# Mise œuvre d'un Parapheur dans l'application Dossier

Digitech

Version 1.0, 06/01/2021

# Sommaire

1. Introduction	4
2. Administration	5
2.1. Création d'une interface Parapheur	5
2.2. Création d'un connecteur	6
2.3. Création d'une interface	7
2.3.1. Paramétrage de l'interface	9
2.4. Droits complémentaires AIRS Dossier	10
2.5. Activation de la fonctionnalité Parapheur dans AIRS Dossier	10
3. AIRS Dossier	
3.1. Scripts Groovy	
3.1.1. Script d'initialisation	
3.1.2. Scripts déclenchés sur une action	12
3.2. Paramétrage du nom du modèle et du circuit	13
3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du Parapheur)	13
3.2.2. Nom du circuit	13
3.2.3 Accès aux fonctions Parapheur	14



### Table 1. Notes de suivi

Date	Version	Etat	Objet	Rédacteur	Validateur
06/01/2021	1.0	Validé	Document	Frédéric Gadaut	Nicolas Félix

Preface 3



# 1. Introduction

Ce document décrit comment interconnecter AIRS Dossier avec un Parapheur externe.

1. Introduction 4



# 2. Administration


# 2.1. Création d'une interface Parapheur

Depuis l'application adminAIRS, veuillez créer un type d'interface Parapheur



Cette catégorie n'est disponible qu'en mode expert.


adminAIRS, Types d'interface





ATTENTION le code de cette interface doit être PARAPHEUR.






# 2.2. Création d'un connecteur

Toujours depuis l'application adminAIRS, veuillez créer un connecteur

adminAIRS, Connecteurs






ATTENTION les variables sont différents selon le parapheur utilisé.

2.2. Création d'un connecteur



### adminAIRS, Connecteur



Liste des services *connecteur* en fonction du parapheur externe :

- SRCI: fr.digitech.connector.SrciSBConnector (dernière version 2.0.9)
- MT Software: fr.digitech.connector.mtsoftware.MTSoftwareConnector (version 1.0.7)
- Adullact: fr.digitech.connector.adullact.AdullactSBConnector (version 2.0.3)
- Pastell: fr.digitech.connector.sb.pastell.PastellSbConnector (version 2.0.8)

# 2.3. Création d'une interface

Depuis l'application adminAIRS, sélectionnez le menu Interfaces


adminAIRS, Menu Interfaces

2.3. Création d'une interface





### adminAIRS, Interfaces



2.3. Création d'une interface



• Type de l'interface : PARAPHEUR

• Connecteur de l'interface : Le connecteur créé **précédemment**.

• Application : Plateforme **AIRS** 

# 2.3.1. Paramétrage de l'interface



Les paramètres rouge sont obligatoires

Table 2. Liste des paramètres d'interface

Paramètre	,	Description
	Туре	
IN_DIRECTORY	Chaine	Répertoire d'export des dossiers du parapheur
OUT_DIRECTORY	Chaine	Répertoire de retour des dossiers du parapheur
HTTP_USERNAME	Chaine	Nom d'utilisateur déclaré pour le parapheur. (Fournis par le client)
HTTP_PASWORD	Chaine	Password associé au nom d'utilisateur. (Fournis par le client)
ENDPOINT_ADDRESS	Chaine	Adresse de connexion aux services du parapheur (Fournis par l'éditeur du parapheur)
TRUSTSTORE_TYPE	Chaine	Type du truststore
TRUSTSTORE	Chaine	Chemin vers le truststore
TRUSTSTORE_PASSWO RD	Chaine	Mot de passe pour le truststore
KEYSTORE_TYPE	Chaine	Type du keystore
KEYSTORE	Chaine	Chemin vers le keystore
KEYSTORE_PASSWORD	Chaine	Mot de passe pour le keystore
PROXY_URL	Chaine	Adresse du serveur proxy
PROXY_PORT	Chaine	Port du serveur proxy
CIRCUIT_NAME	Chaine	Nom du circuit dans le parapheur (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.2)
MODEL_NAME	Chaine	Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du parapheur) (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.1)
SESSION_TIMEOUT	Chaine	Timeout (en millisecondes) de la session
FILENAME_MAX_SIZE	Chaine	Nombre de caractères maximum du nom du fichier principal
SSL_MODE	Chaine	1 si mode SSL 0 sinon. Si 0 les paramètres concernant les keystore et truststore sont ignorés
ORGANISATION_ID	Chaine	Identifiant de l'organisation (Fournit par le client)
LIMIT_DATE	Chaine	Durée limite pour la validation
PARAPHEUR_CANCEL_ MESSAGE	Chaine	Message d'annulation d'un dossier dans le parapheur

2.3. Création d'une interface



Paramètre	Туре	Description
SIREN	Chaine	Numéro siren



Le script **param\_interface\_parapheur.sql** permet de créer tous ces paramètres.



Tous les paramètres listés ci-dessous ne sont évidemment pas nécessaires à tous les connecteurs.

# 2.4. Droits complémentaires AIRS Dossier

Les droits suivants doivent être associés à un profil d'utilisateur afin d'accéder aux actions correspondantes.

Table 3. Droits AIRS Dossier

Droit	Description
DOSSIERS_SB_SEND	AIRS Dossier: Droit d'envoyer des documents vers le parapheur
DOSSIERS_SB_RETRIEVE	AIRS Dossier: Droit de relever manuellement les documents du parapheur
DOSSIERS_SB_CANCEL	AIRS Dossier: Droit d'annuler les documents du parapheur
DOSSIERS_SB_SHOW_HIST O	AIRS Dossier: Droit de consulter l'historique du parapheur

# 2.5. Activation de la fonctionnalité Parapheur dans AIRS Dossier

Editer le fichier **config.properties** pour y définir les propriétés suivantes:

Table 4. Droits AIRS Dossier

Clé	Valeur	Description
signBook.enabled	true	Activation de la fonctionnalité Parapheur
signBook.autoRetrie ve.folder.enabled	true	Activation de la relève automatique des documents
signBook.autoRetriv e.folder.JobInterval	1800000 (30 minutes)	Fréquence de la relève des documents dans le Parapheur (en ms, valeur par défaut <b>7200000</b> , soit <u>2 heures</u> )



A partir de la verison 7.2 de AIRS Dossier, ces paramètres peuvent être directement définis via l'application adminAIRS



# 3. AIRS Dossier

# 3.1. Scripts Groovy

### 3.1.1. Script d'initialisation

Ce script est appelé avant l'envoi d'un document vers le Parapheur.



Le code de ce script doit <u>impérativement</u> être **SBRuleScript** et de type **ConnectorPropertiesInitializer**.

Les données disponibles en entrée sont :

- scriptLogger: le \_logger (Classe org.slf4j.Logger)
- userContext: le \_user context (Classe com.digitech.dossier.common.model.backend.UserCoreContext)
- *document*: le \_document Airs qui contient la pièce jointe envoyée vers le Parapheur. (Class com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument)
- attachment: la \_pièce jointe envoyée vers le Parapheur. (Class com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IAttachment)
- flowModel: le \_code du flux auquel appartient le document (Class java.lang.String)

Dans ce script, deux maps vont pouvoir être renseignées:

- Une map de propriétés qui vont permettre de modifier les valeurs par défaut de certaines informations utilisées pour l'envoi vers le Parapheur.
  - **DEPTH\_0**: Nom du modèle: niveau racine de l'arborescence du Parapheur. (cf 7.1)
  - **DEPTH\_1**: circuit de validation dans le paraheur (cf 7.2)
  - external folder.title: Titre de l'envoi
  - **external\_folder.external\_id**: Identifiant de l'envoi. Valeur par défaut si non renseigné: *[ID du document AIRS]*[SIREN]. La valeur [SIREN] est renseignée si elle est trouvée dans les paramètres de l'interface
  - ADD\_MARK\_TO\_PDF: Ajout des marques sur la pièce jointe.

Les données renseignées peuvent être en dur, ou le nom d'un champ du document dans ce cas MODEL\_NAME=%[FIELD\_CODE]%

resultValue.getPropertiesMap().put(DossierExternalFolderConstants.EXTERNALFOLDER\_TITLE,
"%N CHRONO%")

• Et une map de **Metadatas**, ces informations sont transmises directement au Parapheur.


resultValue.getMetadatasMap().put(MetadataConstant.OBJECT, "%C\_OBJET%")

3.1. Scripts Groovy



### 3.1.2. Scripts déclenchés sur une action

Des scripts peuvent être appelés avant ou après une action liée au Parapheur. La configuration des appels se fait via le adminAIRS, dans la section **Gestion des actions déclenchables** de la configuration des vues.



En mode *édition*, l'on peut paramétrer l'appel à un script avant et après l'envoi d'un document vers le Parapheur.

Et en mode *consultation*, l'on peut paramétrer l'appel à un script après la réception de la validation ou le rejet du document dans le Parapheur et après l'annulation de la demande

3.1. Scripts Groovy



# 3.2. Paramétrage du nom du modèle et du circuit

### 3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du Parapheur)

Le Nom du modèle est d'abord récupéré dans la *map* des propriétés issus du script groovy initialisation :

```
resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH_0.name(), [MODEL_NAME]) // here set the
model
```

[MODEL\_NAME] peut être une valeur en dur, ou le nom d'un champ du document dans ce cas MODEL\_NAME=%[FIELD\_CODE]%.

Si la valeur n'a pas pu être récupérée dans cette *map*, alors on prend la valeur issue des paramètres de l'interface, dans la proprièté **MODEL\_NAME** : Cette valeur peut être une valeur en dur ou le nom d'un champ du document dans ce cas **MODEL\_NAME**=%[FIELD\_CODE]%

### 3.2.2. Nom du circuit

Le circuit de validation dans le Parapheur peut-être défini de différente manière:


1. Définir le nom d'une liste d'autorité qui contient les différentes valeurs possibles.

menu:adminAIRS[Gestionnaire de flux > Modifier le flux]



Dans la partie où sont définis les type de contenu gérés par le flux, en cliquant sur l'icône //, l'on peut choisir un champ de type liste d'autorité qui contient le circuit de validation pour le Parapheur:





Si ce paramétrage est effectué, alors une liste déroulante sera affichée dans l'onglet Parapheur pour choisir cette valeur:



2. Renseigner le nom du circuit via le script initialisation

resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH\_1.name(), CIRCUIT\_NAME) // here set the
nature

**CIRCUIT\_NAME** peut être une valeur en dur, ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT\_NAME=%[FIELD\_CODE]%** 

3. Récupération du nom du circuit dans les paramètres de l'interface


La valeur est récupérée dans la propriétés **CIRCUIT\_NAME** : la valeur peut être une valeur en dur ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT\_NAME**=%[FIELD\_CODE]%

### 3.2.3. Accès aux fonctions Parapheur

L'accès aux fonctions Parapheur se fait depuis la vue **document**:



En plus du droit **DOSSIERS\_SB\_SEND** que doit posséder l'utilisateur, l'envoi ne pourra être effectué que si le document est en mode **Edition** 



L'opérateur devra choisir la pièce principale à signer:

Sélectionnez le document principal à transmettre vers le parapheur DOC\_432.pdf 

▼

Le circuit de validation (en fonction du paramétrage mis en place)


Circuit Délibérations

Si le document contient plusieurs pièces jointes, l'opérateur pourra sélectionner celle qu'il souhaite joindre en annexe à la demande

	du fichier
	aa
2831   sfr-facture-B219-016195625   Courrier émis   sfr-facture-B219-016195	95625.pdf
2832 sticker_201905241429244336 Courrier émis sticker_20190524142924	044000 - 44



Une fois tous les éléments obligatoires positionnés, le bouton advient alors visible. Cliquez dessus pour envoyer le document vers le Parapheur.



Une fois le document envoyé, la page se met à jour avec <u>2 nouveaux</u> boutons :

• ② : ce bouton va permettre d'interroger le Parapheur et de récupérer le document s'il a été signé et/ou récupérer son état et les commentaires qui ont pu y être ajoutés. Ce bouton n'est actif que si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS\_SB\_RETRIEVE** et si le document est en consultation.

Tableau listant les commentaires fait sur le document depuis le Parapheur:

#### Commentaires issus du parapheur

Commentaire	Date ↓†
Commentaire parapheur apposé par Admin DIGITECH le 20/11/2019 10:48:00 : Annotation posée sur le document depuis le parapheur	20 nov. 2019 10:48:09

### 1 élément(s)

• ce bouton va permettre d'annuler la demande de signature. Ce bouton n'est actif que si l'utilisateur à le droit **DOSSIERS\_SB\_CANCEL** et si le document est en consultation.

Si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS\_SB\_SHOW\_HISTO**, il aura également accès à l'historique des actions liées au parapheur.

