

Mise œuvre d'un Parapheur dans l'application Dossier

Digitech

Version 1.1, 23/12/2025

Sommaire

1. Introduction	4
2. Administration	5
2.1. Création d'une interface Parapheur	5
2.2. Création d'un connecteur	6
2.3. Création d'une interface	8
2.3.1. Paramétrage de l'interface	10
2.4. Droits complémentaires Arcade GED	11
2.5. Activation de la fonctionnalité Parapheur dans Arcade GED	11
3. Arcade GED	12
3.1. Scripts Groovy	12
3.1.1. Script d'initialisation	12
3.1.2. Scripts déclenchés sur une action	13
3.2. Paramétrage du nom du modèle et du circuit	14
3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du Parapheur)	14
3.2.2. Nom du circuit	14
3.2.3. Accès aux fonctions Parapheur	15

Table 1. Notes de suivi

Date	Version	Etat	Objet	Rédacteur	Valideur
06/01/2021	1.0	Validé	Document	f.gadaut	n.felix
23/12/2025	1.1	En cours	Mise à jour v9.0	m.rakotomavo	n.felix

1. Introduction

Ce document décrit comment interconnecter **Arcade GED** avec un **Parapheur** externe.

2. Administration

2.1. Création d'une interface **Parapheur**

Depuis l'application **adminAIRS**, veuillez créer un **type d'interface** **Parapheur**



Cette catégorie n'est disponible qu'en mode expert.

adminAIRS, *Types d'interface*



Mode expert

> Général

> Accès et sécurité

▼ AIRS

Champs

Types de contenu

Bases documentaires

Groupe de profils

Fichiers d'environnement

Listes d'autorité

Types de fichier primaire

Connecteurs

Types d'interface


Lexiques

Interfaces

Terminaux(OS)

Outils

ATTENTION le code de cette interface doit être **PARAPHEUR**.



The screenshot shows the 'TYPES D'INTERFACE' window with a table of interface types. The 'PARAPHEUR' type is highlighted in yellow. The 'Désignations' field is also highlighted in yellow.

Code	Désignations
APPLET	Interface de type applet
GROOVY	Interface de type script groovy
JAVA	Interface de type script Java
PARAPHEUR	Type de connexion vers les parapheurs
PUSH_INTERFACE	Interface de type push
SAFEBOX_INTERFACE	Interface de type coffre-fort

(1 - 6 of 6)

Type d'interface (id 6)

Id : 6

Code : PARAPHEUR

Désignation : Type de connexion vers les parapheurs

2.2. Création d'un connecteur

Toujours depuis l'application **adminAIRS**, veuillez créer un connecteur

adminAIRS, *Connecteurs*



Mode expert

> Général

> Accès et sécurité

▼ AIRS

Champs

Types de contenu

Bases documentaires

Groupe de profils

Fichiers d'environnement

Listes d'autorité

Types de fichier primaire

Connecteurs

Types d'interface


Lexiques

Interfaces

Terminaux(OS)

Outils

**ATTENTION** les variables sont différents selon le parapheur utilisé.*adminAIRS, Connecteur*



Liste des services *connecteur* en fonction du parapheur externe :

- **SRCI**: **fr.digitech.connector.SrciSBConnector** (dernière version **2.0.9**)
- **MT Software**: **fr.digitech.connector.mtsoftware.MTSoftwareConnector** (version **1.0.7**)
- **Adullact**: **fr.digitech.connector.adullact.AdullactSBConnector** (version **2.0.3**)
- **Pastell**: **fr.digitech.connector.sb.pastell.PastellSbConnector** (version **2.0.8**)

2.3. Création d'une interface

Depuis l'application **adminAIRS**, sélectionnez le menu **Interfaces**

adminAIRS, Menu *Interfaces*

 Mode expert

> Général

> Accès et sécurité

▼ AIRS

Champs

Types de contenu

Bases documentaires

Groupe de profils

Fichiers d'environnement

Listes d'autorité

Types de fichier primaire

Connecteurs

Types d'interface

Lexiques

Interfaces

Terminaux(OS)

Outils

adminAIRS, Interfaces

INTERFACES

	Code	Application	Actif
☐	APPLET_LPT7WEB	Plateforme AIRS	TRUE
☐	IPUSH_ANDROID	Plateforme AIRS	TRUE
☐	IPUSH_APPLE	Plateforme AIRS	TRUE
☐	IPUSH_BB	Plateforme AIRS	TRUE
☐	ISAFEBOX_CC	Plateforme AIRS	TRUE
☐	PARAPHEUR_SRCI	Plateforme AIRS	TRUE

(1 - 6 of 6)

Interface (id 6)

Informations

Id : 6

Code : PARAPHEUR_SRCI

Désignation : Interface parapheur SRCI

Type : PARAPHEUR

Connecteur : * PARAPHEUR_SRCI

Application : Plateforme AIRS

Actif : ☒

Fréquence :

Date de début :

Date de fin :

Paramètres

- Type de l'interface : **PARAPHEUR**
- Connecteur de l'interface : Le connecteur créé **précédemment**.
- Application : Plateforme **AIRS**

2.3.1. Paramétrage de l'interface



Les paramètres **rouge** sont obligatoires

Table 2. Liste des paramètres d'interface

Paramètre	Type	Description
IN_DIRECTORY	Chaine	Répertoire d'export des dossiers du parapheur
OUT_DIRECTORY	Chaine	Répertoire de retour des dossiers du parapheur
HTTP_USERNAME	Chaine	Nom d'utilisateur déclaré pour le parapheur. (Fournis par le client)
HTTP_PASSWORD	Chaine	Password associé au nom d'utilisateur. (Fournis par le client)
ENDPOINT_ADDRESS	Chaine	Adresse de connexion aux services du parapheur (Fournis par l'éditeur du parapheur)
TRUSTSTORE_TYPE	Chaine	Type du truststore
TRUSTSTORE	Chaine	Chemin vers le truststore
TRUSTSTORE_PASSWORD	Chaine	Mot de passe pour le truststore
KEYSTORE_TYPE	Chaine	Type du keystore
KEYSTORE	Chaine	Chemin vers le keystore
KEYSTORE_PASSWORD	Chaine	Mot de passe pour le keystore
PROXY_URL	Chaine	Adresse du serveur proxy
PROXY_PORT	Chaine	Port du serveur proxy
CIRCUIT_NAME	Chaine	Nom du circuit dans le parapheur (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.2)
MODEL_NAME	Chaine	Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du parapheur) (Ce paramètre peut-être surchargé cf 7.1)
SESSION_TIMEOUT	Chaine	Timeout (en millisecondes) de la session
FILENAME_MAX_SIZE	Chaine	Nombre de caractères maximum du nom du fichier principal
SSL_MODE	Chaine	1 si mode SSL 0 sinon. Si 0 les paramètres concernant les keystore et truststore sont ignorés
ORGANISATION_ID	Chaine	Identifiant de l'organisation (Fournit par le client)
LIMIT_DATE	Chaine	Durée limite pour la validation
PARAPHEUR_CANCEL_MESSAGE	Chaine	Message d'annulation d'un dossier dans le parapheur

Paramètre	Type	Description
SIREN	Chaîne	Numéro siren



Le script **param_interface_parapheur.sql** permet de créer tous ces paramètres.



Tous les paramètres listés ci-dessous ne sont évidemment pas nécessaires à tous les connecteurs.

2.4. Droits complémentaires **Arcade GED**

Les droits suivants doivent être associés à un profil d'utilisateur afin d'accéder aux actions correspondantes.

Table 3. Droits **Arcade GED**

Droit	Description
DOSSIERS_SIGN_SEND	Arcade GED : Droit d'envoyer des documents vers le parapheur
DOSSIERS_SIGN_RETRIEVE	Arcade GED : Droit de relever manuellement les documents du parapheur
DOSSIERS_SIGN_CANCEL	Arcade GED : Droit d'annuler les documents du parapheur
DOSSIERS_SIGN_SHOW_HISTORY	Arcade GED : Droit de consulter l'historique du parapheur

2.5. Activation de la fonctionnalité **Parapheur** dans **Arcade GED**

Editer le fichier **config.properties** pour y définir les propriétés suivantes:

Table 4. Droits **Arcade GED**

Clé	Valeur	Description
sign.airs.signature.enabled	true	Activation du module de signature OTP/ Parapheur
signBook.autoRetrieve.folder.enabled	true	Activation de la relève automatique des documents
signBook.autoRetrieve.folder.JobInterval	1800000 (30 minutes)	Fréquence de la relève des documents dans le Parapheur (en ms, valeur par défaut 7200000 , soit <u>2 heures</u>)



À partir de la version 7.2 de **Arcade GED**, ces paramètres peuvent être directement définis via l'application **adminAIRS**

3. Arcade GED

3.1. Scripts Groovy

3.1.1. Script d'initialisation

Ce script est appelé avant l'envoi d'un document vers le Parapheur.



Le code de ce script doit impérativement être **SBRuleScript** et de type **ConnectorPropertiesInitializer**.

Les données disponibles en entrée sont :

- **_scriptLogger**: le logger (Classe `org.slf4j.Logger`)
- **_userContext**: le user context (Classe `com.digitech.dossier.common.model.backend.UserCoreContext`)
- **_document**: le document Airc qui contient la pièce jointe envoyée vers le Parapheur. (Class `com.digitech.dossier.common.model.backend.airc.IDocument`)
- **_attachment**: la pièce jointe envoyée vers le Parapheur. (Class `com.digitech.dossier.common.model.backend.airc.IAttachment`)
- **_flowModel**: le code du flux auquel appartient le document (Class `java.lang.String`)

Dans ce script, deux *maps* vont pouvoir être renseignées:

- **propertiesMap** : Map de propriétés qui vont permettre de modifier les valeurs par défaut de certaines informations utilisées pour l'envoi vers le Parapheur.
 - **DEPTH_0**: Nom du modèle: niveau racine de l'arborescence du Parapheur. (cf 7.1)
 - **DEPTH_1**: circuit de validation dans le paraheur (cf 7.2)
 - **external_folder.title**: Titre de l'envoi
 - **external_folder.external_id**: Identifiant de l'envoi. Valeur par défaut si non renseigné: **[ID du document AIRS]/[SIREN]**. La valeur [SIREN] est renseignée si elle est trouvée dans les paramètres de l'interface
 - **ADD_MARK_TO_PDF**: Ajout des **marques** sur la pièce jointe.

Les données renseignées peuvent être en dur, ou le nom d'un champ du document dans ce cas **MODEL_NAME=%[FIELD_CODE]%**

```
resultValue.getPropertiesMap().put(DossierExternalFolderConstants.EXTERNALFOLDER_TITLE,
"%N_CHRONO%")
```

- **metadatasMap** : Map de **Metadatas**, ces informations sont transmises directement au Parapheur.

```
resultValue.getMetadatasMap().put(MetadataConstant.OBJECT, "%C_OBJET%")
```

3.1.2. Scripts déclenchés sur une action

Des scripts peuvent être appelés avant ou après une action liée au **Parapheur**. La configuration des appels se fait via le **adminAIRS**, dans la section **Gestion des actions déclenchables** de la configuration des vues.

The screenshot shows a 'Créer' (Create) dialog box with a teal header and a close button. It contains two sections: 'Général' (General) and 'Restrictions' (Restrictions). In the 'Général' section, there are four fields: 'ID*' with the value 'BeforeOnSendToSB', 'Action' with a dropdown menu showing 'Envoyer vers le parapheur', 'Evènement' with a dropdown menu showing 'Avant', and 'Script' with a dropdown menu showing 'BeforeOnSendToSB'. A red asterisk and the text '* Champ obligatoire' (Mandatory field) are located below the 'Script' field. The 'Restrictions' section has two empty text input fields labeled 'Profil' and 'Droit'. At the bottom right of the dialog are two teal buttons: 'APPLIQUER' (Apply) and 'ANNULER' (Cancel).

En mode *édition*, l'on peut paramétrer l'appel à un script avant et après l'envoi d'un document vers le **Parapheur**.

Et en mode *consultation*, l'on peut paramétrer l'appel à un script après la réception de la validation ou le rejet du document dans le **Parapheur** et après l'annulation de la demande

3.2.1. Nom du modèle (niveau racine de l'arborescence du Parapheur)

```
resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH_0.name(), [MODEL_NAME]) // here set the model
```

Si la valeur n'a pas pu être récupérée dans cette *map*, alors on prend la valeur issue des paramètres de l'interface, dans la propriété **MODEL_NAME** : Cette valeur peut être une valeur en dur ou le nom d'un champ du document dans ce cas **MODEL_NAME**=%[FIELD_CODE]%

Le circuit de validation dans le **Parapheur** peut-être défini de différente manière:

1. Définir le nom d'une liste d'autorité qui contient les différentes valeurs possibles.


Gérer les types de contenu

Sélectionner le type de contenu

Code	Désignation
GF_TIERS	GF Tiers
GF_MOUVEMENT	GF Mouvement
GF_MARCHE	GF Marché
GF_PES	GF PES

Relations entre les types de contenu

Glisser déposer ici le type de contenu parent...



Dans la partie où sont définis les type de contenu gérés par le flux, en cliquant sur l'icône , l'on peut choisir un champ de type liste d'autorité qui contient le circuit de validation pour le **Parapheur**:

Circuit de validation pour le parapheur

Sélection du champ contenant le circuit de validation pour le parapheur

Existe	Champs liste d'autorité
☐	T_PRIORITE
☐	T_TYPE
☐	T_NATURE
☐	T_ETAT_COURRIER
☐	T_ETAT_VISA
☒	CIRCUIT_SB

APPLIQUER ANNULER

Si ce paramétrage est effectué, alors une liste déroulante sera affichée dans l'onglet **Parapheur** pour choisir cette valeur:

FICHE COURRIER - EDITION

Contenu Pièce jointe (1) Lien (0) Historique (0) Commentaire (0) **Parapheur**

Sélectionnez le document principal à transmettre vers le parapheur DOC_432.pdf

Circuit Délibérations

Délib2

Délibérations

2. Renseigner le nom du circuit via le script initialisation

```
resultValue.getPropertiesMap().put(EnumDepth.DEPTH_0.name(), CIRCUIT_NAME) // here set the workflow
```

CIRCUIT_NAME peut être une valeur en dur, ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT_NAME=%[FIELD_CODE]%**

3. Récupération du nom du circuit dans les paramètres de l'interface

La valeur est récupérée dans la propriétés **CIRCUIT_NAME** : la valeur peut être une valeur en dur ou contenir le nom d'un champ du document dans ce cas **CIRCUIT_NAME=%[FIELD_CODE]%**

3.2.3. Accès aux fonctions Parapheur

L'accès aux fonctions **Parapheur** se fait depuis la vue **document**:

En plus du droit **DOSSIERS_SIGN_SEND** que doit posséder l'utilisateur, l'envoi ne pourra être effectué que si le document est en mode **Edition**

[Projet] Accueil / Vue Document

Contenu (Document) Pièce jointe (6) Lien (0) Réconciliation Historique Commentaire Signature

ENVOYER

PARAPHEUR ÉLECTRONIQUE

Circuits autresdossiers

Document principal cell.xlsx

Intitulé	Annexes
cell.xlsx	
ac_param.pdf	☐
CR_20250616.pdf	☐
document.docx 17/05/2024 09:24:21 17	☐
new.docx 11/07/2024 10:00:09 17	☐
pomme.docx 30/05/2024 16:19:28 17	☐

L'opérateur devra choisir la pièce principale à signer:

Document principal CR_20250616.pdf

Le circuit de validation (en fonction du paramétrage mis en place)

Circuits bureautique

Si le document contient plusieurs pièces jointes, l'opérateur pourra sélectionner celle qu'il souhaite joindre en annexe à la demande

Intitulé	Annexes
cell.xlsx	
ac_param.pdf	☐
CR_20250616.pdf	☐
document.docx 17/05/2024 09:24:21 17	☐
new.docx 11/07/2024 10:00:09 17	☐
pomme.docx 30/05/2024 16:19:28 17	☐

Une fois tous les éléments obligatoires positionnés, le bouton **ENVOYER** devient alors visible. Cliquez dessus pour envoyer le document vers le Parapheur.

[Projet] Accueil / Vue Document

Contenu (Document) Pièce jointe (12) Lien (0) Réconciliation Historique Commentaire Signature

ANNULER RELEVER

Un dossier est en cours de signature. Vous pouvez vérifier son statut en procédant à une relève manuelle

Information/Statut

Identifiant de Dossier	320207985
Code	ENCOURS
Description	Ce dossier est en cours de traitement
Date de mise à jour	22/12/2025 17:37:29

Une fois le document envoyé, la page se met à jour avec 2 nouveaux boutons :

-  : ce bouton va permettre d'interroger le Parapheur et de récupérer le document s'il a été signé et/ou récupérer son état et les commentaires qui ont pu y être ajoutés. Ce bouton n'est actif que si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS_SIGN_RETRIEVE** et si le document est en consultation.

Tableau listant les commentaires fait sur le document depuis le Parapheur :

Commentaires issus du parapheur

Commentaire	Date 📅
Commentaire parapheur apposé par Admin DIGITECH le 20/11/2019 10:48:00 : Annotation posée sur le document depuis le parapheur	20 nov. 2019 10:48:09

1 élément(s)

-  : ce bouton va permettre d'annuler la demande de signature. Ce bouton n'est actif que si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS_SIGN_CANCEL** et si le document est en consultation.

Si l'utilisateur a le droit **DOSSIERS_SIGN_SHOW_HISTORY**, il aura également accès à l'historique des actions liées au parapheur.

Id ↕	Message
22103	Le document a été traité dans le parapheur.
22102	Mise à jour de la pièce jointe 'CR_20250616.pdf' (v0)
9172	 Document <CR_20250616.pdf;> : Classé
9172	 Document <CR_20250616.pdf;> : Visa approuvé par DEPOT-DEMO DIGITECH
9172	 Document <CR_20250616.pdf;> : Envoyé pour signature
9172	 Document <CR_20250616.pdf;> : Signé
22101	Votre document a été envoyé au parapheur.
9172	 Document <CR_20250616.pdf;> : Préparé par DEPOT-DEMO DIGITECH
9172	 Document <CR_20250616.pdf;> : Métadonnées définies par DEPOT-DEMO DIGITECH
9172	 Document <CR_20250616.pdf;> : Envoyé pour visa