

Processo de formatação.

Criação do pen drive bootavel.

O processo de preparação do pendrive deve ser feito na máquina pessoal! Caso seja realizado na máquina corporativa pode haver isolamento na máquina

O primeiro passo é baixar o Ventoy: [Download Ventoy](#).

Ao acessar o link abaixo a versão condizente com sua **máquina pessoal**.


ventoy-1.0.91-windows.zip	c9450a0a89c5e288ea467e2014e0200c2311a3a38dc119e16752dda8fd3cd12c	2023-04-05	15 MB
ventoy-1.0.91-linux.tar.gz	f6fb0574ec6c5b50acd3a8153ef42eb23bb6fb0a783e90706c7654ba0c1bddca	2023-04-05	19 MB
ventoy-1.0.91-livecd.iso	912965a9aaf19caa85b64c63f8f071133d19d764feb4038b2122675bb5285637	2023-04-05	186 MB

Após isso o ideal é ter um pendrive sem nem um arquivo, uma vez que ele será formatado ao instalar o Ventoy, insira o mesmo na máquina.

Concluindo o download extraia o arquivo e rode o arquivo Ventoy2Disk.exe

altexe	05/04/2023 09:23	Pasta de arquivos	
boot	05/04/2023 09:23	Pasta de arquivos	
plugin	05/04/2023 09:23	Pasta de arquivos	
ventoy	05/04/2023 09:23	Pasta de arquivos	
FOR_X64_ARM.txt	05/04/2023 09:23	Documento de Te...	1 KB
Ventoy2Disk.exe	05/04/2023 09:23	Aplicativo	586 KB
VentoyPlugson.exe	05/04/2023 09:23	Aplicativo	364 KB
VentoyVlnk.exe	05/04/2023 09:23	Aplicativo	148 KB

E instale o Ventoy no pendrive pelo Ventoy2Disk.exe



Instalação da ISO:

Após isso faça a instalação da ISO pelo link:

https://ticorpfilestorage.blob.core.windows.net/windows-iso-grupouol/WIn_11_25H2_64BIT_Brazilian.ISO

Assim que o Download finalizar, pegue o arquivo ISO e arraste para o pendrive agora nomeado como VENTOY




Configuração da BIOS


Insira o pen drive no note corporativo.

Vai iniciar e quando aparecer a tela da DELL, você vai apertar o F12 para entrar na BIOS

Feito isso, você vai em **BIOS SETUP**.




Se estiver desabilitado, ative a opção **ADVANCED SETUP**.




E depois vai em **BOOT CONFIGURATION**


E desative, caso esteja ativado a opção **SECURE BOOT**



Depois vai ir em **STORAGE** e ativar a opção AHCI/NVMe




Agora em **CONNECTION** e selecione a opção **ENABLED** normalmente a do meio.



Feito isso clique em **APPLY CHANGES**, selecione a opção **SAVE** e de o **OK**.

Agora pode reiniciar a máquina e entrar na BIOS novamente.

E selecionar o pen drive com a imagem



Instalação do Windows


Assim que abrir a tela do instalador VENTROY



Vai seleccionar a ISO e vai dar **BOOT in normal mode.**

Feito isso vai abrir a janela do WINDOWS e na linguagem e teclado pode seleccionar o **Português** e **ABNT 2**


Quando chegar em **SELECIONE A OPÇÃO DE INSTALAÇÃO**



Vai no canto inferior esquerdo e clique em **VERSÃO ANTERIO**.


Vai abrir outra tela do WINDOWS e pode seleccionar novamente a Português e ABNT
2

Depois clique em INSTALAR na próxima aba, vai seleccionar a versão **WINDOWS ENTERPRISE**




Pode aceitar os termos.

E depois vai em **PERSONALIZADA**.




Vai excluir todas as partições.



Pode selecionar o espaço não alocado restante.

Configuração inicial.


Quando o processo de instalação finalizar, vai abrir uma tela de configuração



Pode prosseguir com Brasil e posteriormente português e ABNT2

Configuração de rede.

Quando cair na tela de rede se tiver opção de conexão pode conectar e ir para a parte de INTUNACÃO mais a frente, caso não tenha opção de conexão desse modo



Vai ser necessário fazer a instalação dos drivers de rede.

Para isso pode acessar esse link [Página de suporte | Dell Brasil](#)

Assim que acessar o site pode mandar mensagem para o analista que ele irá passar o número de série da máquina para que possa pesquisar pelo drive.

Para descobrir o número de série da máquina é possível usar o seguinte comando:

```
wmic bios get serialnumber
```

Vá em **selecionar Drivers**



E depois pode filtrar por rede

Categoria

1 selected ×

▼

E baixar esse Driver

☐ Intel BE2xx/AX4xx/AX2xx/9xxx Wi-Fi Driver	Recomendada	06 Mar 2026	Rede	Download ⓘ >
--	-------------	-------------	------	------------------------------


Uma vez instalado, pode jogar o driver para o pen drive e inserir na máquina.

Assim que inserir pode apertar SHIFT + F10 e depois WIN + E

E depois pode ir ao pen drive e rodar os drivers e depois pode reiniciar a máquina.


Intunção

Se a máquina após iniciar a rede apresentar o símbolo da UOL desse modo



Pode logar com suas credenciais.


Caso não houver e estiver com o símbolo da MICROSOFT desse modo



Pode apertar SHIFT + F10 e depois WIN + E, ir à barra de pesquisa



E pesquisar por AnyDesk



Pode baixar a versão gratuita e mandar o código de acesso para o analista avisando a situação.