

Garantias Manuais

As garantias manuais surgem como um mecanismo de registo das responsabilidades e cauções/processos, que, por limitações técnicas ou operacionais, não podem ser processadas automaticamente pelos sistemas externos. Deste modo, assegura-se que os registos carregados no modelo estão devidamente alinhados com as informações provenientes dos sistemas externos, como *Sigom*, através de um processo de associação manual.

Atualmente, no modelo de garantias, as garantias manuais são aplicáveis exclusivamente aos registos provenientes das aplicações CS, uma vez que esta é a única aplicação de origem no Banco que permite o registo das mesmas. Em virtude da ausência de integração direta entre o sistema e as aplicações de origem CS, são necessárias validações adicionais e intervenções manuais para garantir a qualidade e consistência dos dados. Nesse sentido, todas as combinações entre responsabilidades e cauções/processos estão devidamente refletidas no sistema.

A associação das responsabilidades às cauções/processos é realizada através da conta de D.O., que funciona como a chave de responsabilidade. Este mecanismo permite o carregamento das cauções/processos, bem como das respetivas garantias associadas, assegurando que todas as informações sejam corretamente registadas e alinhadas com as fontes externas de dados. Para distinguir as garantias no sistema, é verificada a validade da relação responsabilidade-caução/processo das aplicações de origem CS, presente na tabela *cd_garantias.cst05_relcsrsp*.

É através da tabela de parametrização *cd_garantias.gt801_gar_manuais* que é realizada a transformação da chave da responsabilidade proveniente das aplicações CS para a chave do modelo. Esta transformação é fundamental para garantir a correta associação das responsabilidades às cauções/processos, permitindo que o sistema reflita com precisão a informação proveniente das origens CS.

As garantias manuais podem estar associadas a diferentes tipologias, sendo que, em geral, estas estão associadas a garantias em que existe mais do que um titular, como é o caso dos papéis comerciais. No entanto, também existem títulos em que há apenas um titular, mas a sua gestão segue o mesmo princípio de registo normal.

As garantias manuais também são selecionadas para o modelo de acordo com determinadas regras de elegibilidade de acordo com os princípios funcionais descritos no capítulo 2.2.3., deste documento.

Contudo, importa salientar que, e dado todo o processo, está previsto ser um sistema gradualmente descontinuado, eliminando a necessidade de intervenção manual das áreas de negócio, passando a ter capacidade de carregar diretamente os registos com a chave correta.

Tabela de parametrização de universo: *cd_garantias.gt801_gar_manuais*

Visão Geral

A tabela de parametrização *cd_garantias.gt801_gar_manuais* permite assegurar a transformação da chave da responsabilidade proveniente das aplicações CS para a chave do modelo. De forma a garantir a correta associação das responsabilidades às cauções/processos.

Os campos da tabela de parametrização *cd_garantias.gt801_gar_manuais* correspondem a todas as combinações responsabilidade-cauções/processos quer provenientes da origem, quer do destino (modelo de garantias). Neste sentido, a tabela funciona como um tradutor de chaves essencial para facilitar a rastreabilidade das chaves das garantias manuais. As chaves das responsabilidades do MUG terminam em “_dest” (‘cempresp_dest’, ‘ckbalres_dest’, ‘ckctares_dest’, ‘ckrefresp_dest’), e os campos da origem apresentam-se com “_orig” (‘cempresp_orig’, ‘ckbalres_orig’, ‘ckctares_orig’, ‘ckrefresp_orig’). Além destes campos, na tabela é indicada a chave da caução/processo (‘ckbalcao’, ‘cknumcta’, ‘zcaucao’), bem como o número de identificação do cliente titular do contrato (‘zcliente_tit’).

A chave da responsabilidade a trazer para o modelo pode ocorrer de formas distintas, já que depende do campo ‘ckrefresp_dest’. Quando este campo não se encontra a vazio, a chave da responsabilidade é formada pelos campos ‘cempresp’, ‘ckbalres’, ‘ckctares’ e ‘ckrefresp’, sendo o valor do ‘ckrefresp’ o mesmo para ambos os campos (‘ckrefresp_dest’ = ‘ckrefresp’). Caso o campo ‘ckrefresp_dest’ seja apresentado a vazio, a chave da responsabilidade é construída a partir da combinação do campo ‘zdeposit’ proveniente das ICs e dos campos ‘ckbalres’ e ‘ckctares’ da tabela *cd_clientes.cl001_interv_cto*.

O campo *zcliente_tit* é crucial para associar corretamente a responsabilidade à caução/processo específico, uma vez que dentro de uma mesma conta podem existir diferentes clientes, sendo necessário garantir que cada caução/processo seja associada ao titular correspondente. Este processo assegura que as informações sejam corretamente refletidas e associadas dentro do sistema.

Periodicidade

A tabela *cd_garantias.gt801_gar_manuais* é diária e gerada automaticamente em todos os dias úteis do mês, a partir do *Front do Data Lake*. No caso do último dia do mês não ser um dia útil, o modelo gera uma cópia do último dia útil e atribui-lhe a partição de último dia de calendário do mês. A título de exemplo, se o dia 31 de um mês é um sábado, o MUG cria uma cópia do dia 30 (último dia útil) e atribui-lhe a ‘ref_date’ do dia 31.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 31 dezembro 2022.

Aprovisionamento

O provisionamento da tabela *cd_garantias.gt801_gar_manuais* é manual e responsabilidade da equipa CDO. A parametrização dos motores dos vários módulos é acessível no *Front do Data Lake* - conforme explicado no capítulo 3. do documento ‘*Data Lake Hub (Front do Data Lake)*’.

Detalhe dos Campos

A tabela infra lista todos os campos da tabela *cd_garantias.gt801_gar_manuais*, bem como os respectivos significados, formato e, em caso de códigos, as respectivas descodificações e valores elegíveis.

Chaves da tabela <i>cd_garantias.gt801_gar_manuais</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis
cempresp_dest	Código da empresa da responsabilidade no MUG : • Este campo integra a chave da responsabilidade, juntamente com os campos 'ckbalres', 'ckctares' e 'ckrefresp'. • Indica a entidade jurídica/ empresa operativa onde o contrato está registado. • Atualmente, e refletindo os dados nas origens, o modelo integra apenas responsabilidades da empresa operativa BST ('31') e da empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring e Leasing ('89'). • Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cempresa' ou ao campo 'cempcta'.	String	
ckbalres_dest	Código do balcão da responsabilidade no MUG : • Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckctares' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. • A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckbalres' a corresponder nesse modelo ao campo 'cbalcao'. • Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cbalcao' ou ao campo 'ckbalcao'. • Apesar da nomenclatura, este campo não corresponde ao balcão em que a responsabilidade está registada ou criada.	String	
ckctares_dest	Número de conta da responsabilidade no MUG : • Este campo, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckrefresp', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco.	String	

	• A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckctares' a corresponder nesse modelo ao campo 'cnumecta'. • Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'cnumecta' ou ao campo 'cknumcta'.		
ckrefresp_dest	Número depósito da responsabilidade no MUG: • Estes campos, juntamente com o 'cempresp', 'ckbalres' e 'ckctares', correspondem à chave única de cada responsabilidade de crédito no banco. • A chave é normalizada de acordo com as chaves contratuais da aplicação ICs da Contabilidade, com o 'ckrefresp' a corresponder nesse modelo ao campo 'zdeposit'. • Existem outros modelos de dados para além das ICs, em que este campo da responsabilidade corresponde ao campo 'zdeposit' ou ao campo 'creferencia'.	String	NULL
zcliente_tit	Número de identificação do titular da garantia: • Este campo reflete o código do cliente titular da garantia. • Para garantias reais, este campo encontra-se a vazio, uma vez que a informação só se aplica a garantias pessoais. • Corresponde ao código de cliente Sintra/Altamira no Banco. Note-se que, para além dos verdadeiros clientes, inclui também entidades que, de facto, não são clientes do Banco, mas sim contrapartes ou pessoas com outro tipo de relações com o Banco, nomeadamente outras instituições de crédito. • Este campo pode ser cruzado com o campo 'zcliente' da tabela <i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i> para obter uma variedade significativo de dados de clientes.	String	
ckbalres_orig	Código do balcão da responsabilidade na aplicação de origem	String	
ckctares_orig	Número de conta da responsabilidade na aplicação de origem	String	
ckrefresp_orig	Número de conta da responsabilidade na aplicação de origem	String	
ckbalcao	Código do balcão da conta ID da garantia na aplicação de origem	String	
cknumcta	Número de conta ID da garantia na aplicação de origem	String	
zcaucao	Número ID da caução/processo / ID garantia Lease na aplicação de origem	String	
ref_date	Data de referência dos dados:	String	

	• Todas as tabelas de <i>output</i> dos motores incluem sempre o campo 'ref_date' que reflete a data de referência dos dados. • Dado que o MUG é diário, este campo informará o dia útil relevante a que respeitam todos os dados dessa partição temporal. Note-se que, no caso do último dia de calendário do mês não ser um dia útil, o MUG criará automaticamente a partição temporal com referência ao último dia de calendário do mês, e preencherá essa partição com os dados registados no último dia útil desse mês. • Todas as datas no modelo respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.		
--	---	--	--