

myWMS Playbook: GR Unit Load Label Printing

Овај документ је практичан playbook за подешавање штампања `Unit load` етикета при пријему робе (Goods Receipt).

1. Шта тачно иде у `workstation` вредност

Кратак одговор: у `workstation` стављаш име рачунара на ком је покренут `rich.client`.

- Није име сервера.
- Није име штампача.
- Није IP штампача.

`rich.client` узима workstation име из environment променљивих овим редом:

1. `WORKSTATION\_NAME`
2. `COMPUTERNAME` (Windows)
3. `HOSTNAME`
4. `HOST`

Практично:

1. Ако на Windows рачунару имаш `COMPUTERNAME=RCV-01`, у `System Properties` стављаш `workstation=RCV-01`.
2. Ако желиш да форсираш друго име, подеси `WORKSTATION\_NAME` на том рачунару, нпр. `WORKSTATION\_NAME=PRIJEM-1`, па у myWMS користи `workstation=PRIJEM-1`.
3. Обавезно додај и fallback ред са `workstation=DEFAULT`.

2. Кључеви и вредности које се подешавају у myWMS

У `BOBrowser` -> System -> System Properties` подеси:

1. `propertyKey=GOODS\_RECEIPT\_PRINTER\_NAME`
2. `workstation=<ime\_klijentskog\_racunara\_ili\_DEFAULT>`
3. `value=<nacin\_stampanja>`

Примери `value`:

1. `prn:Zebra\_GK420d` (сервер штампа на named printer queue)
2. `cmd:/usr/local/bin/print-label :file:` (сервер зове спољну команду)
3. `none` (искључена штампа за ту workstation вредност)

Пример за више `rich.client` рачунара:

1. `GOODS\_RECEIPT\_PRINTER\_NAME | workstation=RCV-01 | value=prn:Zebra\_GK420d`
2. `GOODS\_RECEIPT\_PRINTER\_NAME | workstation=RCV-02 | value=prn:Zebra\_ZD421`
3. `GOODS\_RECEIPT\_PRINTER\_NAME | workstation=DEFAULT | value=none`

3. Сценарио А: Ubuntu сервер + локална мрежа

3.1 Ако је штампач мрежни

На Ubuntu серверу:

```
```bash
sudo apt update
sudo apt install -y cups cups-client
sudo systemctl enable --now cups
```
```

Додај штампач као CUPS queue:

```
```bash
```

```
IPP пример
sudo lpadmin -p Zebra_GK420d -E -v ipp://192.168.1.50/ipp/print -m everywhere

raw socket 9100 пример
sudo lpadmin -p Zebra_GK420d_raw -E -v socket://192.168.1.50:9100 -m raw
```
```

Провери тачно име queue-a:

```
```bash
lpstat -p
lpstat -a
```
```

Ту вредност користиш у myWMS као `prn:<ime>`, нпр. `prn:Zebra\_GK420d`.

Тест са сервера:

```
```bash
echo "myWMS test" | lp -d Zebra_GK420d
```
```

3.2 Ако је штампач прикључен на Windows рачунар (где је и rich.client)

Ово ради само ако Ubuntu сервер може мрежно да види тај Windows рачунар.

Кораци:

1. На Windows укључи sharing за тај штампач.
2. На Ubuntu додај га као мрежни queue (SMB/IPP, зависно шта је омогућено).
3. У myWMS постави `value=prn:<queue\_name\_na\_ubuntu\_serveru>`.

Важно: за GR `Unit load` штампа је серверска. То што је `rich.client` на Windows PC не значи да ће GR штампа ићи локално са тог PC ако сервер нема приступ штампачу.

4. Сценарио Б: VPS/cloud сервер + локални штампач код корисника

Класичан `prn:` често не може директно, јер VPS не види локални LAN/USB штампач.

Решење 1: VPN тунел између VPS и локалне мреже.

1. Подигни site-to-site или client VPN.
2. На VPS додај CUPS queue ка локалном штампачу.
3. У myWMS стави `prn:<queue\_na\_vps>`.

Решење 2: print gateway + `cmd:` (често најпрактичније).

1. На VPS у myWMS подеси, нпр:
`cmd:/usr/bin/curl -sS -X POST --data-binary @:file: https://print-gateway.example.local/gr-label`
2. `myWMS` направи temp фајл и замени `:file:` путањом.
3. Gateway сервис локално шаље документ на физички штампач.

5. Како да провериш да је `workstation` добро подешен

На клијентском рачунару:

1. Windows CMD: `echo %WORKSTATION\_NAME%` и `echo %COMPUTERNAME%`
2. Linux shell: `echo \$WORKSTATION\_NAME` и `echo \$HOSTNAME`

У myWMS `System Properties` мора да постоји ред где `workstation` тачно одговара вредности коју `rich.client` шаље. Ако не постоји, користи се `DEFAULT`.

6. Брза production чеклиста

1. На серверу штампач queue ради (`lpstat -p` га види).
2. `GOODS\_RECEIPT\_PRINTER\_NAME` постоји за сваку битну workstation вредност.
3. Постоји `DEFAULT` fallback.
4. `value` је `prn:<тачно\_име\_queue>` или исправан `cmd:...`.
5. Тестирано из Goods Receipt процеса у `rich.client`.

7. Ограничење које треба знати

За GR `Unit load` етикете у постојећем коду штампа иде преко сервера (не директно локално преко `rich.client`).

Ако сервер нема пут до штампача, потребан је VPN или `cmd:` gateway приступ.