Hастройка узла FIDONet для Windows

Setup FIDONet node on Windows

Содержание Contents

- 1. Предварительные шаги Preliminary steps
- 2. Установка fidoip NMS(Node Management System) Installation of fidoip NMS (Node Management System)
- 3. Установка ActivePerl for Windows Installation of ActivePerl for Windows
- 4. Добавление служб fidoip NMS в "Автозагрузку" Adding fidoip NMS services to "Startup"

1. Предварительные шаги

Preliminary steps

1. Прочти Устав FIDONet: ftp://fido.hubahuba.su/NET5020/FPD-RUS.TXT Read FIDONet Policy Document: ftp://fido.hubahuba.su/NET5020/FPD-ENG.TXT

2. Создай тестовый узел /9999 для твоего региона(как установить тестовый узел см. ниже про установку fidoip NMS, в качестве параметров для подключения к аплинку можешь ввести любые данные)

Create test node /9999 installation(see below in fidoip NMS installation, for uplink connection info you may use any data) Пример тестового узла для региона 2:5020:

Sample for 2:5020:

2:5020/9999

3. Запусти сервис binkd и открой в брандмауэре доступ к TCP порту 24554, чтобы он был доступен снаружи из сети Интернет

Start binkd service and open TCP port 24554 in your in firewall to allow outside access from Internet to binkd service

4. Отправь сетевому координатору твоего региона(на адрес /0) строку с описанием твоего узла:

Send row to your regional NC(/0 address) with description of your node:

,9999,StationName,Town,Firstname_Lastname,00-00-000000,300,IBN,INA:DNS-name

Пример:

Sample:

To: 2:5020/0

Subj: Заявка на получение IP-узла / Application for getting new IP-node

",9999,temnenkov.dyndns.org,Moscow,Kirill_Temnenkov,00-00-00000000,300,ICM,IBN,INA:temnenkov.dyndns.org,U,ENC"

где:

where:

StationName — название твоего узла — name of your node;
Town - название твоего города на английском- name of your town;
Firstname_Lastname - твое Имя_Фамилия на английском — your Firstname_Last name;

DNS-name - полностью определенное DNS имя твоего узла в сети Internet или его IP adpec — FQDN of your host in Internet or IP address;

U – флаг для дополнительных параметров(необязательно)- additional settings goes after this flag(optional)

5. Кроме строки с описанием узла включи в это письмо также всю необходимую информацию, которая описана в пункте 2.2 "Процедура получения узла" в Уставе Фидонет

Also include to this message all required information which described in item 2.2 "How to obtain a node number" of FidoNet Policy Document

6. Свяжись с другим(и) системным(и) операторам(и) - для начала одним(аплинком), через который будет ходить нетмейл и эхокоференции, сообщи свой номер и получи пароль - для небольшого региона это необязательно, так как при небольшом кол-ве узлов аплинком обычно является региональный NC. Возможно, этот шаг нужно предпринять перед пунктами 4 и 5, так как твой NC может потребовать информацию, кто будет твоим аплинком

Contact with other system operators of FIDONet, for initial setup it is enough if you contact with only one sysop (your default uplink), give your node number and get password for connection – for small region this is optional as your regional NC will be default uplink for you. May be you have to do this step before items 4 and 5 as your NC may also required additional info who would be your uplink.

7. Используя DNS имя твоего узла региональный NC проверит, что твой узел доступен и пришлет вместо 9999 реальный номер узла и добавит номер твоего узла в ноделист сети

Regional NC check your node availability, instead test number 9999 return your real number for your node and add this real number to regional nodelist

8. Теперь у тебя есть всё необходимое для установки узла FIDONet:

Now you have got everything to setup FIDONet node:

- 1. Действительный номер твоего узла в твоем регионе Your real FIDONet Node number for your region
- 2. Информация, необходимая для установки соединения с твоим аплинком(DNS-имя аплинка, TCP-порт, пароль)
 Connection information (DNS name of your uplink, TCP port, uplink)

Теперь можно приступать к установке узла FIDONet Now you could proceed with FIDONet node installation

2. Установка fidoip NMS (Система управления узлом)

Installation of fidoip NMS (Node Management System)

1. Скачай последнюю версию *fidoip* с сайта: Download latest version of *fidoip* from site:

http://sf.net/projects/fidoip/files/

- 2. Разверни архив *fidoip-(последняя_версия).tar* Extract all files from *fidoip-(latest_version).tar*
- 3. Найди файл fidoip_win-(последняя_версия).zip, скопируй в корень диска C:, D: или любого другого диска Find fidoip_win-(latest_versions).zip file, copy it to root of any logical drive— to C:, D:, or any other drive
- 4. Разверни содержимое архива fidoip_win-*.zip, зайди в C:\usr(или D:\usr) и отредактируй файл setup_node.vbs введи данные, полученные у твоего аплинка и сетевого координатора Extract all files from fidoip_win-*.zip archive to root of any logical drive, edit file C:\usr\setup_node.vbs(or D:\usr\setup_node.vbs, or on any other logical drive) and enter data you got from NC and your uplink
- 5. Сохрани файл setup_node.vbs, закрой его и запусти установку, щелкнув на нём дважды
 Save setup_node.vbs file then close this file and click on it twice to start

installation

3. Установка ActivePerl для Windows

Installation of ActivePerl for Windows

1. Скачай ActivePerl с сайта ActiveState:
Download ActivePerl from ActiveState site:

http://www.activestate.com/activeperl/downloads

- 2. На странице загрузки присутствуют 2 версии *ActivePerl*: для 32-битной Windows(x86) и для Windows 64-bit(x64). There are two versions of *ActivePerl*: for 32-bit Windows(x86) and for 64-bit Windows(x64)
- 3. Скачай одну из версий для твоей версии Windows Download one version which suit for your Windows
- 4. Установи на ActivePerl компьютер, щелкнув на скачанном файле ActivePerl-version-platform-buildversion.msi

Click on file *ActivePerl-version-platform-buildversion.msi* and setup *ActivePerl*

4. Добавление служб fidoip NMS в "Автозагрузку"

Adding fidoip NMS services to "Startup"

1. Щелкни правой кнопкой мыши на кнопке "Пуск" и выберите в меню "Открыть"

Right click on "Start" button and select "Open"

- 2. Перейди в папку "Программы", затем "Автозагрузка". Go to "Programs" folder then "Startup"
- 3. Скопируй ярлык "binkdsrv.bat" с Рабочего стола Windows в папку "Автозагрузка"

Copy "binkdsrv.bat" Shortcut from Desktop to "Startup" folder

4. Перезагрузи Windows и проверь запустился ли сервис binkd и планировщик заданий *fxcron* автоматически

Reboot Windows and check whether *binkd* service and *fxcron* Task Scheduler start automatically

Также можно запускать сервис binkd как службу. О подробностях см. документацию fidoip, раздел 28, пункт "Создание сервиса binkd-service в Windows". Also you could start binkd as Windows service, for details see fidoip documentation item 28, sub item "Starting binkd as Windows service"

5. Используй утилиты администрирования узла fidoip в каталоге \usr\tools для добавления новых линков, поинтов Use fidoip Management Tools in \usr\tools folder to add new links, point, etc.

Для получения дополнительной информации см. видеоролик For more details see video guide

setup-fido-node-on-windows.avi

на сайте:

at site:

http://downloads.sf.net/project/fidoip/media/videoguide/

Это всё! Done!