ULTIMATE X Windows Control - Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Überblick
2. Systemvoraussetzungen
3. Installation und Start
4. Benutzeroberfläche
5. Dashboard
6. Hardware
7. Live Monitor
8. Sensorquellen
9. Komponententest (System Component Test Center)
10. PC-Bericht
11. Netzwerk
12. Speedtest
13. Netzwerk-Scanner
14. Updates
15. Treiber
16. Programme
17. Autostart
18. Prozesse
19. Benchmarks
20. Speicher bereinigen
21. Desktop Organizer
22. Windows Health
23. Absturzanalyse
24. Windows Logs
25. Dienste
26. Security Center
27. Tools & Power
28. Weitere Layouts
29. Logs
30. Einstellungen
31. Datenablage, Speicherorte, Backup
32. Tastenkürzel
33. Fehlerbehebung / FAQ
34. Anhang

Version 1.1.0 · “Your Complete Windows Control Center” · Windows-Desktop-App (WPF, .NET 8)

1. Überblick

ULTIMATE X Windows Control ist eine All-in-One-Systemsoftware für Windows 10 und Windows 11. Sie bündelt in einer Oberfläche, was sonst über viele einzelne Windows-Werkzeuge verteilt ist: Hardware-Informationen, Live-Überwachung, Diagnose, Reparatur, Netzwerkanalyse, Wartung und Sicherheitsstatus.

Die App läuft grundsätzlich **ohne Administratorrechte**. Wenn eine Aktion Adminrechte benötigt (z. B. eine Systemdatei-Reparatur), fragt Windows gezielt über die Benutzerkontensteuerung (UAC). ULTIMATE X umgeht die UAC niemals.

Hauptfunktionen:

Bereich	Was Sie damit tun können
Dashboard	PC-Zustand auf einen Blick, Health Score, Schnellaktionen, Complete PC Check
Hardware	Windows, CPU, GPU, RAM, Mainboard/BIOS, Monitore, Laufwerke inkl. SMART, Akku
Live Monitor / Sensorquellen	Auslastung und Temperaturen in Echtzeit, Einbindung von HWiNFO und LibreHardwareMonitor
Komponententest	42 sichere Tests mit PASS/WARNING/FAIL, interaktive Tests (Ton, Mikrofon, Kamera, Tastatur …)
PC-Bericht	Bericht als PDF exportieren oder drucken, mit Datenschutzmodus
Netzwerk, Speedtest, Netzwerk-Scanner	Adapter, WLAN, DNS, Ping, Internetgeschwindigkeit, Geräte im Heimnetz
Updates, Treiber, Programme	Windows-, Treiber- und Software-Updates (winget), Inventar
Autostart, Prozesse	Autostart-Einträge ein-/ausschalten, laufende Prozesse mit Signaturprüfung
Benchmarks	CPU, RAM und Datenträger messen und mit früheren Läufen vergleichen
Speicher bereinigen, Desktop Organizer	Temporäre Dateien entfernen, Desktopsymbole ordnen
Windows Health, Absturzanalyse	SFC, DISM, CHKDSK, Speicherdiagnose, Wiederherstellungspunkte, Bluescreen-Auswertung
Dienste, Windows Logs, Security Center	Dienste- und Ereignisübersicht, Schutzstatus, Datei-Signatur- und Hashprüfung
Tools & Power	CMD/PowerShell, Windows-Werkzeuge, Herunterfahren/Neustart mit Countdown

Grundsätze der App:

- Keine Telemetrie. Netzwerkzugriffe erfolgen nur für die Update-Prüfung (abschaltbar) oder wenn Sie selbst z. B. einen Speedtest starten.
- Sensible Daten (MAC- und IP-Adressen, Seriennummern) werden standardmässig maskiert angezeigt.
- Viele Bereiche sind reine Anzeige. Änderungen am System erfolgen nur nach Bestätigung.
- Die Oberfläche ist zweisprachig (Deutsch/Englisch).

2. Systemvoraussetzungen

Anforderung	Details
Betriebssystem	Windows 10 64-Bit ab Version 1809 (Build 17763) oder Windows 11 64-Bit
Prozessorarchitektur	x64

.NET	Keine separate Installation nötig (die App bringt die Laufzeit mit)
Rechte	Standardbenutzer genügt; für Reparaturen und einige Aktionen wird eine Administratorfreigabe per UAC benötigt

Optionale Zusatzprogramme:

Programm	Wofür
HWiNFO (mit aktiviertem “Shared Memory Support”) oder LibreHardwareMonitor (als Administrator gestartet)	echte CPU-Kerntemperaturen und weitere Sensoren
App-Installer aus dem Microsoft Store (winget)	Software-Updates
Debugging Tools for Windows (Windows SDK)	Ermittlung des verursachenden Treibers bei Bluescreens
Windows Hello (PIN, Fingerabdruck, Gesicht)	komfortable Bestätigung sensibler Aktionen

3. Installation und Start

3.1 Installation

1. Führen Sie die Installationsdatei `UltimateX-WindowsControl-<Version>-x64.msi` aus.
2. Bestätigen Sie den Lizenzvertrag (MIT-Lizenz).
3. In der Funktionsauswahl können Sie
   - den Installationsordner ändern (Standard: `C:\Program Files\ULTIMATE X Windows Control\`),
   - die Funktion **Desktop-Verknüpfung** an- oder abwählen (standardmässig aktiv).
4. Bestätigen Sie die UAC-Abfrage von Windows und schliessen Sie die Installation ab.

Es wird immer eine Startmenü-Verknüpfung **ULTIMATE X Windows Control** im Ordner “ULTIMATE X” angelegt. Die Desktop-Verknüpfung heisst **ULTIMATE X**.

Hinweis: Windows-Benachrichtigungen (Toasts) funktionieren nur, wenn die App über die Startmenü-Verknüpfung aus dem MSI installiert wurde. Andernfalls erscheinen Hinweise innerhalb der App.

3.2 Upgrade

Eine neuere Version wird einfach über die bestehende Installation installiert; die alte Version wird automatisch ersetzt. Ein Downgrade ist gesperrt – das Setup meldet dann “Eine neuere Version von ULTIMATE X Windows Control ist bereits installiert.” Deinstallieren Sie in diesem Fall zuerst die vorhandene Version.

3.3 Erster Start

1. Starten Sie die App über das Startmenü oder die Desktop-Verknüpfung.
2. Beim Start prüft ULTIMATE X die Signatur der eigenen Programmdateien. Wurden die Dateien verändert, erscheint die Meldung “ULTIMATE X – Integritätsprüfung” und die App startet aus Sicherheitsgründen nicht (siehe Kapitel Fehlerbehebung).
3. Beim allerersten Start erscheint das Fenster **Willkommen bei ULTIMATE X**. Es erklärt, dass die App jetzt System, Hardware, Netzwerkadapter, Software, Autostart sowie den Sicherheits- und Windows-Status erkennt. Bestätigen Sie mit OK.
4. Das Dashboard (bzw. die Startseite des gewählten Layouts) lädt die Daten im Hintergrund.
5. Etwa 45 Sekunden nach dem Start sucht die App im Hintergrund nach Updates, sofern diese Option in den Einstellungen aktiv ist.

3.4 Deinstallation

1. Öffnen Sie in Windows **Einstellungen → Apps** (bzw. “Apps & Features”).
2. Wählen Sie **ULTIMATE X Windows Control** und klicken Sie auf **Deinstallieren**.

Hinweis: Ihre persönlichen Daten unter `%LOCALAPPDATA%\UltimateX` (Einstellungen, Logs, Verlauf, Backups) werden laut Projektunterlagen nicht ausdrücklich vom Deinstaller entfernt. Löschen Sie diesen Ordner bei Bedarf von Hand. Eine Reparaturfunktion im Setup ist deaktiviert – bei Problemen neu installieren.

4. Benutzeroberfläche

4.1 Aufbau des Hauptfensters

Das Hauptfenster “ULTIMATE X Windows Control” besteht aus:

- **Kopfzeile (HUD-Statusleiste):** Logo “ULTIMATE X / Windows Control”, Live-Werte für **CPU**, **GPU**, **RAM**, **CPU °C**, **GPU °C** und **NET** (Download/Upload), Windows-Version mit Build, Uhrzeit und Datum, Benutzer- und Computername sowie die Angabe “Administrator” oder “Standardbenutzer”.
- **Suchfeld** “Suchen (Strg+K) …”: springt zur passenden Seite (siehe 4.3).
- **Aktualisieren-Schaltfläche** (Tooltip “Aktualisieren (F5)”): lädt die aktuelle Seite neu.
- **LOCK-Schaltfläche** (Tooltip “Sensible Bereiche sofort sperren”): beendet die Security Session sofort (siehe Kapitel Einstellungen).
- **Navigationsleiste (links):** alle Seiten, in Gruppen unterteilt.
- **Inhaltsbereich (rechts):** die gewählte Seite. Statusmeldungen und Fehler werden direkt auf der Seite angezeigt, die App stürzt bei Ladefehlern nicht ab.

Die Farben (Schwarz/Graphit/Rot im dunklen Design) richten sich nach dem gewählten Farbschema.

4.2 Navigation

Die Navigationsleiste enthält folgende Einträge (Gruppen durch Abstand getrennt):

Gruppe	Seiten
Übersicht	Dashboard
Hardware & Analyse	Hardware, Live Monitor, Sensorquellen, Komponententest, PC-Bericht
Netzwerk	Netzwerk, Speedtest, Netzwerk-Scanner
Software	Updates, Treiber, Programme, Autostart, Prozesse, Benchmarks
Wartung	Speicher bereinigen, Desktop Organizer
Windows & Sicherheit	Windows Health, Absturzanalyse, Windows Logs, Dienste, Security Center
System	Tools & Power, Logs, Einstellungen
Layouts	Gaming Mode, Technician Mode, Visual PC Map, Admin / Service Mode

Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Seite zu öffnen. Daten werden beim ersten Öffnen geladen; mit F5 oder **Aktualisieren** laden Sie sie neu.

4.3 Globale Suche

1. Drücken Sie **Strg+K** oder klicken Sie in das Suchfeld.
2. Geben Sie einen Begriff ein, z. B. “bluescreen”, “winget”, “temperatur” oder “autostart”.
3. Drücken Sie **Enter**. Die erste passende Seite wird geöffnet.

Gesucht wird in Seitentiteln und hinterlegten Stichworten (deutsch und englisch).

4.4 Layouts

ULTIMATE X bietet sechs Layouts, umschaltbar unter **Einstellungen → Darstellung → Layout**:

Layout	Startseite / Besonderheit
Modern Control Center (Standard)	Dashboard mit allen Navigationseinträgen
Simple Mode	Vereinfachte Startseite mit grossen Kacheln, ohne Navigationsleiste
Gaming Mode	Live-Leistung (CPU, GPU, RAM, VRAM, Temperaturen, Performanceverlauf)

Technician Mode	Technische Baumansicht mit Geräte-IDs, Treiberdaten, Fehlercodes
Visual PC Map	Grafische Karte der Komponenten
Admin / Service Mode	Registerkarten mit allen technischen Bereichen

Die Layouts Gaming Mode, Technician Mode, Visual PC Map und Admin / Service Mode sind zusätzlich jederzeit über die Navigation erreichbar.

5. Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite im Layout “Modern Control Center”.

5.1 Anzeigen

- **SYSTEM HEALTH / HEALTH SCORE:** Ring mit dem PC Health Score, dazu PC STATUS, BETRIEBSSYSTEM, BETRIEBSZEIT, LETZTER CHECK und BEWERTUNG.
- **Ringe** für CPU, GPU, RAM, VRAM, STORAGE und NETWORK mit Detailtexten (z. B. Kerne/Threads, belegter Speicher).
- **TEMPERATURES:** CPU, GPU und weitere Temperaturen, sofern verfügbar.
- **LIVE PERFORMANCE · 2 MIN:** Verlaufsdiagramm der letzten zwei Minuten.
- Karten **SECURITY**, **WINDOWS HEALTH**, **NETWORK** (mit Download-/Upload-Tacho und Schaltfläche **Speedtest starten**) und **UPDATES**.
- **HEALTH SCORE · DETAILS:** Der Score startet bei 100; jeder Abzug wird mit Grund angezeigt. Nicht messbare Werte fliessen nicht ein. Der Score ist eine Orientierung, keine Garantie.

Ein Klick auf eine Karte öffnet die zugehörige Detailseite (z. B. CPU → Hardware, Temperaturen → Sensorquellen, Treiber → Treiber).

5.2 Zentrale Aktionen

Schaltfläche	Funktion
RUN PC CHECK	Kompletter Systemcheck (nur lesend)
TEST COMPONENTS	öffnet den Komponententest (40+ Komponenten)
NETWORK TEST	öffnet den Netzwerk-Scanner (Ping, Geräte)
SECURITY CHECK	öffnet das Security Center und aktualisiert den Status – nur lesend, keine Änderung
EXPORT REPORT	öffnet den PC-Bericht (PDF, Drucken, Vorschau)
GAME MODE	öffnet den Gaming Mode

5.3 Complete PC Check durchführen

1. Klicken Sie auf **RUN PC CHECK** (oder im Bereich **COMPLETE PC CHECK**).
2. Optional: Aktivieren Sie **inkl. SFC/DISM (Adminrechte)**, um zusätzlich die Windows-Systemdateien zu prüfen. Windows fragt dann per UAC nach Administratorrechten.
3. Warten Sie, bis alle Prüfungen abgeschlossen sind. Das Ergebnis erscheint im Bereich COMPLETE PC CHECK; LETZTER CHECK wird aktualisiert.

Solange in der aktuellen Sitzung kein Check gelaufen ist, steht dort: “Noch kein Check in dieser Sitzung”.

5.4 Schnellzugriff

Unter **SCHNELLZUGRIFF** finden Sie: **Windows prüfen**, **Cleanup**, **Desktop ordnen**, **Papierkorb leeren**, **CMD**, **PowerShell**, **PC sperren**, **Neu starten**, **Energiesparmodus**, **Herunterfahren**.

Warnung: **Papierkorb leeren** löscht alle Elemente endgültig. Die App zeigt vorher Anzahl und Grösse an und verlangt eine Bestätigung. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

5.5 Rohdaten exportieren

1. Klicken Sie auf **Rohdaten (TXT/JSON) …**.
2. Optional: Aktivieren Sie **sensible Daten**, wenn IP-/MAC-Adressen und Seriennummern enthalten sein sollen (erfordert Bestätigung).
3. Wählen Sie Speicherort und Format (Textdatei oder JSON). Standardname: `UltimateX-Bericht-<Datum>-<Zeit>`.

6. Hardware

Die Seite zeigt nur Komponenten, die Windows tatsächlich meldet: Systeminformationen (Windows, CPU, GPU mit VRAM, RAM-Module, Mainboard/BIOS/UEFI, TPM, Secure Boot, Akku), **Monitore** (mit Kennzeichnung **Hauptmonitor**, Auflösung, Hz, HDR, Skalierung), **Laufwerke** und eine **Hardware-Topologie**.

Daten neu einlesen: Klicken Sie auf **Neu erkennen**.

SMART-Werte der Laufwerke lesen:

1. Klicken Sie auf **SMART-Details lesen (Adminrechte)**.
2. Bestätigen Sie die UAC-Abfrage.
3. Temperatur, Betriebsstunden, Lebensdauer und Fehler erscheinen bei den Laufwerken. Die Werte werden zwischengespeichert und auch von anderen Seiten (z. B. Visual PC Map, Komponententest) verwendet.

Hinweis: Belegte bzw. freie PCIe- und M.2-Steckplätze lassen sich über Windows nicht zuverlässig ermitteln und werden daher nicht angezeigt.

7. Live Monitor

Zeigt Live-Diagramme für CPU, GPU, RAM, VRAM, Datenträger sowie Download/Upload.

1. Wählen Sie unter **Zeitraum:** zwischen **60 Sekunden**, **5 Minuten** und **15 Minuten**.
2. Im Bereich **Sensoren** sehen Sie verfügbare Temperatur- und Lüfterwerte.
3. Die Schaltfläche **Echte CPU-Temperaturen?** erklärt, wie Sie CPU-Kerntemperaturen über HWiNFO oder LibreHardwareMonitor erhalten.

GPU-Last, VRAM und GPU-Temperatur kommen aus dem Windows-Grafikkernel (wie im Task-Manager) und funktionieren mit AMD, Intel und NVIDIA, sofern ein aktueller Treiber (WDDM 2.4+) installiert ist.

8. Sensorquellen

ULTIMATE X lädt bewusst keinen eigenen Kernel-Treiber. Echte CPU-Kerntemperaturen werden deshalb aus anderen Programmen übernommen. Die Quellen werden in dieser Priorität genutzt (automatisches Failover):

1. HWiNFO
2. LibreHardwareMonitor
3. Windows nativ
4. ACPI (Thermalzonen, angezeigt als “Mainboard”, nicht als CPU)

Bereich AKTIVE QUELLEN: Status je Quelle (CONNECTED, AVAILABLE, INACTIVE, NOT AVAILABLE), Anzahl Sensoren und “Letzte Aktualisierung”.

Bereich UNIFIED SENSOR MODEL: Tabelle mit den Spalten Sensor, Bezeichnung, Hardware, Aktuell, Min, Ø, Max, Quelle, Stand.

Sensordetails ansehen: Wählen Sie einen Sensor in der Tabelle aus. Unter **SENSOR DETAILS** erscheinen MIN, Ø, MAX, Quelle und eine Verlaufsgrafik.

Statistik zurücksetzen: Min/Ø/Max werden seit Programmstart berechnet. Mit **Min/Ø/Max zurücksetzen** beginnen Sie neu.

HWiNFO einrichten (Schaltfläche Einrichtung):

1. HWiNFO starten.
2. In HWiNFO unter den Einstellungen **Shared Memory Support** aktivieren.
3. Das Sensorfenster von HWiNFO geöffnet lassen.

Hinweis: In der kostenlosen Version von HWiNFO gilt für Shared Memory eine Zeitbegrenzung von HWiNFO selbst. LibreHardwareMonitor muss als Administrator laufen, sonst liefert es keine Werte.

9. Komponententest (System Component Test Center)

9.1 Alle Komponenten testen

1. Öffnen Sie **Komponententest** (oder Dashboard → **TEST COMPONENTS**).
2. Klicken Sie auf **TEST ALL SYSTEM COMPONENTS**.
3. Die Tests laufen nacheinander; mit **Abbrechen** stoppen Sie den Lauf.
4. Die Zusammenfassung zeigt GESAMT sowie die Anzahl **PASS**, **WARNING**, **FAIL**, **NOT AVAILABLE** und **USER ACTION**.
5. Klicken Sie auf einen Test, um unter **DETAILS** die Begründung zu sehen.

Getestet werden 42 Bereiche, u. a. CPU, RAM, GPU, VRAM, NVMe/SSD/HDD, Mainboard, BIOS/UEFI, TPM, Secure Boot, Ethernet, Wi-Fi, DNS, Gateway, Internet, Bluetooth, USB, Audio, Mikrofon, Lautsprecher, Kamera, Monitore, Tastatur, Maus, Akku, Sensoren, Lüfter, Dienste, Windows Update, Defender, Firewall, Ereignisprotokoll, WMI, Windows Search, Drucker, Speichercontroller, GPU- und Chipsatztreiber, Systemzeit und WinRE.

Status	Bedeutung
PASS	in Ordnung
WARNING	Auffälligkeit, prüfen empfohlen
FAIL	Fehler festgestellt
NOT AVAILABLE	nicht vorhanden oder nicht prüfbar
NOT TESTED	(noch) nicht getestet
USER ACTION REQUIRED	erfordert Ihre Mitwirkung (z. B. interaktiver Test, SMART lesen)

Standardmässig werden nur sichere, nicht-destruktive Prüfungen durchgeführt.

Hinweis: Der GPU-Test enthält keinen Render- oder Belastungstest.

9.2 Optionaler Schreibtest

Unter **SCHREIBTEST** (“Optional, nur nach Bestätigung”) kann ein Laufwerk mit einer eigenen temporären Testdatei auf Schreibbarkeit geprüft werden. Die App fragt vorher nach (“Optionaler Schreibtest”).

9.3 Interaktive Tests

Diese Tests laufen nur auf Klick. Es wird nichts aufgenommen oder gespeichert.

Schaltfläche	Ablauf
PLAY TEST SOUND	Ein Ton erklingt links, rechts und auf beiden Seiten. Anschliessend fragt die App, ob Sie alles gehört haben.
MIKROFON-PEGEL START / STOP	Zeigt den Live-Pegel und die Spitze an (keine Aufnahme). Erneut klicken zum Beenden.
KAMERA PRÜFEN	Die Kamera wird nach Bestätigung kurz geöffnet und sofort freigegeben, ohne Bild.
BILDSCHIRM-FARBTEST	Vollflächige Farben; danach Frage nach Pixelfehlern, Streifen oder Helligkeitsunterschieden.
TASTATUR- & MAUSTEST	Eigenes Testfenster für Tasten und Maus.
WINDOWS-TESTSEITE DRUCKEN	Druckt nach Bestätigung eine Testseite auf dem Standarddrucker; danach Frage, ob sie korrekt gedruckt wurde.
WINDOWS-SPEICHERDIAGNOSE	Startet die Windows-Speicherdiagnose; der Test läuft beim nächsten Neustart (ca. 15–30 Minuten).

Warnung: Die Windows-Speicherdiagnose erfordert einen Neustart. Speichern Sie vorher alle offenen Arbeiten. Das Ergebnis erscheint nach dem Neustart im Ereignisprotokoll und anschliessend im RAM-Test.

Kamera und Mikrofon benötigen die Windows-Datenschutzfreigabe für Desktop-Apps.

9.4 Verlauf und Export

- Unter **TESTVERLAUF** sehen Sie frühere Läufe mit Vergleich zum vorherigen Lauf.
- Mit **Bericht exportieren (TXT/JSON)** speichern Sie das Ergebnis (Standardname `UltimateX-Komponententest-<Datum>-<Zeit>`).

10. PC-Bericht

Erstellt einen formatierten PC-Bericht (A4) mit Branding, Übersicht, Health Score, Hardware-Karten, Tabellen, Statusanzeigen, Warnungen, Diagrammen, Berichtsdatum, Bericht-ID und App-Version.

10.1 Bericht als PDF exportieren

1. Öffnen Sie **PC-Bericht** (oder Dashboard → **EXPORT REPORT**).
2. Wählen Sie unter **ABSCHNITTE** die gewünschten Teile: Hardware, Sensoren, Netzwerk, Sicherheit, Treiber, Windows Health, Komponententests, Benchmarks, Absturzanalyse.
3. Fehlen Komponententest-Daten, können Sie mit **Komponententest jetzt ausführen** einen Lauf starten.
4. Prüfen Sie die Vorschau (“Dieser Bericht enthält: …”).
5. Klicken Sie auf **EXPORT PC REPORT (PDF)** und wählen Sie den Speicherort (Standardname `UltimateX-PC-Bericht-<Datum>-<Zeit>.pdf`).

10.2 Bericht drucken

1. Schritte 1–4 wie oben.
2. Klicken Sie auf **PRINT PC REPORT**. Der Windows-Druckdialog öffnet sich; dort ist auch “Microsoft Print to PDF” wählbar.

Mit **Daten neu erheben** werden alle Daten für den Bericht frisch eingelesen.

10.3 Datenschutzmodus

Unter **DATENSCHUTZ** ist **Datenschutzmodus (empfohlen)** standardmässig eingeschaltet. Er maskiert IP- und MAC-Adressen, Benutzer- und Computername, Seriennummern sowie Gateway/DNS. Das Abschalten erfordert eine Bestätigung per Windows Hello; brechen Sie ab, bleibt der Modus aktiv.

Warnung: Ein Bericht ohne Datenschutzmodus enthält identifizierende Daten. Geben Sie ihn nur an vertrauenswürdige Personen weiter.

11. Netzwerk

Zeigt Netzwerkadapter (IPv4/IPv6, Gateway, DNS, DHCP, MAC maskiert) und WLAN-Details (SSID, Signal, Band, Kanal, Wi-Fi-Standard, Raten, Sicherheit).

Schaltfläche	Funktion
Netzwerk analysieren	Netzwerkdiagnose in mehreren Schritten (u. a. HTTPS-Verbindung zu www.microsoft.com)
DNS testen	A-Abfrage von www.microsoft.com je DNS-Server
Öffentliche IP abfragen	Abfrage über ipify.org (HTTPS), nur nach Bestätigung
Aktualisieren	Daten neu laden
MAC kopieren	kopiert die MAC-Adresse eines Adapters

Ping: Wählen Sie als Ziel **Gateway**, **1.1.1.1** oder **8.8.8.8**. Es werden 10 Pings gesendet (**Ping (10×)**); angezeigt werden Minimum, Maximum, Average und Packet Loss.

Hinweis: Unter Windows 11 (ab 24H2) zeigt die WLAN-Ansicht die SSID nur, wenn der Standortzugriff für Apps erlaubt ist.

12. Speedtest

1. Klicken Sie auf **Speedtest starten**.
2. Beim ersten Mal erscheint der **Hinweis zum Datenverbrauch**: Ein Test überträgt je nach Anschluss ca. 100 MB bis über 1 GB. Gemessen wird per HTTPS gegen speed.cloudflare.com. Bestätigen Sie, um fortzufahren.
3. Der Test misst Download, Upload, Ping und Jitter (Tachoanzeige). Mit **Abbrechen** beenden Sie ihn vorzeitig.
4. Unter **Letztes Ergebnis** steht die letzte Messung; unter **Vergleich** die Mittelwerte der **Letzten 7 Tage** und **Letzten 30 Tage**; unter **Verlauf** alle Messungen mit Datum.

Warnung: Bei mobilen oder volumenbegrenzten Verbindungen kann der Speedtest Kosten verursachen.

13. Netzwerk-Scanner

13.1 Heimnetz scannen

1. Klicken Sie auf **Netzwerk scannen**. Unter **Netzwerk:** sehen Sie den Adressbereich.
2. Beim ersten Mal bestätigen Sie, dass Sie nur eigene Netzwerke scannen (nicht Firmen- oder Hotel-WLAN).
3. Die Geräteliste zeigt IP-Adresse, Typ, Name, Hersteller, MAC und Ping. Neu hinzugekommene Geräte sind mit **NEU** markiert.
4. Mit **Abbrechen** stoppen Sie den Scan.

Gescannt wird nur das eigene private Netzwerk (z. B. 192.168.x.x).

13.2 Aktionen je Gerät

Schaltfläche	Funktion
PING	4 Pings senden und auswerten
LIVE PING	dauerhaft pingen mit Live-Diagramm, **STOP** beendet
DETAILS	GERÄTEDETAILS anzeigen (inkl. Link zur Weboberfläche, falls vorhanden)
SERVICES	gängige Dienste prüfen (nur auf Klick) mit Sicherheitshinweisen
COPY IP / COPY MAC	Adresse in die Zwischenablage kopieren
Eigene Bezeichnung + Speichern	dem Gerät einen eigenen Namen geben

Die Ping-Auswertung zeigt Status (erreichbar / instabil / nicht erreichbar), GESENDET, EMPFANGEN, VERLUST, JITTER sowie MIN, Ø, MAX.

13.3 QUICK PING

1. Geben Sie im Feld **QUICK PING** eine IP-Adresse, einen Hostnamen oder lokalen Namen ein (z. B. `192.168.178.1`, `fritz.box`, `drucker.local`).
2. Wählen Sie den Modus **1×**, **4×**, **10×** oder **Dauerhaft**.
3. Klicken Sie auf **PING** bzw. **LIVE PING**; **STOP** beendet einen Dauerping.

Hinweis: Ein Dauerping läuft nur, solange die Seite geöffnet ist.

13.4 Weitere Funktionen

- **Herstellerliste laden (IEEE):** Lädt nach Bestätigung die offizielle MAC-Herstellerliste (ca. 4 MB) per HTTPS und speichert sie lokal. Danach werden Hersteller erkannt.
- **Bekannte Geräte vergessen:** Löscht die Liste bekannter Geräte und alle eigenen Bezeichnungen.

14. Updates

Die Seite fasst vier Update-Quellen zusammen. Mit **Alles neu prüfen** werden alle neu gesucht; **Windows Update öffnen** öffnet die Windows-Einstellungen.

Treiber-Updates (Windows Update): Nur von Microsoft signierte Treiber für die Hardware-ID dieses PCs.

1. Klicken Sie auf **Suchen**.
2. Klicken Sie bei einem Eintrag auf **Installieren**.
3. Bestätigen Sie (Windows Hello, falls eingerichtet) und die UAC-Abfrage. Vorher wird ein Wiederherstellungspunkt angefordert (sofern in den Einstellungen aktiv).

Rollback: Geräte-Manager → Eigenschaften des Geräts → Treiber → “Vorheriger Treiber”.

Windows-Updates: Suchen und anschliessend einzeln **Installieren**.

Software-Updates (winget): Liste der über winget aktualisierbaren Programme. Einzelne Programme mit **Aktualisieren**, alle nacheinander mit **Alle aktualisieren** (jeweils mit Rückfrage). Die Ausgabe von winget erscheint im Bereich **Ausgabe**.

ULTIMATE X: Nach App-Update suchen und **Update installieren**. Updates werden nur per HTTPS geladen und erst nach erfolgreicher SHA-256- und Signaturprüfung (gleiches Zertifikat wie die installierte Version) ausgeführt.

Hinweis: App-Updates funktionieren nur, wenn eine Update-Quelle (HTTPS-Manifest des Herausgebers) in den Einstellungen hinterlegt ist. Standardmässig ist das Feld leer, d. h. es findet keine App-Update-Prüfung statt. Unsignierte Builds aktualisieren sich nie selbst.

Warnung: Updates verändern das System. Speichern Sie offene Arbeiten; Treiber- und Windows-Updates können einen Neustart erfordern.

15. Treiber

Liste aller Treiber mit Gerät, Klasse, Hersteller, Version, Datum, **Neue Version** (aus Windows Update), Quelle, Signiert, Signiert von und INF-Datei.

- **Filtern nach Gerät, Hersteller, Klasse:** Suchfeld oberhalb der Liste.
- **Nur wichtige Geräteklassen:** blendet weniger relevante Geräte aus.
- **Nach Treiber-Updates suchen:** prüft Windows Update auf neue Treiber.
- **Windows Update** und **Geräte-Manager** öffnen die jeweiligen Windows-Werkzeuge.

Treiber werden ausschliesslich über Windows Update installiert (Seite Updates). Für neueste Grafiktreiber verwenden Sie die offiziellen Seiten von NVIDIA, AMD oder Intel.

16. Programme

Liste der installierten Programme mit Name, Hersteller, Version, Grösse, Installationsdatum und Bereich (Benutzer/alle Benutzer).

- **Filtern nach Name oder Hersteller**
- **Installationsordner öffnen:** öffnet den Ordner des gewählten Programms.
- **Deinstallieren …:** öffnet “Apps & Features” in den Windows-Einstellungen. Wählen Sie das Programm dort aus und deinstallieren Sie es. ULTIMATE X führt die Deinstallation aus Sicherheitsgründen nicht selbst aus.

17. Autostart

Liste der Programme, die mit Windows starten: Aktiv, Name, Kennzeichnung **systemrelevant**, Herausgeber, Signatur, Quelle, Pfad.

Eintrag deaktivieren oder aktivieren:

1. Schalten Sie den Schalter in der Spalte **Aktiv** um.
2. Bei Einträgen für alle Benutzer bestätigen Sie die UAC-Abfrage.

Einträge werden nie gelöscht, sondern nur wie im Task-Manager aktiviert/deaktiviert. Vor jeder Änderung wird automatisch ein Backup erstellt.

Backup wiederherstellen: Klicken Sie auf **Letztes Backup wiederherstellen** und bestätigen Sie. Wiederhergestellt werden die Einträge Ihres Benutzers. **Backups öffnen** zeigt den Backup-Ordner.

Warnung: Deaktivieren Sie keine als systemrelevant markierten Einträge (z. B. Sicherheitssoftware, Treiberhilfsprogramme), wenn Sie deren Zweck nicht kennen.

18. Prozesse

Nur-Anzeige der laufenden Prozesse mit Name, PID, CPU, RAM, Herausgeber, Signatur und Pfad.

- **Filtern nach Name, Pfad oder Herausgeber**
- **Signaturen prüfen:** prüft die digitale Signatur der Programmdateien.
- **Ordner:** öffnet den Speicherort eines Prozesses.

Ein fehlender Signaturnachweis bedeutet nicht, dass ein Prozess schädlich ist – verwenden Sie für eine Bewertung die Windows-Sicherheit.

19. Benchmarks

Alle Tests laufen lokal ohne Zusatzsoftware. Die Punkte dienen dem Vergleich mit früheren Läufen auf diesem PC (z. B. nach Treiber-Updates oder Aufrüstung), nicht mit Online-Ranglisten.

1. Schliessen Sie möglichst alle anderen Programme.
2. Wählen Sie einen Test:
    - **CPU testen:** Single-/Multi-Core, Ganzzahl, Gleitkomma, Krypto.
    - **RAM testen:** Bandbreite und Latenz (belegt kurzzeitig bis zu 512 MB).
    - **Datenträger testen:** Laufwerk und Testgrösse wählen (**256 MB (schnell)**, **1 GB (genauer)**, **4 GB (SSD-Cache überlisten)**); es wird eine Testdatei geschrieben, gelesen und wieder gelöscht.
3. Bestätigen Sie die Rückfrage. **Abbrechen** stoppt den Test.
4. Ergebnisse erscheinen als Karten mit Punkten und im **Verlauf** (Zeitpunkt, Test, Punkte, Details) mit Vergleich zum letzten Lauf.

20. Speicher bereinigen

Es werden nur feste, von Windows als temporär definierte Orte bereinigt. Dokumente, Desktop, Downloads und Bilder sind niemals betroffen.

Kategorie	Hinweis
Temporäre Dateien (Benutzer)	nur Dateien älter als 24 Stunden
Temporäre Dateien (Windows)	nur Dateien älter als 24 Stunden; ohne Adminrechte nur eigene Dateien
Miniaturansichten-Cache	wird von Windows neu erstellt
Windows-Fehlerberichte	archivierte und wartende Berichte
DirectX-Shader-Cache	wird neu aufgebaut, erster Spielstart evtl. etwas langsamer
Papierkorb	gelöschte Dateien aller Laufwerke

Vorgehen:

1. Klicken Sie auf **Neu analysieren**. Je Kategorie werden Dateianzahl, Grösse und Pfade angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschten Kategorien aus (empfohlene sind vorausgewählt).
3. Klicken Sie auf **Ausgewählte bereinigen**.
4. Prüfen Sie die Zusammenfassung und bestätigen Sie. Beim Papierkorb ist zusätzlich eine Bestätigung (Windows Hello) nötig.
5. Das Ergebnis zeigt gelöschte Dateien, freigegebenen Platz und übersprungene (gesperrte) Dateien.

Windows-Speicheroptimierung öffnet die Speichereinstellungen von Windows.

Warnung: Gelöschte Dateien werden endgültig entfernt und landen nicht im Papierkorb. Das Leeren des Papierkorbs kann nicht rückgängig gemacht werden.

21. Desktop Organizer

Ordnet Desktopsymbole nach Typ. Es werden ausschliesslich Positionen geändert – keine Datei wird verschoben, umbenannt oder gelöscht. Vor jeder Änderung wird das Layout gesichert.

Voraussetzung: “Symbole automatisch anordnen” muss deaktiviert sein (Rechtsklick auf den Desktop → Ansicht).

Desktop organisieren:

1. Wählen Sie unter **Anordnung**:
   - **Sortierung: A – Z** oder **Z – A**
   - **Bildschirmseite: Links beginnen** oder **Rechts beginnen**
   - **Abstand zwischen Gruppen: Kein**, **1 Spalte**, **2 Spalten**
2. Klicken Sie auf **Vorschau aktualisieren**, um die Anordnung zu prüfen.
3. Klicken Sie auf **Desktop jetzt organisieren** und bestätigen Sie.

Rückgängig machen: Letztes Desktop Layout wiederherstellen und bestätigen.

Eigene Regeln:

1. Unter **Regeln (Reihenfolge = Anordnung auf dem Desktop)** sehen Sie die Kategorien mit Dateiendungen.
2. **Kategorie hinzufügen** legt eine neue Kategorie an. Tragen Sie Dateiendungen durch Leerzeichen getrennt ein (z. B. `.pdf .docx`).
3. **Entfernen** löscht eine Kategorie, **Standard** stellt die Standardregeln her.
4. Klicken Sie auf **Regeln speichern**.

Eine Kategorie namens “Ordner” sammelt alle Ordner. Nicht zugeordnete Dateien landen in “Andere”, Systemsymbole (Papierkorb, Dieser PC) ganz am Anfang.

22. Windows Health

Alle Werkzeuge laufen über eine feste Befehlsliste und den signierten Admin-Helper. Windows fragt jeweils per UAC nach Administratorrechten. Vor dem Start erscheint eine Erklärung mit Bestätigung (ggf. Windows Hello).

Warnung: Systemreparaturen greifen tief in Windows ein. Speichern Sie offene Arbeiten und lassen Sie laufende Reparaturen nicht durch Ausschalten des PCs abbrechen.

22.1 Systemdateien und Komponentenspeicher

Schaltfläche	Funktion	Dauer
Systemdateien prüfen (SFC)	prüft geschützte Systemdateien und ersetzt beschädigte	ca. 5–20 Min.
Quick Check	DISM CheckHealth, keine Änderungen	kurz
Deep Scan	DISM ScanHealth, keine Änderungen	ca. 5–15 Min.
Windows Repair	DISM RestoreHealth, repariert mit Dateien von Windows Update, benötigt Internet	ca. 10–30 Min.
Reparatur-Workflow (DISM → SFC)	führt beides nacheinander aus	entsprechend länger

Ablauf:

1. Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche.
2. Lesen Sie die Erklärung und bestätigen Sie.
3. Bestätigen Sie die UAC-Abfrage.
4. Fortschritt und Zusammenfassung erscheinen auf der Seite. **Technische Ausgabe anzeigen** blendet die Originalausgabe ein. **Anzeige abbrechen** beendet die Anzeige.

Vor **Windows Repair** wird automatisch ein Wiederherstellungspunkt angefordert (sofern aktiviert).

22.2 Datenträger (CHKDSK)

1. Wählen Sie das Laufwerk.
2. **Prüfen (nur lesend):** prüft das Dateisystem online, ohne Reparatur.
3. **Reparieren …:** repariert gefundene Fehler (`/spotfix`). Beim Systemlaufwerk wird die Reparatur für den nächsten Neustart geplant.

Warnung: Während einer Reparatur kann das Laufwerk kurz nicht verfügbar sein. Schliessen Sie vorher alle Dateien auf diesem Laufwerk.

22.3 Arbeitsspeicher

Windows Memory Diagnostic … startet die Windows-Speicherdiagnose. Im folgenden Windows-Dialog wählen Sie, ob sofort oder beim nächsten Start neu gestartet wird.

22.4 Wiederherstellung

- **Wiederherstellungspunkt erstellen:** legt nach Bestätigung einen Punkt an. Windows erstellt höchstens einen Punkt pro 24 Stunden.
- **Systemwiederherstellung öffnen:** öffnet das Windows-Werkzeug (Adminrechte).

22.5 Weitere Anzeigen

- Neustart-Status (“Neustart erforderlich” / “Kein Neustart erforderlich”) und Nutzungszeit; **Windows Update öffnen**. ULTIMATE X deaktiviert Windows Update niemals.
- **Stabilität (30 Tage):** gezählte Windows-Ereignisse (z. B. Abstürze).
- **Wichtige Windows-Dienste** mit Status.
- **Häufigste Probleme (Ereignisprotokolle, 7 Tage).**

23. Absturzanalyse

1. Wählen Sie unter **Zeitraum (Tage):** den Betrachtungszeitraum.
2. Die Seite zeigt:
   - **Bluescreens** mit Klartext-Erklärung, Empfehlung, Parametern und Quelle,
   - **Hardwarefehler (WHEA)**,
   - **Programmabstürze und hängende Programme** (Programm, Art, Anzahl, Zuletzt, Modul, Code).
3. **Zuverlässigkeitsverlauf** öffnet das Windows-Werkzeug; **RAM testen** startet die Speicherdiagnose.

Minidumps auswerten:

1. Klicken Sie auf **Absturzabbilder lesen (Admin)** und bestätigen Sie die UAC-Abfrage. Die Liste **Absturzabbilder (Minidumps)** zeigt Datei, Zeitpunkt, Grösse, Code und Fehler.
2. Wählen Sie ein Abbild und klicken Sie auf **Ursache ermitteln**. Ist der Microsoft-Debugger (Debugging Tools for Windows) installiert, wird der verursachende Treiber ermittelt; die **Originalausgabe des Debuggers** ist einsehbar. Ohne Debugger erscheint der Hinweis “Debugger nicht installiert”.

24. Windows Logs

Zeigt Einträge der Ereignisprotokolle **System**, **Anwendung** und **Setup** mit Zeit, Stufe, Quelle, Event-ID und Meldung. Mit **inkl. Warnungen** werden zusätzlich Warnungen angezeigt; **Aktualisieren** lädt neu.

25. Dienste

Nur-Anzeige aller Windows-Dienste mit Anzeigename, Name, Status, Starttyp, Konto und Pfad. Filter: **Filtern nach Name**, **Nur laufende**.

Orange markiert sind Dienste mit Starttyp “Automatisch”, die nicht laufen – bei verzögertem oder Trigger-Start ist das normal. Änderungen nehmen Sie über die Windows-Diensteverwaltung vor.

Warnung: Das Ändern von Diensten in Windows kann Systemfunktionen beeinträchtigen. Ändern Sie nur Dienste, deren Funktion Sie kennen.

26. Security Center

Zeigt (nur lesend) den Status von Defender bzw. Drittanbieter-Virenschutz, Firewall, Secure Boot, TPM, BitLocker, UAC und App-Integrität. ULTIMATE X verändert oder deaktiviert diese Schutzfunktionen niemals; BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel werden nie gelesen. Ein grüner Status bedeutet “Schutzfunktion aktiv” – nicht, dass der PC unangreifbar ist.

Schaltflächen: **Windows-Sicherheit öffnen**, **Firewall-Einstellungen**, **Aktualisieren**.

Datei prüfen (Signatur und Hash):

1. Klicken Sie auf **Datei auswählen …** und wählen Sie eine Datei (z. B. .exe, .dll, .msi, .sys).
2. Optional: **MD5 zusätzlich (Legacy, nicht sicher)** aktivieren.
3. Angezeigt werden Grösse, Signaturstatus, Herausgeber, Zertifikat-Thumbprint und Hashwerte (SHA-256).

Die Datei wird nur gelesen, nie ausgeführt. Windows-Systemdateien sind häufig katalogsigniert und zeigen deshalb “Keine eingebettete Signatur”.

27. Tools & Power

27.1 Power

Schaltfläche	Funktion
Herunterfahren	mit Bestätigung und Countdown
Neustart	mit Bestätigung und Countdown
Energiesparmodus	Standby, mit Bestätigung
Sperren	Sperrbildschirm
Abmelden	mit Bestätigung
Geplantes Herunterfahren abbrechen	bricht einen laufenden Countdown ab

Warnung: Speichern Sie vor Herunterfahren, Neustart oder Abmelden alle Arbeiten. Nicht gespeicherte Daten in anderen Programmen können verloren gehen.

27.2 Windows-Werkzeuge

Eingabeaufforderung, CMD (Administrator), PowerShell, PowerShell (Administrator), Windows Terminal (falls installiert), Task-Manager, Geräte-Manager, Datenträgerverwaltung, Systeminformationen, Windows Update, Netzwerkadapter, Firewall-Einstellungen, Windows-Sicherheit, Apps & Features, Speichereinstellungen, Systemwiederherstellung, Standort-Datenschutz, Zuverlässigkeitsverlauf.

Werkzeuge mit der Kennzeichnung **UAC** erfordern eine Bestätigung (Windows Hello, falls eingerichtet) und die Administratorfreigabe durch Windows.

Warnung: In einer Administrator-Konsole ausgeführte Befehle können das System verändern.

28. Weitere Layouts

28.1 Simple Mode

Vereinfachte Startseite mit den Kacheln **PC überprüfen**, **Internet testen**, **Updates suchen**, **Speicher bereinigen**, **Desktop aufräumen**, **Startup verwalten**, **Windows prüfen**, **Neustart**, **Energiesparen**. Von Unterseiten führt ‹ **Zurück zur Startseite** zurück. **Zur erweiterten Ansicht wechseln** schaltet auf das Modern Control Center um.

28.2 Gaming Mode

Grosse Live-Kacheln für CPU, GPU, RAM (u. a. Auslastung, VRAM, Temperaturen) und **PERFORMANCEVERLAUF · 2 MIN**.

28.3 Technician Mode

Baumansicht mit Windows, Mainboard, CPU, Memory, GPU, Storage, Network, USB und Drivers (mit Anzahl der Problemgeräte). Je Gerät werden Status/Fehlercode, Klasse, Hersteller, Device ID, Hardware IDs, Treiberversion, -datum, -anbieter und Signatur angezeigt. Im Knoten “Diagnose” stehen die in dieser Sitzung ausgeführten Admin-Befehle (“Noch keine Admin-Befehle in dieser Sitzung”, falls leer).

28.4 Visual PC Map

Grafische Karte mit CPU, GPU, RAM, Speicher, Monitore, USB, Netzwerk, Internet usw. Klicken Sie auf eine Komponente für Details; der Tooltip zeigt Gerät, Auslastung, Temperatur und Status. **Technician Mode öffnen** wechselt in die technische Ansicht.

28.5 Admin / Service Mode

Registerkarten: Hardware, Drivers, Processes, Services, Startup, Network, Storage, Windows Logs, Diagnostics, Security, Export. Die Karten entsprechen den gleichnamigen Seiten.

Registerkarte **Export:**

- **Systembericht exportieren (TXT/JSON) …** – Windows, CPU, GPU, RAM, Mainboard, Speicher, Netzwerk, Treiber, Updates, Autostart, Health. Mit **Sensible Daten einschliessen (erfordert Bestätigung)** werden maskierte Daten aufgenommen.
- **Aktions- und Security-Log exportieren (TXT/JSON) …**

29. Logs

Zeigt das Aktions- und Security-Log der App mit Zeit, Stufe, Bereich, Aktion, Meldung und Details.

- **Nur Security-Ereignisse:** filtert auf sicherheitsrelevante Einträge (z. B. Adminaktionen).
- **Exportieren (TXT/JSON) …:** speichert die Einträge (Standardname `UltimateX-Log-<Datum>-<Zeit>`).
- **Ordner öffnen:** öffnet den Log-Ordner.

30. Einstellungen

Öffnen Sie **Einstellungen** in der Navigation. Änderungen werden sofort gespeichert.

30.1 Darstellung

Option	Werte
Farbschema	System (Standard), Dunkel, Hell
Layout	Modern Control Center (Standard), Gaming Mode, Technician Mode, Visual PC Map, Simple Mode, Admin / Service Mode
Sprache	Automatisch (Windows-Sprache; Deutsch, sonst Englisch), Deutsch, English

Die Sprache wird nach einem Neustart der App übernommen – verwenden Sie dazu **App neu starten**.

Hinweis: Einzelne seltene Meldungen können in der englischen Oberfläche deutsch bleiben.

30.2 Sicherheit

- **Sensible Daten maskieren (MAC, IP, Seriennummern):** standardmässig an. Abschalten erfordert eine Bestätigung per Windows Hello.
- **Security Session nach erfolgreicher Bestätigung: Immer erneut fragen** (Standard), **1 Minute**, **2 Minuten**, **5 Minuten**. Innerhalb dieser Zeit müssen sensible Aktionen nicht erneut bestätigt werden.

Die Session endet sofort beim Sperren des PCs, beim Abmelden, beim Benutzerwechsel und über den **LOCK**-Button. ULTIMATE X fragt niemals selbst nach Passwörtern oder PINs; die Bestätigung erfolgt über Windows Hello. Ist Windows Hello nicht eingerichtet, gilt Ihre ausdrückliche Bestätigung im Dialog als Freigabe.

30.3 Start & Power

- **Mit Windows starten:** trägt die App in den Autostart Ihres Benutzers ein.
- **Minimiert starten:** die App startet minimiert.
- **Countdown vor Neustart/Herunterfahren:** ein/aus, Dauer **10 s**, **30 s** (Standard) oder **60 s**.

30.4 Benachrichtigungen & Updates

- **Windows-Benachrichtigungen** (Updates, Speicherplatz, Temperatur, Reparaturen, Sicherheit) – Standard: an.
- **Vor Treiber-Updates und Systemreparaturen Wiederherstellungspunkt anlegen** – Standard: an.
- **Beim Start im Hintergrund nach Updates suchen (Windows Update, winget, ULTIMATE X)** – Standard: an.
- **Update-Quelle für ULTIMATE X (HTTPS-Manifest des Herausgebers)** mit **Speichern**. Leer = keine Update-Prüfung. Nur HTTPS-Adressen werden akzeptiert; eine Änderung erfordert eine Bestätigung.

30.5 Über

Produktinformationen und **Datenordner öffnen** (öffnet `%LOCALAPPDATA%\UltimateX`).

31. Datenablage, Speicherorte, Backup

Alle Benutzerdaten bleiben lokal auf dem PC.

Ort / Datei	Inhalt
`C:\Program Files\ULTIMATE X Windows Control\`	Programmdateien (`UltimateX.exe`, `UltimateX.AdminHelper.exe` usw.)
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\settings.json`	Einstellungen
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\logs\`	Logs (`app-<Datum>.jsonl`, `security-<Datum>.jsonl`)
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\backups\`	Autostart-Backups (`startup-*.json`), Desktop-Layouts (`desktop-*.json`)
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\history.db`	Verlaufsdatenbank (SQLite), Einträge älter als ca. 1 Jahr werden automatisch entfernt
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\speedtest-history.json`	Speedtest-Verlauf
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\ComponentTests\history.json`	Komponententest-Verlauf
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\desktop-rules.json`	Regeln des Desktop Organizers
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\smart-cache.json`	zwischengespeicherte SMART-Werte
`%LOCALAPPDATA%\UltimateX\oui.csv`	IEEE-Herstellerliste (nach Download)
`%ProgramData%\UltimateX\HelperRuns`	vom Installer angelegter Ordner für den Admin-Helper

Datensicherung: Um Einstellungen und Verläufe zu sichern, kopieren Sie den Ordner `%LOCALAPPDATA%\UltimateX` bei geschlossener App an einen sicheren Ort. Zum Wiederherstellen kopieren Sie ihn zurück.

Automatische Backups: Vor jeder Autostart-Änderung und jeder Desktop-Neuordnung legt die App selbst ein Backup im Ordner `backups` an.

Beschädigte Einstellungen: Ist `settings.json` beschädigt, benennt die App sie in `settings.json.broken-<Zeitstempel>` um und startet mit Standardwerten.

32. Tastenkürzel

Kürzel	Funktion
Strg+K	Suchfeld aktivieren

Enter (im Suchfeld)	passende Seite öffnen
F5	aktuelle Seite aktualisieren

33. Fehlerbehebung / FAQ

Installation und Start

Problem	Lösung
“Eine neuere Version … ist bereits installiert”	Downgrades sind gesperrt. Ältere Version zuerst unter Einstellungen → Apps deinstallieren.
App startet nicht, Meldung “Integritätsprüfung”	Programmdateien wurden verändert. MSI erneut installieren.
“Admin-Helper nicht gefunden”	Neu installieren; `UltimateX.AdminHelper.exe` muss neben `UltimateX.exe` liegen.
“Sichere Verbindung zum Admin-Helper konnte nicht hergestellt werden”	Sicherheitssoftware blockiert die interne Verbindung, oder die App wurde aus einem ungewöhnlichen Ordner gestartet. App aus dem Installationsordner starten.
“Ausgabe des Admin-Helpers aus Sicherheitsgründen verworfen”	Eine Sicherheitsprüfung ist fehlgeschlagen. Der Befehl wurde trotzdem ausgeführt; das Ergebnis kann in Windows geprüft werden (z. B. `%windir%\Logs\CBS\CBS.log`).
Einstellungen zurücksetzen	App schliessen, `%LOCALAPPDATA%\UltimateX\settings.json` löschen.
“Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten”	Der Fehler wurde protokolliert. Details unter Logs bzw. im Log-Ordner.

Sensoren und Temperaturen

Problem	Lösung
HWiNFO “NOT AVAILABLE”	HWiNFO ist nicht gestartet (optional).
HWiNFO “INACTIVE”	In HWiNFO “Shared Memory Support” aktivieren und Sensorfenster offen lassen.
LibreHardwareMonitor “INACTIVE”	LibreHardwareMonitor als Administrator starten.
Keine GPU-Temperatur	Aktuellen Grafiktreiber (WDDM 2.4+) installieren; manche integrierten GPUs melden keine Temperatur.
Keine CPU-Temperatur ohne Zusatzprogramm	Gewollt – siehe Kapitel Sensorquellen.
Min/Ø/Max wirken falsch	Auf der Seite Sensorquellen “Min/Ø/Max zurücksetzen”.

Netzwerk

Problem	Lösung
WLAN zeigt keine SSID	Windows-Einstellungen → Datenschutz → Standort → “Apps Zugriff auf Ihren Standort erlauben” (oder Tools & Power → Standort-Datenschutz).
Gerät “NICHT ERREICHBAR”, obwohl es läuft	Viele Geräte beantworten keinen Ping. Mit “SERVICES” prüfen.
Hostname wird nicht aufgelöst	Lokale Namen benötigen den Router als DNS bzw. mDNS/LLMNR. IP-Adresse verwenden.
Live-Ping stoppt beim Seitenwechsel	Gewollt.

Komponententests

Problem	Lösung
Kamera “Zugriff blockiert”	Windows-Einstellungen → Datenschutz → Kamera → Desktop-

	Apps Zugriff erlauben.
Mikrofon “kein Signal”	Stummschaltung, Standard-Aufnahmegerät und Datenschutzfreigabe prüfen.
Systemzeit “NOT AVAILABLE”	UDP-Port 123 (NTP) blockiert oder kein Internet.
WinRE “NOT AVAILABLE”	Ohne Adminrechte nicht lesbar; mit `reagentc /info` in einer Admin-Konsole prüfen.
SMART “noch nicht gelesen”	Seite Hardware → “SMART-Details lesen (Adminrechte)”.
Schreibtest “nicht möglich”	Keine Schreibrechte oder zu wenig Platz.

PC-Bericht

Problem	Lösung
Datenschutzmodus lässt sich nicht ausschalten	Abschalten erfordert Windows Hello bzw. Bestätigung; bei Abbruch bleibt er an.
Abschnitt fehlt	Abschnitt in der Vorschau deaktiviert oder noch keine Daten (z. B. kein Komponententest).

Reparatur, Updates, Wartung

Problem	Lösung
SFC “konnte den Vorgang nicht ausführen”	Neustart (ausstehende Updates), dann erneut.
DISM RestoreHealth Fehler 0x800f081f	Internetverbindung und Windows Update prüfen.
winget fehlt	“App-Installer” aus dem Microsoft Store installieren.
Windows Hello erscheint nicht	Hello in den Windows-Einstellungen einrichten; ohne Hello wird explizit bestätigt.
Desktop Organizer meldet “automatisch anordnen”	Rechtsklick auf Desktop → Ansicht → “Symbole automatisch anordnen” deaktivieren.
Keine Windows-Benachrichtigungen	App über das MSI installieren (Startmenü-Verknüpfung nötig) und Option in den Einstellungen prüfen.
Treiber-Update rückgängig machen	Geräte-Manager → Gerät → Eigenschaften → Treiber → “Vorheriger Treiber”.

FAQ

- *Sendet ULTIMATE X Daten ins Internet?* Nein, keine Telemetrie. Verbindungen gibt es nur für Update-Prüfungen und Aktionen, die Sie selbst auslösen (Speedtest, öffentliche IP, Herstellerliste, Netzwerkdiagnose).
- *Brauche ich Administratorrechte?* Nein, nur für einzelne Aktionen; Windows fragt dann per UAC.
- *Kann die App meinen PC beschädigen?* Die meisten Seiten sind reine Anzeige. Eingreifende Aktionen (Reparaturen, Bereinigung, Updates, Autostart) erfordern eine Bestätigung; vor grösseren Eingriffen werden Wiederherstellungspunkte oder Backups angelegt.

34. Anhang

34.1 Glossar

Begriff	Erklärung
UAC	Benutzerkontensteuerung von Windows; fragt nach Administratorfreigabe
Windows Hello	Anmeldung per PIN, Fingerabdruck oder Gesicht; dient hier zur Bestätigung sensibler Aktionen
Security Session	Zeitraum, in dem nach einer Bestätigung keine erneute Bestätigung nötig ist

Admin-Helper	separates Hilfsprogramm, das Adminaktionen aus einer festen Befehlsliste ausführt
SFC	System File Checker – prüft Windows-Systemdateien
DISM	Werkzeug zur Prüfung und Reparatur des Windows-Komponentenspeichers
CHKDSK	Prüfung und Reparatur des Dateisystems
SMART	Selbstdiagnose von Festplatten und SSDs
WHEA	Windows-Meldungen über Hardwarefehler
Minidump	Absturzabbild nach einem Bluescreen
winget	Windows-Paketmanager für Software-Updates
TPM / Secure Boot	Sicherheitsfunktionen von Mainboard und Firmware
WinRE	Windows-Wiederherstellungsumgebung
Jitter	Schwankung der Ping-Zeiten
OUI / IEEE-Liste	Zuordnung von MAC-Adressen zu Herstellern
Health Score	Gesamtbewertung des PC-Zustands (Start bei 100, Abzüge mit Grund)

34.2 Dateiformate

Format	Verwendung
PDF	PC-Bericht
TXT / JSON	Systembericht, Komponententest-Bericht, Log-Export
JSONL	interne Log-Dateien (eine Zeile pro Eintrag)
JSON	Einstellungen, Backups, Verläufe
SQLite (.db)	Verlaufsdatenbank
CSV	IEEE-Herstellerliste

34.3 Externe Adressen

Adresse	Zweck
https://speed.cloudflare.com	Speedtest
https://api.ipify.org / https://api6.ipify.org	öffentliche IP
https://standards-oui.ieee.org/oui/oui.csv	MAC-Herstellerliste
https://www.microsoft.com	Erreichbarkeitstest in der Netzwerkdiagnose

34.4 Lizenz

MIT License – Copyright (c) 2026 Dennis Karahusic.