半透明加密受控策略配置

(一)功能介绍:

半透明加密其实就类似一个阅读加密文件的功能,本地自己生成的文件都不加密,而能 打开公司内部的加密文件,并确保这些加密文件去编辑保存还是处于加密状态。简单来说就 是,自己创建的文件都不加密,明文的文件编辑也不加密,但是别人发的加密文件,你可以 打开,且文件始终保持加密状态。

(二)目前能支持的软件有:

winword.exe、excel.exe、powerpnt.exe、wps.exe、et.exe、wpp.exe、notepad.exe、acad.exe、Revit.exe

(其中 powerpnt.exe、wpp.exe、notepad.exe 需要三代加密的版本才能支持)

(三)注意事项:

1.半透明加密功能默认没有开启,如果有客户需要这个功能,在安装绿盾 5.50 及以上版本的基础上,找开号的同事申请一个授权文件 ArResRights.ini,并把授权文件放到绿盾控制台的安装目录(X:\Program Files\Tipray\LeaderEIS\控制台);



2.重新启动绿盾控制台,进入"数据防泄密系统"的"规则中心"模块,按住 CTRL+ALT 键, 鼠标左键单击规则中心空白处,才能打开"半透明加密"的配置界面;





- 3.配置半透明受控的进程,规则中心-受控程序设置里也需要正常添加受控;
- 4.半透明加密-高级设置里这三个功能:默认不要勾选,主要用于客户有定密标密需求设置的;

受控程序设置 安全选	项 │ 特殊文件后缀 │ 文件外发 │ 受控程	序高级设置 高级设置 半透明加密
高级设置 加密文件编辑	寸保持加密信息。	
厂 允许阅读超过抽	操作员密级的文件。	
下 新文件自动加强	密。 文件加密密级为: 公开文件	<u> </u>
程序名	加密类型	_

4.绿盾 5.50 版本的(5.50.171227.SC),还需要安装"LDSSDTHOOK_SMENC_180307.exe"补丁。

(四)各软件的半透明受控策略如下: (建议加密类型设置不允许模式切换)

- 1、Winword.exe:
- [1]winword.exe 配置"不允许模式切换"
- [2]winword.exe 额外配置".dotm 后缀、所有目录、例外后缀(读明文)"

	멛			
不允许	模式切换			删除(0)
不允许4 不允许4 不允许4	模式切换 模式切换 模式切换			清除 (<u>C</u>)
winword.exe				添加(证)
后缀	月录	类型		DUGA ON
. dotm	*.*	例外后	織(读明文)	
				清除(C)
. dotm		□ 所有后缀		添加(4)
.		──		
Account of the second of the s				
	不允许。 不允许 不允许模式切换 「后\。 . dotm	不允许模式切換	不允许模式切换 ————————————————————————————————————	不允许模式切换 ————————————————————————————————————

2 Excel.exe:

- [1]Excel.exe 配置"不允许模式切换"
- [2]Excel.exe 额外配置".xlb 后缀、\AppData\Roaming\Microsoft\Excel 目录、例外后缀(读明文)"

序名	加密类型		""	
nword. exe	不允许模式切换			删除(0)
cel.exe	不允许模式切换			
s. exe . exe	不允许模式切换 不允许模式切换			清除(C)
				7
を控程序: excel	L. exe	**		添加(型)
密类型: 不允	许模式切换	•		
序名	緩		<u> </u>	
cel.exe	klb \AppI	Jata\Roaming	例外后缀(读明文)	删除(0)
		C. E. C.		清除(C)
			r+ r.m	添tn (v)
で件后級: xlb		<u> </u>	所有后缀	添加(A)
	Data\Roaming\Microsoft\Exc	×	所有后缀 所有目录	添加(4)

3、Wps.exe:

- [1]wps.exe 配置"不允许模式切换"
- [2]wps.exe 额外配置".wpt 后缀、\kingsoft\office6\templates 目录、例外后缀(读明文)"
- [3]wps.exe 额外配置".keys 后缀、\office6\cache 目录、例外后缀(读明文)"



4、Et.exe


[1]et.exe 配置"不允许模式切换"

[2]et.exe 额外配置".keys 后缀、\office6\cache 目录、例外后缀(读明文)"



5 powerpnt.exe:

[1]powerpnt.exe 配置"不允许模式切换"




6 wpp.exe:

[1]wpp.exe 配置"不允许模式切换"



7、notepad.exe:

[1]notepad.exe 配置"不允许模式切换"



8 Acad.exe:

- [1]acad.exe 受控设置可以用内置的受控策略
- [2]acad.exe 配置"允许模式切换"
- [3]acad.exe 额外配置 ".dwg|.dwt|.dxf|.dws 后缀、所有目录、关键后缀"
- [4]acad.exe 额外配置 ".dwg|.dwt|.dxf|.dws|.cfg 后缀、\appdata\目录、例外后缀(读明文)"

程序名	加密类型		
inword, exe	不允许模式		删除(0)
xcel.exe	不允许模式也		-
ps.exe t.exe	不允许模式(不允许模式)		清除(C)
cad. exe	允许模式切		-
(evit. exe	允许模式切	换	
			添加(N)
受控程序:	acad. exe	69.2	100/00 (20)
加密类型:	允许模式切换	▼[
加雷天空•	DEFLIX OF		
	Design	Lan Lawre	7
程序名	后缀		删除①
icad, exe icad, exe	. dwg . dwt . dxf . dws . dwg . dwt . dxf . dws		mura @
.cau. exe	. ung j. unc j. ux z j. un s	special (appuaca)	
			<u> </u>
10 10 12 13 Z	T		添加(A)
文件后缀:	.rvt .rfa .adsk .rte	△ 厂 所有后缀	ON JUL (A)
		<u>×</u>	
目录:	*.*	▼ 所有目录	
类型:	关键后缀	T.	

9、Revit.exe:

[1]Revit.exe 受控设置"允许打开*.*,存盘加密.rvt|.rfa|.adsk|.rte,常用后缀也是.rvt|.rfa|.adsk|.rte"

[2]Revit.exe 配置"允许模式切换"

[3]Revit.exe 额外配置 ".rvt|.rfa|.adsk|.rte 后缀、所有目录、关键后缀"

序名	加密类型		10	
nword. exe	不允许模式切换			删除(0)
xcel.exe ps.exe	不允许模式切换 不允许模式切换	•		
t. exe	不允许模式切换			
icad. еже levit. еже	光 许模式切换 允许模式切换			
75 #54D #5 .	Revit.exe		1	添加(N)
受控程序:	Nevit.exe			1311/34 (42)
加密类型:	允许模式切换	•		
	W-			- 0
程序名	后缀	目录	类型	I mura as
Revit. exe	.rvt .rfa .adsk .rte	*,*	关键后缀	
				清除(C)
				*
17				
文件后缀:	.rvt .rfa .adsk .rte		所有后缀	添加(A)
V 5 / 1 / V 6 / V 5 / V 6 / V		×		
目录:	*.*	V	所有目录	
2000000	TV-C-III			
517 774	关键后缀	▼		
类型:	软件提示: 文件后缀不区分大。 缀以" "隔开。 比如 . doe . to			