# Administration système Démarrage du système

Tuyêt Trâm DANG NGOC

Université de Cergy-Pontoise

2009-2010



- Démarrage
- 2 init
  - Scripts de démarrage
- 3 Arrêt du système
- 4 Mode mono-utilisateur (single-user)

# Démarrage du système

- Mise sous tension
- Chargeur primaire (moniteur)
- Charger et exécuter le chargeur secondaire (éventuellement charger et exécuter LILO, GRUB, booteasy, etc.)
- 4 Chargement et exécution du noyau
- Section Lancement du processus init (1)
  - lancer les scripts d'initialisation
  - gérer les connexions des terminaux
  - ancêtre de tous les processus

#### Mise sous tension

- À la mise sous tension : mémoire vide
- processeur exécute un programme à une adresse prédéfinie dans une mémoire morte (ROM)
- ce programme est appelé Chargeur primaire ou moniteur.

Démarrage init Arrêt du système Mode mono-utilisateur (si

# Chargeur primaire (moniteur)

#### Programme indépendant du système d'exploitation

- Inspection de l'état matériel de la machine
- Identification et configuration des interfaces périphériques présentes
- Recherche des disques et des disques bootable
- Permet de préciser le disque de boot
- Permet à l'utilisateur d'interagir si besoin
- Modifie les valeurs dans l'EEPROM
- Test matériel
- charge en mémoire le programme trouvé sur les premiers secteurs du disque bootable sélectionné (MBR). Ce programme est appelé chargeur secondaire

#### Note:

- le chargeur primaire n'a aucune idée de la structure d'un disque
- Sur les PC, le chargeur primaire est le BIOS.

# Chargeur secondaire

Le chargeur secondaire a connaissance de l'organisation des fichiers et répertoire, ce qui lui permet d'aller chercher le fichier (noyau) :


- /unix sur certains systèmes de type AT&T
- /vmunix sur certains systèmes d'origine Berkeley (SunOS...)
- /hp-ux sur les systèmes HP
- /vmlinuz sur les systèmes linux
- /kernel sur les systèmes BSD
- NTOSKRNL.EXE (ou NTKRNLMP.EXE, NTKRNLPA.EXE NTKRPAMP.EXE, KRNL386.exe) sur les systèmes Windows

Pour permettre de sélectionner parmi plusieurs systèmes d'exploitation, le chargeur secondaire peut être un programme (LILO, GRUB, booteasy, etc.) permettant de sélectionner le fichier à utiliser (qui peut se trouver sur d'autres partitions). LILO, GRUB, booteasy, etc.

### Chargement et exécution du noyau

- détection et initialisation du matériel
- configuration logicielle des interfaces réseau
- création de toutes les structures mémoire nécessaires
- lancement des processus système
  - swapper (0), pagedaemon (2) sous BSD
  - sched (0) sous System V
- Exécution du processus init (processus numéro 1)

# Démarrage




- Démarrage
- initScripts de démarrage
- 3 Arrêt du système
- 4 Mode mono-utilisateur (single-user)

#### Role de init

Programme qui est lancé quand le système démarre et ne s'arrête que lorsque le système s'arrête.

- Exécution des scripts d'initialisation
- Gestion des connexions sur terminaux
- Ancêtre de tous les processus
- Adoption des processus orphelins
- Deux types de programmes init :
  - BSD (DEC ULTRIX, SunOS, BSD, ...)
  - System V (AIX, DEC OSF1, HP-UX, IRIX, Solaris, Linux, etc.)



L'administrateur peut contrôler le fonctionnement de **init** par le biais de signaux.

- 2 états sous BSD
  - un mode mono-utilisateur
  - un mode multi-utilisateur
- 8 états (niveaux)) sous System V. Un niveau est défini par un ensemble d'action qui lui sont associés.
  - un mode mono-utilisateur (s)
  - des niveaux généraux (numérotés de 0 à 6) dont multi-utilisateurs en mode console, mode graphique, extinction, etc.

#### init BSD

- Deux niveaux d'exécution :
  - mono-utilisateur
  - multi-utilisateurs
- Lors du démarrage, exécution d'un script à caractère général :
  - /etc/rc.boot (SunOS)
  - /etc/rc (pour les autres)
- Ce script appelle ensuite d'autres scripts dont
  - /etc/rc.single (SunOS en mode mono-utilisateur)
  - /etc/rc.local

qui regroupent les particularités locales.

- Gestion des connexions sur terminaux :
  - /etc/ttys
  - /etc/ttytab

# init System V

```
-rw-r--r-- /etc/inittab
drwxr-xr-x /etc/init.d/
drwxr-xr-x /etc/rc0.d/
drwxr-xr-x /etc/rc1.d/
drwxr-xr-x /etc/rc2.d/
drwxr-xr-x /etc/rc3.d/
drwxr-xr-x /etc/rc4.d/
drwxr-xr-x /etc/rc5.d/
drwxr-xr-x /etc/rc6.d/
drwxr-xr-x /etc/rcS.d/
-rwxr-xr-- /etc/rc.local
```

- Configuration dans /etc/inittab :
  - label :niveaux :action :commande
- Action :
  - respawn : relancé par init après terminaison
  - wait : lancement et attente
  - once : lancement une seule fois
  - boot : lancement lors de la première lecture de /etc/inittab
  - bootwait : idem et attente
  - off
  - initdefault : niveau d'exécution par défaut
  - sysinit : lancement avant l'accès à la console
  - powerfail : coupure d'alimentation

# Niveaux de init System V

- S, s: mono-utilisateur
- 0 : arrêt
- 1 : mono-utilisateur, administration système
- 2 : multi-utilisateurs, réseau non configuré
- 3 : multi-utilisateurs, réseau configuré
- 4 : non utilisé
- 5 : arrêt
- 6 : arrêt et redémarrage

### Exemple de fichier /etc/inittab

```
id:5:initdefault:
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit # System initialization.
10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0 # 0 - halt
11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1 # 1 - Single user mode
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2 # 2 - Multiuser, without NFS
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3 # 3 - Full multiuser mode
14:4:wait:/etc/rc.d/rc 4 # 4 - unused
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5 # 5 - X11
16:6:wait:/etc/rc.d/rc.6 # 6 - reboot
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now # Trap CTRL-ALT-DELETE
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
~~:S:wait:/bin/sh # Single user mode
```

# Rôle des scripts de démarrage

- Positionnement du nom de la machine (hostname)
- Vérification des systèmes de fichiers (fsck, /etc/fstab)
- Montage des systèmes de fichiers (mount)
- Configuration des interfaces réseau (ifconfig)
- Activation du swap (swapon)
- Nettoyage (récupération des sessions des éditeurs, logs, effacement de /tmp/\*
- démarrage de crond
- démarrage du spooler d'imprimante
- démarrage des démons liés au réseau

# Scripts de démarrage

- Sous BSD :
  - /etc/rc
  - /etc/rc.local
- Sous System V :
  - définis par /etc/inittab
  - fréquemment situés dans le répertoire /etc/init.d ou /sbin/init.d
  - liens symboliques depuis les répertoires /etc/rcN.d ou /sbin/rcN.d

done

done

# Scripts de démarrage System V

 Les scripts /etc/rcN ou /sbin/rcN exécutent les scripts situés dans /etc/rcN.d en séquence for f in /etc/rcN.d/S\*; do if [ -s \$f ]; then sh \$f start fi


```
    Exécution des scripts K* lors

  de la sortie d'un niveau
  (avec le paramètre 'stop') :
  for f in /etc/rcN.d/K*; do
     if [ -s $f ]: then
           sh $f stop
     fi
```


- Exécution des scripts S\* lors de l'entrée dans un niveau (avec le paramètre 'start')
- Exécution des scripts K\* lors de l'entrée dans un niveau (avec le paramètre 'stop')

Démarrage init Arrêt du système Mode mono-utilisateur (si Scripts de démarrage

# Organisation des répertoires pour les scripts de démarrage System V



#### Organisation des répertoires pour les scripts de démarrage System V



# Scripts de démarrage System V

- HP-UX 8 et 9 : exécution des scripts /etc/bcheckrc, /etc/brc, et /etc/rc
- HP-UX 10 : structure classique System V
- Solaris 2 : structure classique System V
- Linux : variable (plusieurs distributions)
  - généralement init System V, configuré par /etc/inittab
  - soit scripts de démarrage BSD (/etc/rc, /etc/rc.local)
  - soit scripts de démarrage System V (/etc/rc.d/\*)

# Tâches locales au démarrage

Sous BSD, ajout dans /etc/rc.local:

```
if [ -f /usr/local/sbin/serveur ]; then
    /usr/local/sbin/serveur
   echo 'serveur started'
fi
```

- FreeBSD gère également les répertoires :
  - /usr/local/etc/rc.d
  - /usr/X11R6/etc/rc.d
- Sous System V :
  - ajout dans un script existant
  - création d'un nouveau script et modification de /etc/inittab

# Configuration des services

- Certains systèmes regroupent la configuration des services lancés au démarrage dans un ou plusieurs fichiers
- Exemples :
  - FreeBSD : /etc/rc.conf, /etc/defaults/rc.conf
  - HP-UX:/etc/rc.config.d/\*
  - Linux (Red Hat): /etc/sysconfig/\*

- Démarrage
- Scripts de démarrage
- 3 Arrêt du système
- 4 Mode mono-utilisateur (single-user)

### Arrêt du système

- Commandes particulières :
  - arrêt des processus utilisateur
  - arrêt des démons
  - réécriture du buffer cache
  - démontage des systèmes de fichiers
  - extinction ou redémarrage

# Arrêt du système sous BSD

- Arrêt brutal : halt
- Redémarrage brutal : reboot
- Arrêt ou redémarrage propre : shutdown
  - +minutes ou now
  - -h pour arréter
  - -r pour redémarrer
  - par défaut : passage en mode mono-utilisateur
- Redémarrage rapide : shutdown -f, fasthalt, fastboot
- Passage brutal n mode mono-utilisateur : kill -TERM 1

# Arrêt du système sous System V

- Changement de niveau : telinit niveau
- Arrêt brutal : telinit 5
- Redémarrage brutal : telinit 6
- Arrêt ou redémarrage propre : shutdown
  - -gsecondes (secondes sous HP-UX)
  - -i0 (-h sous HP-UX) pour arrêter
  - -i6 (-r sous HP-UX) pour redémarrer
  - -iS pour passer en mode mono-utilisateur
  - -y pour éviter une demande de confirmation

1 Démarrage

- Scripts de démarrage
- 3 Arrêt du système
- 4 Mode mono-utilisateur (single-user)

### Mode mono-utilisateur (single-user)

- single-user mode où seule la console physique permet d'accéder à la machine
- multi-user mode où la machine permet l'accès à tous les utilisateurs simultanément

La façon d'accéder au mode single-user est propre à chaque constructeurs :

- en bootant par une commande spéciale **boot** -s, single, ...
- en passant du mode multi-utilisateur ou mode mono-utilisateur :
  - kill -TERM 1 sur BSD
  - telinit s ou init s sur System V

### Utilité du mode single-user

- dépannage de machine
- backup en mode fiable
- mise à jour de machine
- sécurisation

Le minimum de partitions est monté en mode single-user (souvent juste /), parfois même qu'en lecture seule.

- savoir monter des partitions et les mettre en écriture si besoin
- savoir où se trouve les binaires
- savoir faire avec les moyens du bord