TOOL NBL LIVE

NBL LIVE 4.1

Hướng dẫn sử dụng, viết cho người mới

Tự phát LIVE theo lịch | Tự thêm giỏ hàng | Tự nhắn tin & chào khách | Tự ghim sản phẩm | Báo về Telegram

Đọc nhanh trong 1 phút

1. **Cài một lần cho mỗi nick:** thêm nick, nối Chrome, nối LIVE Studio, khoanh vùng Studio (mục 5).
2. **Mỗi phiên LIVE:** mở sẵn NBL VIDEO (đã gắn vào Studio), rồi tạo một lịch: giờ bắt đầu, giờ kết thúc, **bộ sản phẩm số mấy** (mục 6).
3. **NBL làm phần còn lại:** thêm giỏ, phát LIVE, nhắn tin, chào khách, ghim, kết thúc LIVE (mục 8).
4. **Không có giỏ hàng thì NBL không phát LIVE** (trừ khi bạn chọn "Phiên này không bán hàng").
5. Có chuyện gì, NBL **báo về Telegram** và ghi vào **báo cáo** (mục 9 và 11).

Phiên bản 4.1 · tháng 10/2026

Hình Studio và Chrome là ảnh chụp thật. Hình giao diện NBL là hình vẽ lại.

Mục lục

1	NBL LIVE làm gì cho bạn	Sơ đồ, một phiên LIVE diễn ra thế nào
2	Chuẩn bị trước khi dùng	Danh sách kiểm tra
3	Cập nhật lên bản 4.1	Từ bản 4.0.2, giữ nguyên dữ liệu
4	Làm quen màn hình NBL LIVE	Các nút chính, các trang
5	Cài đặt một lần cho mỗi nick	Nick, Chrome, Studio, khoanh vùng, ghim, Telegram
6	Tạo lịch LIVE	Bộ sản phẩm số mấy, trạng thái lịch
7	Tin nhắn mẫu và chào khách	Bật cùng lịch LIVE
8	Tới giờ, NBL tự làm những gì	Từng bước, có ảnh
9	Khi có sự cố	NBL làm gì, bạn cần làm gì
10	Chạy 2 nick trên 1 máy	Chống lẫn âm thanh
11	Báo cáo và nhật ký	Xem ở đâu, gửi gì khi cần hỗ trợ
12	Những điều cần nhớ	Nên và không nên
13	Chạy thử lần đầu	Lịch ngắn 5–10 phút, ngồi canh

Cách đọc tài liệu này

- Chữ trong khung xanh như `Lưu lịch` là **tên nút hoặc tên ô** đúng như trên màn hình.
- Số tròn đỏ như 1 trong chữ ứng với số tròn đỏ trên hình ngay bên cạnh.
- Khung **đỏ** là điều phải tránh. Khung **xanh lá** là mẹo hay.

1 NBL LIVE làm gì cho bạn

NBL LIVE là một app chạy trên máy tính Windows. Bạn hẹn giờ, rồi NBL tự điều khiển các phần mềm bạn vẫn dùng để LIVE, thay cho tay bạn.

NBL VIDEO

- Cửa sổ phát video của bạn, bạn mở sẵn
- LIVE Studio quay cửa sổ này để lên hình
- Tới giờ LIVE: phát lại từ đầu, lặp liên tục, NBL không bao giờ dừng

NBL LIVE

Giữ lịch LIVE của từng nick
Ra lệnh cho Studio, Chrome và NBL VIDEO
Báo về điện thoại khi có chuyện

TikTok LIVE Studio

- Bấm **Phát LIVE** và **Kết thúc LIVE**
- Gửi tin nhắn mẫu
- Bấm **Chào** khách mới
- Tự đóng thông báo

Chrome · Trình quản lý LIVE (TikTok Shop)

- Thêm **bộ sản phẩm** vào giỏ trước giờ phát
- Ghim sản phẩm theo số thứ tự, tự xáo trộn
- Trả lời bình luận theo từ khóa
- Đóng bảng tổng kết khi LIVE xong

Telegram trên điện thoại

- Báo khi phát chưa được, kết thúc chưa được
- Báo khi thêm giỏ lỗi, màn hình đen
- Báo khi 2 phiên dùng chung loa

Một phiên LIVE tự động diễn ra thế nào

Ngay khi lưu lịch	NBL lên Chrome, thêm **bộ sản phẩm số** bạn đã chọn vào giỏ. Nếu nick đang LIVE phiên khác thì chờ phiên đó xong rồi mới thêm.
2 phút trước giờ	Kiểm tra lại giỏ. Giỏ trống (ví dụ TikTok xoá sản phẩm) thì thêm lại.
Đúng giờ bắt đầu	NBL VIDEO đang mở được **phát lại từ đầu** → NBL bấm **Phát LIVE** → chờ đồng hồ LIVE chạy → bấm **Ghép** khung trò chuyện.
Trong lúc LIVE	Nhắn tin mẫu, chào khách (nếu bạn bật), ghim sản phẩm, trả lời bình luận. Canh màn hình đen. Tự đóng thông báo.
Đúng giờ kết thúc	Bấm đồng hồ → **Kết thúc LIVE** → **Kết thúc ngay** → đóng bảng tổng kết trên Studio và Chrome. Video **vẫn chạy**.
Sau đó	Nếu nick còn lịch kế tiếp, NBL thêm giỏ cho lịch đó luôn.

2 Chuẩn bị trước khi dùng

Đánh dấu từng dòng. Thiếu một dòng là NBL có thể không làm được việc.

- [ ] **Máy tính mở suốt giờ LIVE**, không tắt máy, không cho máy ngủ. Trong NBL, mục `Giữ máy thức · cho phép tắt màn hình` (trang Thiết lập & cảnh báo) nên để bật.
- [ ] **TikTok LIVE Studio** đã mở và đăng nhập **đúng nick**. Studio đã có sẵn nguồn quay **cửa sổ NBL VIDEO** (bạn đã cài từ trước, cứ giữ nguyên).
- [ ] **Cửa sổ Studio hiện trên màn hình**, giữ nguyên kích thước như lúc khoanh vùng. Không cần để Studio ở trên cùng: NBL tự đưa Studio lên trước khi bấm.
- [ ] **Chrome** đã đăng nhập TikTok Shop của nick, đang mở trang **Bảng điều khiển LIVE**, đã cài tiện ích **TOOL NBL LIVE** (bản 4.1.3 trở lên).
- [ ] Trên TikTok Shop đã tạo các **Bộ sản phẩm TRỰC TIẾP**. Bạn biết bộ mình cần đứng **thứ mấy từ trên xuống**.
- [ ] **Mở sẵn NBL VIDEO** của nick (trang Video & âm thanh → `MỞ & PHÁT`) và thấy hình trong Studio. Tới giờ NBL chỉ cho video này phát lại từ đầu.
- [ ] **Không đóng cửa sổ NBL VIDEO**. Từ 4.1.4, đóng NBL LIVE thì NBL VIDEO **vẫn chạy**; mở lại NBL là NBL nhận lại cửa sổ đó.
- [ ] **Nguồn quay trong Studio phải là cửa sổ NBL VIDEO.** Nếu NBL VIDEO bị đóng mà Studio đang quay theo "pythonw.exe", Studio có thể quay nhầm cửa sổ NBL LIVE lên LIVE.
- [ ] Video trong danh sách **không đổi tên, không dời chỗ**.
- [ ] (Rất nên có) **Telegram** trên điện thoại để nhận cảnh báo (mục 5.7).

Không đụng vào khi NBL đang thao tác

Khi NBL đang bấm trên Studio (phát, kết thúc, gửi tin, chào), đừng bấm chuột hay gõ phím vào Studio. Bạn cứ làm việc khác, nhưng đừng che Studio bằng cửa sổ khác **ngay lúc** giờ phát và giờ kết thúc.

Mẹo

Mở Studio và Chrome trước giờ LIVE ít nhất 5 phút. Như vậy NBL đủ thời gian thêm giỏ và kiểm tra lại giỏ trước khi phát.

3 Cập nhật lên bản 4.1

Gói `NBL_LIVE_4.1_CAP_NHAT.zip` cập nhật đè lên bản 4.0.2 đang cài. **Nick, vùng đã khoanh, lịch, tin nhắn mẫu được giữ nguyên.**

1. Trong NBL bấm **Dừng** nhắn mẫu và **Dừng Chào**. Đóng NBL LIVE và tất cả cửa sổ **NBL VIDEO**.
2. Giải nén gói 4.1 ra **một thư mục riêng**, ví dụ ngoài màn hình Desktop. **Không** giải nén đè vào thư mục NBL.
3. Bấm đúp file `CAP_NHAT_4.1.bat`. File tự tìm thư mục NBL, tự kiểm tra gói, **tự sao lưu bản cũ** rồi chép bản mới. Nếu báo không tìm thấy NBL: kéo thả thư mục NBL (ví dụ `C:\Users\ADMIN\Desktop\4.0.2`) thả vào file `.bat`.
4. Lỗi ở bất kỳ bước nào thì file **tự trả lại bản cũ**. Bản sao lưu nằm trong thư mục `_sao_luu`.
5. Mở Chrome, gõ `chrome://extensions` → tìm **TOOL NBL LIVE** → bấm nút **Tải lại** (mũi tên tròn). Số phiên bản phải là **4.1.0** (sau khi cài bản vá 4.1.3 là **4.1.3**).
6. Tải lại trang Bảng điều khiển LIVE trên Chrome (phím `F5`). Dán mã kết nối **một lần** (mục 5.2). Từ bản 4.1, tiện ích tự nhớ mã.
7. Mở lại NBL LIVE. Thanh tiêu đề phải ghi **TOOL NBL LIVE • 4.1**.

Bản vá 4.1.4 (cài sau gói 4.1, đã gồm 4.1.1 → 4.1.3)

Đóng NBL và mọi cửa sổ NBL VIDEO. Giải nén gói `NBL_VA_4.1.4.zip` ra thư mục riêng, bấm đúp `CAI_BAN_VA.bat` (không tìm thấy NBL thì kéo thả thư mục NBL vào file). Sau đó bấm **Tải lại** tiện ích trong `chrome://extensions` (phải hiện **4.1.3**) và tải lại trang LIVE. Thanh tiêu đề NBL ghi **TOOL NBL LIVE • 4.1.4**.


Nếu Chrome vẫn hiện 4.0.x

Trong `chrome://extensions` bấm **Chi tiết** của tiện ích, xem dòng "Nguồn" để biết Chrome đang lấy tiện ích ở thư mục nào. Bấm **Xóa** tiện ích đó, rồi bấm **Tải tiện ích đã giải nén** và chọn thư mục `CHROME_NBL_LIVE` nằm trong thư mục NBL.

Sau khi cập nhật, làm thêm 1 việc cho mỗi lịch

Bản 4.1 có ô mới **Bộ sản phẩm số**. Lịch cũ sẽ hiểu là bộ số 1. Kiểm tra lại từng lịch, hoặc xoá lịch cũ rồi tạo lại (mục 6).

4 Làm quen màn hình NBL LIVE



Hình vẽ lại cửa sổ chính của NBL LIVE 4.1

1 Ô chọn nick. Chọn nick bạn đang muốn chỉnh. Mọi thứ bên dưới là của nick này.

2 Kết nối nick: `Kết nối Chrome`, `Kết nối LIVE Studio`.

3 Quản lý nick: `+ Thêm nick`, `Xóa nick`, xuất / nhập cấu hình, xuất gói chẩn đoán.

4 Ô chọn trang. Bấm vào để chuyển trang (bảng bên dưới).

5 `Thu gọn` thu NBL thành một thanh nhỏ. Bấm `Mở` để mở lại.

Lăn chuột trên ô số, ô ngày giờ, ô chọn chỉ **cuộn trang**, không đổi giá trị (từ 4.1.3). Muốn đổi thì bấm vào ô.

6 Nút ■ **màu cam: DỪNG KHẨN CẤP.** Hủy các lịch đang chờ, ra lệnh kết thúc LIVE đang chạy, dừng video, nhắn tin, chào khách và Chrome. Bấm xong hãy nhìn Studio xem LIVE đã tắt thật chưa.

Các trang trong ô chọn trang

Trang	Dùng để làm gì
Lịch phát LIVE	Kết nối LIVE Studio và **tạo lịch LIVE**. Đây là trang dùng nhiều nhất.
Tin nhắn & chào khách	Viết tin nhắn mẫu, chỉnh nút Chào, **khoanh vùng Studio**.
Giỏ hàng & trả lời · Chrome	Lấy **mã ghép đôi**, gắn Chrome với nick, bật / dừng ghim và trả lời bằng tay.
Video & âm thanh	Tên nick, **danh sách video**, loa / thiết bị âm thanh riêng, âm lượng, **mở NBL VIDEO**.
Thiết lập & cảnh báo	Giữ máy thức, **Telegram**, mở thư mục tiện ích Chrome, mở hướng dẫn, mở nhật ký, **mở báo cáo**.
Xem nội dung trên Chrome	Xem lại (chỉ xem) danh sách ghim và câu trả lời đang lưu trên Chrome.
Nâng cao · OBS và **Nâng cao · hẹn giờ**	Dành cho ai phát bằng OBS. **Lịch LIVE trên Studio không dùng 2 trang này.**


5 Cài đặt một lần cho mỗi nick

Làm theo thứ tự 5.1 → 5.7. Làm xong một lần là dùng mãi. Chỉ làm lại khi đổi máy, đổi nick, hoặc đổi kích thước cửa sổ Studio.


5.1 Thêm nick

1. Bấm `Quản lý nick ▾` → `+ Thêm nick`.
2. Chọn trang **Video & âm thanh**, gõ tên nick vào ô `Tên hiển thị của nick trong NBL LIVE`.
3. NBL tự lưu. Nick mới hiện trong ô chọn nick ở đầu app.

5.2 Nối Chrome với NBL



Hình vẽ lại cửa sổ nhỏ hiện ra khi bấm biểu tượng tiện ích trên Chrome



Hình vẽ lại trang Giỏ hàng & trả lời · Chrome

Lần đầu tiên trên máy: cài tiện ích. Vào trang **Thiết lập & cảnh báo** → `Mở thư mục tiện ích Chrome`. Trên Chrome mở `chrome://extensions` → bật **Chế độ nhà phát triển** → **Tải tiện ích đã giải nén** → chọn thư mục `CHROME_NBL_LIVE`.

Nối cho từng nick:


1. Trên Chrome mở trang **Bảng điều khiển LIVE** của nick. Có thể bấm `Mở bảng LIVE` trong NBL.
2. Trong NBL, chọn đúng nick, vào trang **Giỏ hàng & trả lời · Chrome**, bấm 1 `Sao chép mã`.
3. Trên Chrome bấm biểu tượng tiện ích **TOOL NBL LIVE** (hình mảnh ghép 🧩 góc trên bên phải). Chọn trang TikTok Shop A, dán mã vào B, bấm C `Kết nối với app`.
4. Quay lại NBL: ở ô 2 chọn đúng tab vừa nối, bấm 3 `Dùng Chrome này cho nick đang chọn`.
5. Dòng trạng thái ở đầu app báo **Chrome: đã kết nối** là xong.

Tiện ích nhớ mã: tắt Chrome mở lại, mở lại trang LIVE là tự nối lại.

Ở bước 5.2, NBL báo "chưa đọc được tên nick"?

Bạn tự đăng nhập TikTok Shop trên Chrome như bình thường (NBL không còn đăng nhập bằng QR). Mở đúng trang **Bảng điều khiển LIVE**, đợi tải xong, bấm lại bước 4 của mục 5.2. Vẫn báo: trong bảng NBL trên Chrome bấm `Chọn các nút trên trang — làm một lần` → `Chọn` ở mục **Tên tài khoản** → bấm vào tên nick trên trang.

5.3 Nối LIVE Studio với NBL



Hình vẽ lại hộp Kết nối TikTok LIVE Studio

1. Mở Studio, đăng nhập đúng nick. Trong NBL chọn đúng nick ở đầu app.
2. Bấm `Kết nối nick ▾` → `Kết nối LIVE Studio`. (Hoặc ở trang **Lịch phát LIVE** bấm `Kết nối / chọn nút trong LIVE Studio`.)
3. 1 Bấm `Tìm cửa sổ TikTok LIVE Studio` rồi chọn cửa sổ trong danh sách. Hoặc bấm `Chọn cửa sổ bằng chuột · 4 giây` và trong 4 giây đưa chuột vào giữa Studio, **không bấm gì**.
4. 2 Gõ tên nick, đúng như tên hiện trên Studio.
5. 3 Bấm `Chọn` ở dòng **Ảnh tên nick**, rồi khoanh vào chỗ tên nick trên Studio. NBL so ảnh này mỗi lần thao tác để **chắc chắn đang bấm đúng nick**.
6. 4 Bấm `Kiểm tra kết nối — không phát LIVE`. Thấy dấu ✓ là được. Nút này **không** phát LIVE.
7. 5 Bấm `Lưu kết nối`.

Không cần chọn nút Phát LIVE / Kết thúc LIVE


Bản 4.1 tự tìm các nút này bằng cách **đọc chữ trên màn hình Studio**, như cách bạn nhìn. Điều kiện: bạn đã khoanh vùng **Đồng hồ LIVE** ở bước 5.4.

Mỗi nick một cửa sổ Studio riêng

Một cửa sổ Studio chỉ gắn với một nick. Nếu NBL báo "Cửa sổ này đã gắn với nick khác", bạn đang chọn nhầm cửa sổ.

5.4 Khoanh vùng Studio (bắt buộc)

Mỗi nick phải khoanh vùng riêng. Chưa khoanh "Đồng hồ LIVE" thì NBL không cho lưu lịch và không bấm Phát LIVE. NBL "nhìn" Studio bằng ảnh chụp màn hình. Bạn chỉ cho NBL biết mỗi thứ nằm ở đâu bằng cách kéo khung trên một ảnh tĩnh. **Lúc khoanh, NBL không bấm gì trên Studio.**



Ảnh chụp Studio lúc đang LIVE. A ô nhập tin nhắn · B nút Gửi · C khung chat · D đồng hồ LIVE.

1. Tốt nhất là làm **lúc đang LIVE thử**, để Studio hiện đồng hồ và nút Chào.
2. NBL → trang **Tin nhắn & chào khách** → `Thiết lập đọc bằng ảnh — khoanh vùng Studio`. NBL chụp một ảnh Studio.
3. Chọn từng mục trong ô phía trên ảnh, rồi **giữ chuột kéo một khung** lên ảnh:

	Mục	Cần cho
D	**Đồng hồ LIVE**: chỉ khoanh số 00:00:00 (chưa LIVE thì khoanh nút Phát LIVE màu hồng, cùng chỗ)	**Tự phát và tự kết thúc**
A	**Ô nhập tin nhắn**: chỉ phần chữ, bỏ nút mặt cười	Nhắn mẫu
B	**Nút Gửi**: khoanh sát mũi tên và vòng tròn	Nhắn mẫu
C	**Khung chat**: gồm tên khách, tin nhắn và nút Chào	Nhắn mẫu, Chào
E	**Một nút Chào**: khoanh sát cả nút (khi có khách vào)	Chào khách

4. Bấm `Lưu các vùng đã khoanh`.
5. Bấm `Kiểm tra ô nhắn tin — không gửi`. Thấy "Đọc được bản nháp và khung chat ✓" là đạt.

Phải khoanh lại khi

Bạn đổi kích thước cửa sổ Studio, đổi tỷ lệ phóng to của Windows (100%, 125%...), hoặc đổi màn hình. Khoanh xong thì giữ nguyên kích thước Studio.


5.5 Video và âm thanh

Trang **Video & âm thanh** chỉnh cửa sổ **NBL VIDEO** của nick.

- `Đầu ra âm thanh riêng`: chọn loa hoặc thiết bị âm thanh cho NBL VIDEO của nick này. **Rất quan trọng khi chạy 2 nick** (mục 10).
- `Âm lượng`, `Tắt tiếng phiên này`.
- `Thêm video` để chọn video của nick. `MỞ & PHÁT` để mở cửa sổ NBL VIDEO. **Mở sẵn trước giờ LIVE** và kiểm tra Studio đã thấy hình.
- Bản 4.1 **luôn lặp lại** clip, nên không còn ô "Lặp playlist".

> **Video của lịch LIVE lấy ở đâu? (từ bản 4.1.2)**
>
> Lịch không chọn clip nữa. Tới giờ, NBL cho **chính cửa sổ NBL VIDEO đang mở** của nick phát lại từ video đầu tiên trong danh sách này. NBL không đổi danh sách, không mở cửa sổ thứ hai, **không bao giờ dừng video** (video dừng là Studio đen màn hình). Muốn dừng thì bạn tự bấm `Dừng video`.

5.6 Ghim sản phẩm và trả lời bình luận (trên Chrome)




Hình vẽ lại bảng NBL trên Chrome (đã rút gọn)

Trên trang Bảng điều khiển LIVE có bảng nhỏ **NBL LIVE**, mặc định ở **góc dưới bên phải**. Bấm `Mở` để mở ra.

1. Tên nick của bạn, để NBL không tự trả lời chính mình.
2. Mỗi dòng: `từ khóa | câu trả lời`. Nhiều từ khóa cùng một câu thì ngăn bằng dấu `;`. Mỗi câu tối đa 100 ký tự.
3. Chọn **Số thứ tự trong giỏ**.
4. Mỗi dòng **một số**. Đó là **số thứ tự hiện trên giỏ** của phiên LIVE (xem hình ở mục 8.3). Món chủ đạo để đầu bộ, nên thường là số nhỏ. Danh sách này **dùng chung cho mọi phiên của nick**. NBL **tự xáo trộn** thứ tự ghim mỗi vòng. Số nào không có trong giỏ thì bỏ qua.
5. Vòng ghim: ghim một món → giữ một lúc → tháo ghim → nghỉ → ghim món tiếp.
6. **Tự gửi theo từ khóa**, hoặc **Hiện gợi ý để tôi duyệt** (bạn bấm gửi).
7. Chỉ làm **một lần**, lúc đang LIVE có giỏ: bấm `Chọn` từng mục rồi bấm đúng chỗ trên trang. Đã làm ở bản cũ thì **bỏ qua**.
8. Bấm `Lưu ngay`. **Không cần** bấm `Bật các mục`: lịch LIVE tự bật ghim và trả lời.

5.7 Nhận cảnh báo qua Telegram




Hình vẽ lại phần Telegram

1. Trên Telegram, nhắn cho **@BotFather** lệnh `/newbot`, đặt tên bot. BotFather gửi lại một dãy **Token**.
2. Mở bot vừa tạo, nhắn `/start` cho nó (bắt buộc, không thì bot không gửi được cho bạn).
3. Lấy **Chat ID** của bạn (ví dụ nhắn cho bot **@userinfobot**, nó trả lại số Id).
4. Trong NBL: tích 1 , dán Token vào 2 , Chat ID vào 3 , bấm 4 rồi 5 . Điện thoại nhận được tin "NBL LIVE: thông báo thử từ máy tính." là xong.

Những tin Telegram bạn có thể nhận

Tin nhắn (rút gọn)	Nghĩa là gì
Thêm giỏ hàng chưa được (lần ...); thử lại sau 1 phút / 5 phút	Chrome chưa thêm được bộ sản phẩm. NBL tự thử lại.
KHÔNG PHÁT LIVE ... vì chưa thêm được giỏ hàng sau 3 lần	NBL bỏ phiên này. Xem Chrome, thêm giỏ tay nếu muốn phát.
Phát LIVE chưa được, lần ...; tự thử lại sau 30 giây	NBL đang tự thử lại. Nhìn Studio nếu có thể.
Kết thúc LIVE chưa được, lần ...	NBL đang tự thử lại (tối đa 5 lần).
⚠ **LIVE CÓ THỂ VẪN ĐANG CHẠY** ... Tắt tay ngay!	**Bạn phải tự kết thúc LIVE trên Studio.**
⚠ LIVE đang phát MÀN HÌNH ĐEN ...	Studio đang phát hình đen. NBL cho video phát lại. Đen quá 2 phút thì NBL tự kết thúc LIVE.
2 phiên LIVE cùng lúc đang dùng CHUNG một loa ...	Tiếng 2 video lẫn vào nhau. Xem mục 10.

6 Tạo lịch LIVE



Hình vẽ lại trang Lịch phát LIVE bản 4.1.4

Chọn đúng nick ở đầu app, rồi chọn trang **Lịch phát LIVE**.

1 2 Giờ bắt đầu và giờ kết thúc, **theo đồng hồ của Windows**. Phiên dài ít nhất 2 phút.

3 **Không chọn clip trong lịch.** Tới giờ, NBL cho NBL VIDEO đang mở của nick **phát lại từ đầu** và lặp liên tục. Nick chưa có video thì NBL không cho lưu lịch.

4 Tích nếu phiên này **không bán hàng**: NBL không thêm giỏ, không ghim.

5 **Bộ sản phẩm số mấy**: đếm **từ trên xuống** trong mục Bộ sản phẩm TRỰC TIẾP trên Chrome (hình bên dưới).


6 Bấm **Lưu lịch**. NBL kiểm tra nick đã khoanh vùng Studio và đã có video, rồi **ngay lập tức** lên Chrome thêm giỏ cho lịch này.

7 Danh sách lịch của nick. Mỗi dòng ghi giờ, trạng thái và tình trạng giỏ.

Trùng giờ với nick khác?

NBL hỏi lại trước khi lưu, vì 2 phiên cùng lúc dễ **lẫn âm thanh**. Xem mục 10.

Đếm "Bộ sản phẩm số mấy" như thế nào



Ảnh chụp Chrome · Thêm sản phẩm mới. 1 mục Bộ sản phẩm TRỰC TIẾP. Đếm từ trên xuống: MỚI NHẤT là bộ số 1, THIẾT BỊ CHUẨN... là bộ số 2, Live là bộ số 3.

- Bộ đầu tiên trên cùng là **số 1**.
- Nếu danh sách dài sang trang 2 thì **đếm tiếp**. Ví dụ trang 1 có 10 bộ, bộ đầu trang 2 là **số 11**.
- NBL **không xoay vòng** và **không dò theo tên**. Lịch ghi số mấy thì NBL lấy đúng bộ đó.
- Bạn thêm bộ mới lên đầu danh sách thì các bộ cũ **bị đẩy xuống một số**. Nhớ sửa lại số trong các lịch chưa chạy.


Giỏ đã có hàng thì sao?

Nếu bạn đã tự thêm sản phẩm vào giỏ, NBL thấy giỏ có hàng và **bỏ qua bước thêm**, coi như giỏ đã sẵn sàng.

Trạng thái của một lịch

Trạng thái	Nghĩa
Chờ đến giờ	Chưa tới giờ. Phía sau ghi tình trạng giỏ: *chờ thêm giỏ*, *đang thêm giỏ*, *giỏ sẵn sàng*, *thêm giỏ lỗi*.
Đang chuẩn bị Đang mở LIVE	Đã tới giờ. NBL đang mở video và bấm Phát LIVE.
Đang LIVE	Đang phát bình thường.
Đang thử phát lại	Phát chưa được, cứ 30 giây NBL thử lại một lần.
Đang kết thúc Đang thử kết thúc lại	Tới giờ kết thúc. Lỗi thì thử lại tối đa 5 lần.
Đã kết thúc	Xong phiên.
Đã bỏ lịch quá giờ	Khung giờ chỉ còn dưới 1 phút mà vẫn chưa phát được.
Đang kiểm tra	App vừa mở lại giữa phiên, đang xem Studio còn LIVE không.
Cần kiểm tra	NBL không chắc chuyện gì đang xảy ra. **Hãy nhìn Studio** và xem báo cáo lỗi. NBL vẫn tự xem lại Studio mỗi 15 giây: LIVE đã tắt thì lịch tự xong, lịch sau của nick chạy bình thường.
Đã hủy Đã dừng thủ công	Bạn đã hủy lịch hoặc bấm nút ■. Hoặc LIVE bị tắt ngoài lịch (tắt tay, TikTok tắt). NBL không tự mở lại.

7 Tin nhắn mẫu và chào khách



Hình vẽ lại trang Tin nhắn & chào khách

1. Phải tích ô này thì NBL mới được bấm và gõ trên Studio.
2. Mỗi dòng là một câu, tối đa 100 ký tự. Câu dài 2–3 dòng trên Studio vẫn gửi được.
3. Bao lâu gửi một câu. Ít nhất 60 giây. Bấm −15 / +15 để chỉnh.
4. **Tích ô này để NBL tự bật nhắn mẫu khi lịch LIVE bắt đầu.** Không tích thì phải bấm Bật nhắn mẫu bằng tay.
5. Thử xem NBL đọc được ô nhập và khung chat chưa. Nút này **không gửi** gì.
6. NBL bấm Chào cho khách mới vào. Ít nhất 10 giây giữa hai lần chào.
7. **Tích ô này để NBL tự bật Chào khi lịch LIVE bắt đầu.**

NBL gửi tin như thế nào

NBL đưa Studio lên trước, dán câu vào ô nhập, so lại từng chữ, rồi bấm Enter. Sau khi gửi, NBL trả lại nội dung bạn đang copy (clipboard) như cũ.

Đừng nhắn quá dày


Nhắn hoặc chào quá dày có thể bị TikTok coi là spam. NBL không có cách né vi phạm.

Nội dung tự lưu riêng theo nick đang chọn. Sau khi mở lại app, nhắn mẫu và Chào chỉ tự bật lại khi có lịch LIVE (nếu đã tích ô 4 và 7). NBL không gửi bù những câu bị lỡ.

8 Tới giờ, NBL tự làm những gì

Phần này để bạn biết NBL đang làm gì, và nhìn là biết bước nào bị kẹt. Bạn **không phải bấm** những bước này.


8.1 Thêm giỏ hàng trên Chrome



Ảnh chụp Chrome · Bảng điều khiển LIVE, giỏ đang trống. NBL bấm 1 **Thêm sản phẩm**.



1 NBL chuyển sang **Bộ sản phẩm TRỰC TIẾP** và chọn đúng bộ số trong lịch. 2 Kiểm tra dòng "**x/y sản phẩm sẽ được thêm**". 3 Bấm **Thêm sản phẩm**.




Đợi chữ "**Đã thêm x/y sản phẩm**" rồi đóng bảng. "Đã thêm 8/10" (vài món hết hàng) **vẫn tính là thành công**.


Tình huống thêm giỏ	NBL làm gì
Giỏ đã có sản phẩm (bạn tự thêm)	Bỏ qua, coi như giỏ đã sẵn sàng.
Thêm được một phần (món hết hàng)	Tính là thành công.
Lỗi (không thấy nút, mạng chậm...)	Báo Telegram, thử lại sau 1 phút nếu gần giờ LIVE (còn xa thì 5 phút). Tối đa 3 lần.
Chrome đang bận (ghim / trả lời của phiên trước...)	Không tính là lỗi, 20 giây sau thử lại.
TikTok báo "Không thể thêm sản phẩm nào"	Tính là lỗi (nick có thể đang bị hạn chế). Báo Telegram.
Hết 3 lần vẫn lỗi	**Không phát phiên đó** và báo "KHÔNG PHÁT LIVE". Phát LIVE không có giỏ dễ bị khoá nick.
Nick đang LIVE phiên trước	Chờ phiên trước kết thúc rồi mới thêm giỏ cho phiên sau.
2 phút trước giờ, giỏ bị trống	Ví dụ TikTok đã xoá sản phẩm ở phiên trước. NBL thêm lại một lần.
Nick trên Chrome khác nick của lịch	Không thêm, báo lỗi. Kiểm tra lại Chrome đang mở đúng nick chưa.

8.2 Phát LIVE trên Studio

Đúng giờ, NBL cho NBL VIDEO đang mở **phát lại từ đầu**. Khi thấy video đã chạy lại từ đầu, NBL bấm Phát LIVE.



Ảnh chụp Studio trước khi phát. NBL bấm 1 **Phát LIVE**, rồi chờ đồng hồ LIVE chạy (tối đa khoảng 18 giây).




Ngay sau khi phát, Studio bật 1 khung trò chuyện nổi. NBL bấm 2 **Ghép** để gắn nó lại vào Studio.

Sau đó NBL bật nhắn mẫu và Chào (nếu bạn đã tích "Bật cùng lịch LIVE"). Khoảng 10 giây sau, NBL bật **ghim** và **trả lời bình luận** trên Chrome.


Studio không hiện hộp hỏi lại khi bấm Phát LIVE

Bấm xong là phát luôn. Vì vậy NBL chỉ bấm khi đã chắc: đúng nick, giỏ đã sẵn sàng, video đang chạy.

8.3 Trong lúc LIVE



Ảnh chụp Chrome lúc đang LIVE. 1 2 là **số thứ tự trên giỏ**. Đây chính là các số bạn ghi ở ô "Sản phẩm muốn ghim". Món đang ghim có chữ **Đã ghim**. 3 bảng NBL trên Chrome (ảnh chụp từ bản cũ, bản 4.1 nằm ở góc dưới bên phải và ghi "NBL LIVE • 4.1").



NBL canh màn hình đen. NBL đọc 1 đồng hồ LIVE, 2 "Tải lên ... kbps" và 3 "FPS". FPS = 0 hoặc Tải lên = 0 kbps nghĩa là người xem đang thấy màn hình đen.


Khi màn hình đen:

1. NBL báo Telegram ngay.
2. NBL cho NBL VIDEO phát lại từ đầu một lần.
3. Hình có lại thì NBL báo "Hình LIVE đã có lại".
4. Đen quá 2 phút thì NBL **tự kết thúc LIVE**.


Thông báo bật lên trên Studio (ví dụ thông báo vi phạm, nút OK / Đã hiểu / Đóng): NBL tự đóng và ghi vào báo cáo hoạt động.

> **NBL không bao giờ tự bấm**
>
> Captcha, xác minh, kết thúc, xoá, đăng xuất, thanh toán. Gặp những thứ này NBL dừng lại và báo bạn.


8.4 Kết thúc LIVE




1 NBL bấm vào **đồng hồ LIVE**, menu hiện ra. NBL chỉ bấm **Kết thúc LIVE** . **Không bao giờ bấm Tạm dừng LIVE**.



2 Hộp "Kết thúc phát trực tiếp?" hiện ra. NBL bấm **Kết thúc ngay**.



3 Studio hiện trang tổng kết "Bạn đang làm rất tốt!". NBL bấm **dấu X** để đóng (kể cả kiểu trang "Đã kết thúc! ... người xem đã tham gia..."), rồi kiểm tra Studio đã về màn hình có nút Phát LIVE.



Trên Chrome hiện bảng "Chúc mừng bạn đã hoàn thành...". Tiện ích tự bấm **dấu X** mỗi khi bảng này hiện ra (từ 4.1.3).

NBL **không dừng video**, không đóng cửa sổ NBL VIDEO. Nếu nick còn lịch kế tiếp, NBL thêm giỏ cho lịch đó ngay.

NBL kiểm tra rất kỹ trước khi bấm kết thúc

Menu phải có đúng một dòng "Kết thúc LIVE". Hộp hỏi phải có đúng chữ "Kết thúc phát trực tiếp" và một nút "Kết thúc ngay". Thấy khác đi là NBL bấm `Esc` để đóng, rồi 30 giây sau thử lại. Tối đa 5 lần.

9 Khi có sự cố

Chuyện gì xảy ra	NBL tự làm gì	Bạn cần làm gì
Thêm giỏ lỗi	Báo Telegram, thử lại (gần giờ LIVE: 1 phút, còn xa: 5 phút), tối đa 3 lần. Chrome chỉ đang bận thì 20 giây thử lại. Vẫn lỗi thì **không phát**.	Mở Chrome xem trang LIVE có bình thường không. Có thể tự thêm giỏ bằng tay: NBL thấy giỏ có hàng là phát.
Máy bận, app mở trễ, quá giờ bắt đầu	Vẫn phát bù, giữ nguyên giờ kết thúc.	Không cần làm gì.
Phát LIVE chưa được	Cứ 30 giây thử lại một lần, mỗi lần báo Telegram. Còn dưới 1 phút của khung giờ thì bỏ lịch.	Nhìn Studio: có hộp thông báo lạ không, có bị che không, đúng nick không.
Kết thúc LIVE chưa được	Cứ 30 giây thử lại, tối đa 5 lần. Sau đó báo "LIVE CÓ THỂ VẪN ĐANG CHẠY".	**Tự kết thúc LIVE trên Studio ngay.**
Màn hình đen	Báo Telegram, phát lại video một lần. Đen quá 2 phút thì tự kết thúc LIVE.	Xem cửa sổ NBL VIDEO có bị đóng, bị thu nhỏ không. Xem nguồn quay trong Studio.
Tắt app hoặc máy khởi động lại giữa phiên	Mở lại app: NBL tự kiểm tra Studio. Đang LIVE thì chạy tiếp nhắn, chào, ghim và kết thúc đúng giờ. Chưa tới giờ thì phát như thường.	Mở lại NBL càng sớm càng tốt. Nếu lịch ghi "Cần kiểm tra sau khi mở lại app": bấm **Kiểm tra lại trạng thái lịch đã chọn** và xác nhận.
Nick đã LIVE từ trước khi tới giờ	Không tự tiếp quản phiên đó. Báo lỗi và 30 giây sau thử lại.	Muốn NBL phát theo lịch: tự kết thúc phiên cũ. Muốn giữ phiên cũ: hủy lịch.
LIVE bị tắt giữa chừng (tắt tay, TikTok tắt)	Ghi "Đã dừng thủ công", **không tự mở lại**.	Xem lý do trên Studio và TikTok Shop.
Studio hiện captcha, xác minh	Không bấm. Dừng lại và báo.	Tự xử lý trên Studio.
Chrome mất kết nối	Tiện ích tự nối lại. Mất quá 30 giây thì dừng ghim và trả lời cho an toàn.	Mở lại trang Bảng điều khiển LIVE. Lịch sau sẽ tự bật lại.
NBL báo nick "chưa khoanh vùng Studio"	Không bấm gì trên Studio. Báo Telegram, 30 giây sau kiểm tra lại.	Khoanh vùng cho đúng nick đó (mục 5.4). Còn trong khung giờ thì NBL tự phát.
Tắt Studio rồi mở lại (cửa sổ mới)	Tự nhận cửa sổ Studio mới nếu chỉ có một cửa sổ Studio còn trống, rồi đối chiếu ảnh tên nick trước khi bấm.	Có 2 Studio mà NBL không chắc: bấm **Kết nối LIVE Studio** → chọn lại cửa sổ → Lưu (vùng đã khoanh được giữ).
Video bị xoá, đổi tên, hoặc nick chưa có video	Không bấm gì trên Studio, báo lỗi, 30 giây sau thử lại.	Trang Video & âm thanh: thêm lại video, MỞ & PHÁT.

10 Chạy 2 nick trên 1 máy

Bản 4.1 cho phép 2 nick LIVE cùng lúc trên một máy. Mỗi nick cần:

- Một cửa sổ **TikTok LIVE Studio** riêng, đăng nhập đúng nick.
- Một cửa sổ **NBL VIDEO** riêng (tên cửa sổ có số thứ tự, ví dụ "NBL VIDEO 01", "NBL VIDEO 02").
- Một trang **Bảng điều khiển LIVE** riêng trên Chrome, đã nối với đúng nick.

Coi chừng lẫn âm thanh

Nếu 2 cửa sổ NBL VIDEO cùng phát ra **một loa**, thì Studio nào cũng thu cả 2 tiếng. Người xem nick này sẽ nghe lẫn tiếng clip của nick kia.

Cách tránh

1. Cài loa ảo (ví dụ **VB-Cable** hoặc **Voicemeeter**) để máy có thêm "thiết bị âm thanh".
2. Trang **Video & âm thanh**: mỗi nick chọn `Đầu ra âm thanh riêng` khác nhau.
3. Trong mỗi Studio, chọn nguồn âm thanh là đúng thiết bị của nick đó. Tắt thu "âm thanh máy" dùng chung.
4. Cách đơn giản hơn: tích `Tắt tiếng phiên này` cho một trong hai nick.

NBL sẽ **hỏi lại** khi bạn lưu lịch trùng giờ với nick khác, và **báo Telegram** nếu lúc phát 2 phiên vẫn dùng chung một loa.

Chạy 2 nick thì mọi việc chậm hơn một chút

Mọi thao tác trên Studio đi qua một hàng chờ: lúc NBL đang gửi tin cho nick này thì nick kia phải đợi. Đừng đặt khoảng cách nhắn quá ngắn. Hai lịch nên bắt đầu và kết thúc **lệch nhau vài phút**.

11 Báo cáo và nhật ký

Trang **Thiết lập & cảnh báo** có 2 nút:

Mở báo cáo hoạt động

Những việc NBL đã làm: gửi tin, chào khách, tự đóng thông báo, ghép khung trò chuyện, thêm giỏ, ghim...

Mở báo cáo lỗi

Những việc NBL chưa làm được, **kèm ảnh Studio lúc lỗi** nếu có.

- Mỗi báo cáo là một file chữ `.txt`, tên file bắt đầu bằng **ngày_giờ**, ví dụ `2026-10-19_20-41-07_003.txt`. Ảnh lỗi là file `.png` cùng tên.
- Mỗi loại giữ **100 báo cáo mới nhất**. Có báo cáo thứ 101 thì báo cáo cũ nhất của loại đó tự xoá. Hai loại nằm riêng, không xoá lẫn nhau.
- Cùng một việc lặp lại trong 5 phút thì NBL gộp vào một báo cáo và ghi "Lặp lại: ... lần".
- Thư mục: `%LOCALAPPDATA%\NBL_LIVE_2\bao_cao\hoat_dong` và `…\bao_cao\loi`.
- Nút **Mở nhật ký** mở nhật ký chi tiết của các phiên, Chrome và cảnh báo.

Khi cần nhờ hỗ trợ, gửi những thứ này

- Các file mới nhất trong **báo cáo lỗi** (cả file .txt và .png).
- Giờ xảy ra lỗi và nick bị lỗi.
- Ảnh chụp màn hình Studio / Chrome lúc đó, nếu có.
- Nếu được yêu cầu: **Quản lý nick ▾** → **Xuất gói chẩn đoán (không kèm mã bí mật)**.

12 Những điều cần nhớ

Nên

- Mở Studio và Chrome trước giờ LIVE ít nhất 5 phút.
- Giữ nguyên kích thước cửa sổ Studio sau khi khoanh vùng.
- Bật Telegram để biết ngay khi có chuyện.
- Kiểm tra số bộ sản phẩm sau khi bạn thêm hoặc xoá bộ trên TikTok Shop.
- Cập nhật tiện ích Chrome mỗi lần cập nhật NBL (bấm Tải lại).
- Thỉnh thoảng mở báo cáo lỗi xem có gì bất thường.
- Chạy thử một lịch ngắn mỗi khi đổi máy, đổi nick, đổi bản NBL.

Không nên

- Đóng cửa sổ NBL VIDEO giữa các phiên.
- Bấm chuột, gõ phím vào Studio đúng lúc NBL đang thao tác.
- Để máy ngủ, tắt máy, rút mạng trong giờ LIVE.
- Đổi tên, dời chỗ video trong danh sách của nick.
- Mở 2 cửa sổ Studio cho cùng một nick.
- Đặt nhắn tin, chào khách quá dày.
- Phát LIVE bán hàng mà giỏ trống (NBL đã chặn việc này).

Hỏi nhanh

Câu hỏi	Trả lời
Tôi muốn LIVE mà không bán hàng?	Tích **Phiên này không bán hàng** khi tạo lịch.
Tôi đã tự thêm giỏ rồi, NBL có thêm nữa không?	Không. Giỏ có hàng là NBL bỏ qua bước thêm.
Ghim theo tên sản phẩm được không?	Được, nhưng nên dùng **số thứ tự** vì chắc chắn hơn.
Muốn video chạy lại từ đầu mỗi phiên?	NBL luôn làm vậy với NBL VIDEO đang mở.
Muốn kết thúc sớm hơn giờ trong lịch?	Chọn lịch, bấm **Hủy / kết thúc lịch đã chọn** → **Kết thúc LIVE**.
Lịch kẹt, bấm gì cũng không được?	Chọn lịch → **Hủy / kết thúc lịch đã chọn** → **Chỉ hủy lịch**. NBL bỏ lịch đó ngay, không bấm gì trên Studio. LIVE còn chạy thì bạn tự tắt.
Lịch báo "Cần kiểm tra"?	Nhìn Studio, mở báo cáo lỗi, rồi bấm **Kiểm tra lại trạng thái lịch đã chọn**.

13 Chạy thử lần đầu

Đọc kỹ trước

Bản 4.1 đã được thử tự động trên máy giả lập theo đúng các ảnh Studio và Chrome trong tài liệu này. **Nó chưa được chạy trên máy Windows thật của bạn.** Hãy chạy thử một lịch ngắn và ngồi canh trước khi để máy tự chạy.

1. Chọn một nick. Kiểm tra lại mục 2 (chuẩn bị) và mục 5 (cài đặt).
2. Tạo lịch bắt đầu sau **5 phút**, dài **5–10 phút**, chọn đúng bộ sản phẩm số. Mở sẵn NBL VIDEO, Studio đã có hình.
3. Tích "Bật cùng lịch LIVE" cho nhắn mẫu và Chào. Đặt khoảng cách nhắn 60 giây để dễ thấy.
4. Ngồi canh và đánh dấu từng bước:

- [ ] Ngay khi lưu lịch: Chrome tự thêm đúng bộ, lịch ghi *giỏ sẵn sàng*.
- [ ] Đúng giờ: NBL VIDEO đang mở phát lại từ đầu.
- [ ] NBL bấm Phát LIVE, đồng hồ LIVE chạy.
- [ ] Khung trò chuyện nổi được ghép vào Studio.
- [ ] Tin nhắn mẫu được gửi, khách mới được Chào.
- [ ] Chrome ghim sản phẩm theo đúng số đã ghi.
- [ ] Hết giờ: NBL bấm Kết thúc LIVE → Kết thúc ngay (không bấm Tạm dừng).
- [ ] Bảng tổng kết trên Studio và trên Chrome được đóng.
- [ ] Video vẫn chạy, cửa sổ NBL VIDEO vẫn mở, Studio không đen.
- [ ] Báo cáo hoạt động có ghi lại các việc trên.

Bước nào không đúng: dừng lại, mở **báo cáo lỗi** và gửi các file mới nhất để được sửa (mục 11).

Chạy thử ổn rồi

Thêm lịch thật. Nếu chạy 2 nick, thử thêm một lần với 2 lịch lệch nhau vài phút để kiểm tra âm thanh (mục 10).