



Tablet ve TV ayarları

Önce tüm adımları gözden geçir sonra yetkili kişiye yaz

Eğer tablette veya TV de aşağıda gösterilen gibi sayfaları görüyorsanız.




- 1) İlk önce linki kontrol edelim. Tarayıcının üst kısımda linki göreceksiniz. Link bu ikisinden biri olması lazım.

<https://auth.dodois.com/account/login>

<https://auth.dodois.com/device/register>

Link yanlış ise sekmeyi kapatıp arama çubuğuna **auth.dodois.com** yazıp sayfayı açalım.

- 2) Karşınıza direct 4 rakamlı kod geldiyse tamam. Gelmediyse **Sign in to tracker** butona tıklamanız lazım.



- 3) Karşınıza gelen 4 rakamlı kodu aklınızda bulundurun.

4) Şimdi şube bilgisayarında DodoIS ekrana geçelim

5) Üst sekmelerde **Cihazlar** a geçelim

Ana Siparişler Vardiya Kuryeler Stop Malzeme Vardiya Ekle Çizelgeler Öğlen yemekleri Rozetler Çağrı merkezi Cihazlar İzmir-1

Vardiya 231 Açık 28.07 10:22 Vardiya'yı kapat

Mutfak 304 t/kşi saat 3,47 Saatte kişi başına düşen ürünler Bekleyen siparişler - 0 Restoranda ortalama pişirme süresi: 00:00

Miktar Toplam, ₺ Peşin, ₺ Kart, ₺ Çevrimiçi, ₺

6) Açılan listede bozulmuş cihazı bulalım. Her cihazın ismi var. Mesela Hamur açma tableti sistemden çıkış yaptı. Onu bu listeden bulup üzerine tıklıyoruz ve ardından kaldır diyoruz.

Ana Siparişler Vardiya Kuryeler Stop Malzeme Vardiya Ekle Çizelgeler Öğlen yemekleri Rozetler Çağrı merkezi Cihazlar

Restoran Kasa RestaurantCashier

Tablet İçecek İz sürücü - İçecekler

Etiket yazıcı Yeni Etiket yazıcısı

Tablet Hamur İz sürücü - Hamur

Tablet Paketleme İz sürücü - Paketleme

Tablet Malzeme İz sürücü - Malzemeler

Tablet Fırın İz sürücü - Fırın

Tablet Aperatif İz sürücü - Aperatifler

K, Android 10, Chrome 126.0.0, IP 5.27.24.42


Ne tür bir cihaz ve nerede? *

Tablet Hamur

Örnek: hamur, 1 numaralı kasa, tam menü

Kaldır Kaydetmek İptal et

7) Sonra aynı sayfada Ekle tıklıyoruz.




8) Cihaz numarası: İlk adımlarda çıkan 4 rakamlı kod

Ne tür bir cihaz: Burda cihaza isim veriyoruz. İsim anlamlı olmalı sonradan bulup ve silmek gerekebilir çünkü. Mesela Hamur açma tableti ekliyorum ismi de Hamur Açma Tablet olabilir.

Hangi işlev yerine: Oka tıkladığımız zaman bir liste çıkacak. O listeden doğru olanı seçmek çok önemli.

Tüm bilgileri girdiğimiz zaman **Kaydetmek** tuşuna tıklıyoruz. Ve cihaz birkaç saniye içinde eklenir.



- Mutfak Motivasyon panosu: Mutfaktaki TV
- Tracking Tedarik: Hazırlık tableti Tarayıcı
- Etiket yazıcı: Paketleme veya SKT yazıcısı. DodoPrinter uygulamada
- İz sürücü Fırın: Fırına gönderme tablet
- İz sürücü Hamur: ilk reaksiyon ekranı, hamur açma tableti
- İz sürücü Malzeme: Pizzaya malzeme ekleme ekranı. Hamurdan sonra gelen

- İz sürücü Aparentifler: Aparentif tableti
- İz sürücü İçecekler: Restoran kasa İçecek alanında duran tablet
- İz sürücü Paketleme: Fırın çıkış ve paketleme tableti
- İz sürücü Restoran: Restoran Kasa yanında duran tablet. Sipariş teslim tableti
- Restoran Panosu: Salonda olan sipariş TVsi
- TV Panosu TV1, TV2... : Kasa üstü menü ekranları Soldan Sağa doğru 1, 2, 3 diye gider.
- TV panosu TV menü: Yan menü ekranı
- Self servise kiosk: Kiosk
- Restaurant cashier: Restoran kasa(bilgisayar)
- Teslimat kasiyer: Teslimat kasa(bilgisayar)

9) Yeni eklenen cihazlar listenin en sonunda gözükür. Eğerki yanlış ekleme yaptıysanız o cihazı bulup siliyoruz

6. Adımda yazdığı gibi. Ve tüm adımları tekrar yapıyoruz.