# **FTP**

# #01. FTP (File Transfer Protocol)의 개념

#### 1. 개요

- 안정적인 파일 전송이 가능한 파일 전송 프로토콜
- 기본적으로 21번 포트를 사용함 (보안을 위해 다른 포트로 변경하여 사용할 수 있음)
- FTP 서버를 운영하기 위해서는 사용중인 포트에 대한 방화벽 허용 설정이 필요함.

# 2. 종류

구분	os	종류
Server	Linux	vsftpd, proftpd 등
Client	Linux	ncftp, lftp 등
Client	Window	알FTP 혹은 알드라이브(무료)
Client	MacOS	CyberDuck(유료)
Client	공용	FileZila(무료,유료)

리눅스에서 구동 가능한 서버의 경우 proftpd가 설정이 더 쉽지만 성능은 vsftpd이 더 좋다.

#### 3. FTP에 접속이 가능한 사용자

# 1) 일반 사용자

- 대부분의 FTP 서버는 리눅스 운영체제의 사용자 계정을 그대로 사용함.
- 각 사용자 별로 자신의 홈디렉토리에 접속하게 되고 그 안에서만 파일 작업이 가능함

#### 2) 익명사용자

- 모든 FTP 서버에 기본적으로 등록되어 있음
- ID는 anonymous로 고정되어 있고 비밀번호는 없음.
- 보안에 좋지 않으므로 실무에서 사용하는 FTP 서버에서는 익명사용자의 접속을 차단함

# 4. FTP 전송모드

### 1) 액티브 모드

- 접속과 데이터 전송에 각각 하나씩의 포트만을 사용한다.
  - ㅇ 접속 기본 포트: 21
  - ㅇ 데이터 전송 기본 포트: 20

#### 2) 패시브 모드


• 데이터 접속에는 하나의 포트를 사용하지만 데이터 전송에는 여러개의 포트를 사용할 수 있으므로 전송 효율이 좋다.

- o 접속 기본 포트: 21
- ㅇ 데이터 전송 포트: 1024번 이후 설정값에 따름

# #02. vsfptd 서비스 설치하기

## 1. 서비스 패키지 설치

\$ sudo apt-get install vsftpd



#### 2. 환경설정

#### 1) 디렉토리 접근 설정

- 기본적으로 vsftpd는 일반 유저가 자신의 홈 디렉토리에 접속한 후 상위 디렉토리로 이동이 가능함
- 이는 시스템의 전체 디렉토리를 열람할 수 있다는 의미이므로 보안에 매우 좋지 않은 결과를 가져옴
- 그러므로 자신의 홈 디렉토리보다 상위 디렉토리로는 접근하지 못하도록 설정해야 함

#### 2) 접속 포트 변경

• FTP의 기본 접속 포트 21번은 일반적으로 널리 알려져 있는 포트이기 때문에 이를 임의의 값으로 변경하여 악의적인 사용자가 쉽게 유추할 수 없도록 해야 함

#### 3) 패시브 모드 설정

• 기본적으로 액티브 모드 이므로 패시브 모드로 변경하여 전송 효율을 높이는 것이 좋음

# 4) 설정파일 수정하기

root 권한을 사용하여 /etc/vsftpd.conf 파일을 vi 편집기로 수정한다.

\$ sudo vi /etc/vsftpd.conf

설정 파일의 맨 아래에 설정항목을 추가 기입하고 파일을 저장한다.


```
# 각 유저가 자신의 홈디렉토리까지만 접근 가능하도록 제한함
chroot_local_user=YES

# 파일,폴더 기본 퍼미션 설정
local_umask=022
file_open_mode=0644

# 접속 포트번호 설정(기본값 21)
listen_port=9902

# 패시브모드 활성화
pasv_enable=YES

# 패시브모드 전송 포트 범위 설정
pasv_min_port=10100
pasv_max_port=10200
```



#### 3. 서비스 가동하기

환경설정 파일에 문제가 없고 정상 실행되는 경우 아무런 출력 결과가 없다.

\$ sudo systemctl start vsftpd

#### 4. 서비스 동작 여부 확인하기

\$ sudo systemctl status vsftpd

```
1第7 | |
                                         leekh@my-server: ~ - 98×15
leekh@my-server:~$ sudo systemctl start vsftpd
leekh@my-server:~$ sudo systemctl status vsftpd
vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2022-07-19 11:28:21 UTC; 5min ago
    Process: 21822 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCES>
  Main PID: 21823 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 2192)
    Memory: 808.0K
        CPU: 3ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             _21823 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
Jul 19 11:28:21 my-server systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
Jul 19 11:28:21 my-server systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
                                                                     .... 0.0 kB↑ ⑤ 7/19 8:34 PM
```

## 5. 부팅시 자동실행 등록

\$ sudo systemctl enable vsftpd

#### 6. 방화벽 포트 설정

접속포트로 설정한 9902 TCP 포트와 전송포트로 설정한 10100~10200 TCP 포트를 오픈해야 한다.

#### 7. 방화벽 규칙 다시 로드하기


설정한 규칙을 적용하기 위해서는 반드시 수행해야 한다.

```
$ sudo ufw reload
```

#### 8. 방화벽 규칙 확인

설정이 잘 적용되었는지 확인한다.

\$ sudo ufw status



# #03. FTP 클라이언트를 사용하여 접속 확인하기

#### 1. FileZilla 클라이언트 설치하기

https://filezilla-project.org/download.php?type=client사이트에 접속하여 클라이언트 프로그램을 내려 받아 설치한다.



#### 2. FileZilla를 사용한 파일 업로드

- 서버의 접속 정보를 입력하고 빠른접속 버튼을 누른다
- 왼쪽이 로컬컴퓨터, 오른쪽이 리눅스 서버를 의미한다.
- 업로드 혹은 다운로드 할 파일을 끌어넣기 하거나 더블클릭하여 전송한다.
- 한글 파일은 파일명이 깨질 수 있으니 주의해야 한다.

