


그림으로 보는

약속네컷 교사용 안내서

버전 1.12.2 · 2026-09-06




학교폭력예방·생활교육 행사와 교실에서 쓰는 네컷 사진 부스

홍북초등학교 도구리 · raccoon@ai.cne.go.kr


1. 시작하기 — 윈도우 앱

압축을 풀고 약속네컷.exe 를 두 번 누르면 끝. 설치 과정이 없습니다.

1. **zip** 을 풀고 **약속네컷.exe** 실행 — 처음 한 번 "Windows 의 PC 보호" 파란 창이 뜨면 [추가 정보] → [실행] (아래 그림 · zip 안에도 같은 그림이 있어요)
2. **프린터 준비** — 윈도우 설정 > 프린터에서 포토프린터를 기본 프린터로, 용지는 4×6(엽서)·테두리 없음
3. **전체 화면으로 열리면 완성** — 카메라 허용 창 없이 커지고, [뽀기]를 누르면 확인창 없이 바로 인쇄돼요



처음 실행할 때 — 서명(유료 인증)을 하지 않은 무료 앱이라 마이크로소프트가 한 번 묻는 것. 바이러스가 아니며 다음부터는 뜨지 않아요.



첫 화면. 오른쪽 위 [종료]로 끝내고, 비밀번호를 정해 두면 [잠금]도 보여요. 모니터가 두 대면 전자칠판 쪽에서 열립니다.

알아두기 크롬이 있으면 크롬, 없으면 엣지로 열립니다. 앱 파일과 설정은 내 문서가 아닌 C:\Users\(\이름)\AppData\Local\YaksokNecut 폴더에 있어요 — 지우면 처음 상태로 돌아갑니다.


2. 학생이 쓰는 순서 ①

학생은 화면의 큰 버튼만 누르면 됩니다. 한 번 찍는 데 1~2 분. 첫 화면 다음부터는 왼쪽 위 [처음으로]로 언제든지 첫 화면에 갈 수 있어요(사진을 찍은 뒤라면 한 번 물어봐요). 왼쪽 아래 둥근 단추는 한 단계 뒤로.




① 몇 칸으로 할까요

두 칸 또는 네 칸. 사진은 항상 4 장을 찍고 그중에서 골라요.




② 액자 고르기

교사가 고른 행사 세트의 액자만 보여요.



③ 준비

카메라를 보고 [준비됐어요]. 7 초 뒤엔 저절로 시작.



④ 촬영

3 초(또는 5 초) 카운트다운 4 번. 오른쪽에 추천 동작이 나와요.

3. 학생이 쓰는 순서 ②

고르고, 필터를 입히고, 꾸민 뒤 뽑기까지.



⑤ 사진 고르기

찍은 4 장 중 액자 칸 수만큼 순서대로. 오른쪽에 액자에 들어간 모습이 바로 보여요.



⑥ 필터 고르기

그대로·보사시·파스텔·흑백·옛날사진·만화.



⑦ 꾸미기

스티커·말풍선·액자색, 약속 문장을 고르거나 [손글씨로 쓸래요]로 손가락으로 직접 써서 약속 칸에 인쇄.




⑧ 뽑기

몇 장 뽑을지 고르고 [뽑기], 프린터에서 나와요.

4. 완성 사진은 인쇄 또는 칠판에

프린터가 없어도 됩니다. 완성 사진을 전자칠판(화면 전체)에 크게 띄울 수 있어요.



인쇄 모드(기본)

뽑기 → 프린터에서 나오고 완료 화면. 약속을 적어 게시판에 붙여요.




'칠판에 크게 보기' 모드

박수·색종이와 함께 화면 전체에 8초 보여 주고 처음으로. 인쇄하고 칠판에도 보여 주는 방식도 있어요.

교사 메뉴 > **완성·인쇄** > **완성 사진은**에서 인쇄 / 칠판에 크게 보기 / 인쇄하고 칠판에도 중 고릅니다. 완료 화면 인사말은 행사 세트에 따라 바뀝니다(메리 크리스마스!, 어린이날 축하해! 등).

5. 교사 메뉴 열기와 자주 쓰는 설정

첫 화면 왼쪽 위 로고 → [교사 설정], 또는 화면 오른쪽 위 구석을 5 초 누르기.




메뉴를 열면 처음 보이는 "자주 쓰는 설정". 행사 당일 만질 것은 이 한 화면에 다 있어요.

- **행사 준비 점검** — 맨 위 띠에 카메라·기본 프린터 상태·인화지·세트·소리·완성 방식·잠금이 초록 체크로. 빨간 !가 있으면 그것만 고치면 됩니다.
- **행사 세트** — 일상·학교폭력예방·입학·졸업·운동회·생일·추석·독서의 달·크리스마스·어린이날. 고르면 첫 화면 색·그림·문구까지 그 행사 분위기로 바뀝니다.
- **완성 사진은 · 최대 인쇄 매수 · 소리 · 카운트다운** — 나머지 세부 설정은 왼쪽 메뉴에서.
- **아래 [저장하고 첫 화면으로]**를 눌러야 마무리. [취소]는 바꾼 것을 되돌립니다. 바꾼 항목 수가 아래에 표시돼요.

6. 행사 세트와 약속 문장

액자를 꺼고 끄고, 첫 화면 문구와 학생이 고르는 약속 문장을 바꿉니다.



행사 세트 페이지 — 세트마다 액자 4~6 종. 끄면 학생에게 안 보여요. 첫 화면 태그·부제·큰 제목도 여기서.

- **약속 문장** 페이지 — 꾸미기의 "약속" 탭에서 학생이 고르는 문장(한 줄에 하나, 최대 12 개)과 약속 칸 제목. 세트마다 따로 저장돼요.
- **큰 제목**은 / 로 줄을 나누고 { } 안이 색깔 강조. 예) 친구와 함께 / {약속을 남기는 사진}을 / 찍어요!
- **학교 이름·캠페인** 문구는 학교·기록·앱 페이지에 — 첫 화면과 사진 카드에 들어갑니다.

7. 촬영 · 소리 · 화면

카메라와 찍는 흐름, 소리, 화면 모양은 세 페이지에 나뉘어 있습니다.

교사 메뉴
v1.12.2 · 실행기 1.9.12

☆ 자주 쓰는 설정

행사 세트
약속 문장
촬영
완성·인쇄
소리
화면
잠금
학교·기록 앱

2번 모니터 → 1번으로
앱 종료

촬영 카메라와 찍는 흐름

컷 수 고르기 화면 ☐ 끄면 바로 2컷 4컷 으로 시작

카운트다운 3초 5초 저학년은 5초가 여유 있어요

추천 동작 카드 ☐ 끄면 카메라 화면이 그 자리까지 커져요 한 컷만 다시 찍기 ☐ i

사용할 카메라 자동 (앞면 카메라, 이상하면 다른 카메라로) v

미리보기 좌우 거울처럼 남이 보는 대로 사진은 화면에 보이는 그대로 인쇄돼요

사진 품질 ☒ 고화질(1920) ☐ 연속 3장 중 선명한 것 ☒ 자동 밝기·색 보정
자동 보정 ☒ 인쇄용 선명하게 i

사진 밝기 - 0 + 부스가 어두우면 +, 인쇄가 하얗게 뜨면 -

스티커 묶음 ☒ 마음 ☒ 말풍선 ☒ 캠페인 ☒ 재미 ☒ 액자 ☒ 약속

바꾼 항목 없음 취소 저장하고 첫 화면으로

촬영 페이지 — 컷 수 화면, 카운트다운, 추천 동작 카드, 카메라 선택, 미리보기 좌우, 사진 품질, 사진 밝기, 스티커 묶음.

- **사진 품질** — 고화질(1920), 연속 3 장 중 선명한 것(기본 꺼짐 · 아이들이 움직여 흐려지면 켜세요), 자동 밝기·색 보정, 인쇄용 선명하게. 느린 태블릿에서 버벅이면 고화질을 끄세요.
- **한 컷만 다시 찍기** — 추천 동작 카드 줄의 스위치(기본 꺼짐). 켜면 고르기 화면의 사진 카드마다 [다시 찍기]가 붙어 눈 감은 그 컷 하나만 다시 찍고 고르던 순서 그대로 돌아와요. 4 장을 다 다시 찍지 않아 줄이 밀리지 않고, 한 팀 3 번까지.
- **소리** — 소리 크기, 셔터·카운트다운 소리, 음성 안내와 목소리. 목소리가 없으면 윈도우 설정 > 시간 및 언어 > 음성에서 한국어 음성을 추가하세요.
- **화면** — 테마 5 종, 본문 글꼴 9 종(기본 메이플스토리체 · 제목·단추는 주아체 그대로 · 누르면 바로 바뀜), 첫 화면 계절 장식, 화면 전환 움직임, 앱을 보여줄 모니터.
- **대기 화면** — 첫 화면에서 한동안 아무도 안 만지면 액자 예시가 넘어가는 화면(행사 부스용). 기본은 안 함.

교사 메뉴
v1.12.2 · 실행기 1.9.12

☆ 자주 쓰는 설정

행사 세트
약속 문장
촬영
완성·인쇄
소리
화면
잠금
학교·기록 앱

2번 모니터 → 1번으로
앱 종료

화면 배경·버튼 색과 첫 화면 장식 · 액자와 스티커(인쇄용)는 그대로예요

테마 ☒ 민트 ☐ 하늘 ☐ 복숭아 ☐ 라벤더 ☐ 레몬

메이플스토리체 벡스 Lv.2 고딕 나눔스퀘어라운드 LINE Seed KR

본문 글꼴 학교안심 바른글꼴 학교한글 몽글몽글 궁서체 강원교육포두체
제목·단추는 주아체 티머니 둥근바탕

안내 글·교사 메뉴·설정 글씨 · 누르면 바로 바뀌어요 · 사진(인쇄용)에는 영향 없음

첫 화면 계절 장식 ☒ 계절 자동 ☐ 없음 봄 봄꽃 여름 비눗방울 가을 낙엽 겨울 눈 i
지금은 가을 낙엽

화면 전환 움직임 ☐ 화면이 넘어갈 때 부드럽게 · 느린 태블릿에서 버벅이면 끄세요

대기 화면 ☐ 안 함 30초 1분 2분
첫 화면에서 이 시간 동안 아무도 안 만지면 그 세트와 액자 예시가 넘어가는 대기 화면 — 누르면 바로 돌아와요


앱을 보여줄 모니터 1번 (주 모니터) 2번
고르면 그 모니터에서 다시 열려요 · 다음 실행부터도 그 모니터로

바꾼 항목 없음 취소 저장하고 첫 화면으로

화면 페이지 — 본문 글꼴은 이름이 각 글꼴로 보여서 누르면 바로 비교되고, 사진(인쇄물)에는 영향이 없어요.

8. 인쇄

프린터가 여러 대인 학교, 종이가 떨어지는 사고, 잉크 번짐까지 여기서 해결합니다.




완성·인쇄 페이지.

- **인쇄 방식** — 기본 프린터로 바로 출력(기본) / 뽑기마다 프린터 선택창 띄기. 바꾸면 앱이 잠깐 닫혔다 다시 열려요.
- **인쇄 크기** — 가장자리가 잘리면 -, 흰 테두리가 남으면 +. [테스트 인쇄]로 확인.
- **날짜·학교 도장** — 완성 사진은 줄의 스위치(기본 꺼짐). 켜면 완성 사진 오른쪽 아래 여백에 "2026.09.06 · 홍북초등학교" 한 줄이 작게 들어가요(미리보기와 인쇄물 모두). 학교 이름은 학교·기록·앱에서.
- **인화지 잔량** — 팩을 넣을 때 [+36] 등을 눌러 두면 인쇄마다 줄고, 5 장 이하가 되면 첫 화면 구석에 "인화지 5 장 남았어요"가 떠요.
- **마지막 사진 한 장 더 뽑기** — 종이 걸림·잉크 번짐 때. 앱을 끄면 사라져요(사진은 저장하지 않아요).

9. 잠금 비밀번호

숫자 4 자리를 정하면 앱을 켤 때와 교사 메뉴에 들어갈 때 번호판이 뜹니다. 기본은 꺼짐.



잠금 화면

선생님이 번호판에 4 자리를 누르면 풀려요. 키보드 숫자도 됩니다. 오른쪽 위 [종료]로 잠긴 채 끌 수 있어요.

잠금 페이지

비밀번호 설정·바꾸기·지우기, 가만히 두면 자동 잠금 (3·5·10·30 분).

- **바로 잠그기** — 첫 화면 오른쪽 위 [잠금], 또는 교사 메뉴 왼쪽 아래 [저장하고 잠그기].
- **잊었을 때** — 앱을 끄고 C:\Users\(\이름)\AppData\Local\YaksokNecut 폴더를 통째로 지운 뒤 다시 켜세요. 설정이 처음으로 돌아가니, 아래 설정 코드를 미리 복사해 두면 바로 되살릴 수 있어요.

10. 업데이트 · 설정 백업 · 기록

새 버전은 인터넷만 되면 알아서 들어오고, 설정은 코드 한 줄로 옮길 수 있습니다.

학교·기록·앱 페이지.

- **업데이트** — 켜져 있을 때 새 버전이 있으면 자동으로 바뀝니다(끌 수 있음). [업데이트 확인] → [지금 업데이트]로 바로. 실행기(exe)도 새 버전이 있으면 받아 두고, 첫 화면 오른쪽 위 [실행기 새 버전 · 다시 시작]을 누르면 적용돼요. 안 눌러도 다음에 켜져 있을 때 적용되고, 첫 화면에서 3분 쉬면 10초 카운트다운 뒤 알아서 다시 시작합니다(만지면 취소).
- **설정 코드 복사 / 코드로 복구** — 세트·문장·문구·소리·화면 설정을 코드 한 줄로. 다른 컴퓨터에 붙여 넣거나 초기화 뒤 되살릴 때. 비밀번호와 카메라는 코드에 들어가지 않아요.
- **기록** — 날짜별 완성·인쇄·칠판 횟수, 세트, 많이 고른 약속. [기록 복사]로 보고서에 붙여 넣기. 사진은 저장하지 않습니다.

11. 잘 안 될 때

대부분 아래 중 하나입니다.

이럴 때	이렇게
인쇄가 안 나와요	프린터가 켜져 있고 기본 프린터인지 확인. 여러 대면 인쇄 방식을 "프린터 선택창 뜨기"로. 용지 없음·결림이면 뽑은 뒤 화면에 "프린터를 확인해주세요"가 뜹니다.
기본 프린터인데 다른 프린터(알 PDF 등)로 나가요	앱 안의 크롬이 마지막에 쓴 프린터를 기억해서 그래요. 실행기 1.9.8 부터는 켤 때 기본 프린터로 맞춰 줍니다. 옛 실행기면 인쇄 방식을 "프린터 선택창 뜨기"로 바꿔 한 번 원하는 프린터로 인쇄한 뒤 되돌리세요.
사진 가장자리가 잘려요 / 흰 테두리	교사 메뉴 > 완성·인쇄 > 인쇄 크기를 -/+ 로 2%씩 조정 후 테스트 인쇄.
카메라가 안 켜져요 / 화면이 한 색	다른 앱(줌·카메라)이 카메라를 쓰고 있지 않은지 확인. 교사 메뉴 > 촬영에서 다른 카메라 선택.
사진이 어둡거나 흐려요	창을 등지지 말고 얼굴에 빛이 오게 자리를 잡아요. 교사 메뉴 > 촬영 > 사진 품질에서 자동 밝기·색 보정이 켜져 있는지, 흐리면 "연속 3 장 중 선명한 것"을 켜요.
음성이 안 나와요	소리 크기가 꺼짐인지, 윈도우에 한국어 음성이 설치되어 있는지 확인.
설정이 다 사라졌어요	YaksokNecut 폴더를 지웠거나 옛 실행기입니다. 교사 메뉴 왼쪽 위에 "실행기 1.9.x"가 보이는지 확인하고, 설정 코드로 복구.
비밀번호를 잊었어요	YaksokNecut 폴더를 통째로 삭제 후 다시 실행(설정 초기화).
화면이 멈췄어요 / 오류 화면이 떴어요	오류 화면은 20 초 뒤 스스로 다시 시작합니다(설정 그대로). 그래도 반복되면 앱을 끄고 다시 켜 뒤, 교사 메뉴 > 학교·기록·앱 > [업데이트 확인]으로 최신인지 확인하세요.

알아두기 학생용 한 장 안내 포스터(A4)가 zip 에 함께 들어 있어요. 부스 옆에 붙여 두면 안내가 줄어듭니다.

약속네컷 © 2026 도구리(홍북초등학교) · CC BY-NC-ND 4.0

학교와 교육기관에서 비영리 목적으로 자유롭게 쓰고 그대로 나눠 주세요. 판매·상업적 이용과 고친 버전의 배포는 허용하지 않습니다. 교사 메뉴에서 문구·세트·문장을 바꿔 쓰는 것은 자유입니다. 글꼴: 주아·나눔스퀘어라운드·LINE Seed·학교안심(OFL), 메이플스토리·넥슨 Lv.2(넥슨), 쿠키런(데브시스터즈), 강원교육모두체, 티머니 둥근바람 — 무료 서체, 앱 안에만 내장.
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

raccoon@ai.cne.go.kr · github.com/doguri25/yaksoknekut