第十章 帧中继

10.1. 使用点对点子接口的方式配置帧中继 提问 每个 PVC 归属特定子接口的方式来配置帧中继 回答 中心配置 Central#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Central(config)#interface Serial0 Central(config-if)#description Frame-Relay host circuit Central(config-if)#no ip address Central(config-if)#encapsulation frame-relay Central(config-if)#exit Central (config) #interface Serial 0.1 point-to-point Central(config-subif)#description PVC to first branch - DLCI 101 Central(config-subif)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101 Central(config-fr-dlci)#exit Central(config-subif)#exit Central (config) #interface Serial 0.2 point-to-point Central (config-subif) #description PVC to second branch - DLCI 102 Central(config-subif)#ip address 192.168.1.9 255.255.255.252 Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

Central(config-fr-dlci)#exit

Central(config-subif)#exit

Central(config)#end

Central#

边缘配置

Branch1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Branch1(config)#interface Serial0

Branch1(config-if)#description Frame-Relay circuit

Branch1(config-if)#no ip address

Branch1(config-if)#encapsulation frame-relay

Branch1(config-if)#exit

Branch1(config)#interface Serial0.1 point-to-point

Branch1(config-subif)#description PVC to Central host - DLCI 50

Branch1(config-subif)#ip address 192.168.1.6 255.255.255.252

 ${\tt Branch1} ({\tt config-subif}) {\tt \#frame-relay interface-dlci 50}$

Branch1(config-fr-dlci)#exit

Branch1(config-if)#exit

Branch1 (config) #end

Branch1#

注释 点对点子接口方式应该是最简单的一种帧中继配置方式了。对于互联非思科设备时候可能需要人工指定包封装格式为标准的 IETF 格式 (RFC1490),可以 在接口下配置 encapsulation frame-relay ietf 或者在子接口下配置 frame-relay interface-dlci 101 ietf。当你启用帧中继的时候路由器会自动激活 Inverse ARP,而通常都是自动配置映射关系,所以我们一般都不需要 no frame-relay inverse-arp。还有要注意的是这里的 interface Serial0.1 point-to-point,后面的子接口模式不能写错,否则需要删除错误的,然后重启才可以更改

10.2. 调整 LMI 选项

提问 在帧中继电路上配置不同的 LMI

回答

Branch1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Branch1(config)#interface Serial0

Branch1(config-if)#encapsulation frame-relay

Branch1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi (cisco, q933a)

Branch1(config-if)#exit

Branch1 (config) #end

Branch1#

缺省情况下 LMI 的 Keeplive 包每十秒钟发一次,也可以调整此间隔

Branch1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Branch1(config)#interface Serial0

Branch1(config-if)#encapsulation frame-relay

Branch1(config-if)#keepalive 5

Branch1(config-if)#exit

Branch1(config)#end

Branch1#

对于不支持 LMI 的网络必须配置路由器宣告自己的 DLCI

Branch1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Branch1(config)#interface Serial0

 $Branch1 (config-if) \# encapsulation \ frame-relay$

Branch1(config-if)#frame-relay local-dlci 50

Branch1(config-if)#exit

Branch1(config)#end

Branch1#

注释 对于最后不支持 LMI 的例子中建议用 no keepalive 来关闭 LMI 的轮询

10.3. 使用 MAP 命令配置

提问 所有的 PVC 共享同一个接口

回答

Central#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Central(config)#interface Serial0

Central(config)#description Frame Relay to branches

Central (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Central(config-if)#encapsulation frame-relay

 ${\tt Central\,(config-if)\#frame-relay\,\,map\,\,ip\,\,192.\,168.\,1.\,10\,\,\,101}$

 ${\tt Central\,(config-if)\,\#frame-re\,lay\,\,map\,\,ip\,\,192.\,168.\,1.\,11\,\,102}$

Central(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.12 103

Central(config-if)#exit

 ${\tt Central}\,({\tt config})\,{\tt \#end}$

Central#

注释 在 10.1 中使用了点对点子接口的方式来配置,此小节 MAP 的方式和下节的多点子接口都是类似的实现方法,但是在网管中点对点可以生成各个 PVC 的 trap,而后两种则无法针对每个链路产生告警。同时由于帧中继是 NBMA 网络,所以建议 frame-relay map ip 192.168.1.10 101 broadcast 方式来允许广播包的传递

10.4. 使用多点子接口

提问 所有的PVC 共享同一个接口 回答
Central#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Central(config)#interface Serial0.1 multipoint
Central(config-subif)#description Frame Relay to branches
Central(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101
Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102
Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103
Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 104
Central(config-subif)#exit
Central(config-subif)#exit

Central#

注释 这种配置方式最大的不同就是不需要配置映射,使用的 Inverse ARP,所以在这种模式下不能禁用反向 ARP。可以通过 show frame-relay map 命令来验证

10.5. 配置帧中继 SVCs

提问 配置路由器使其支持帧中继 SVC

回答

SVC 子接口模式

Central#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Central(config)#interface Serial0

Central(config-if)#encapsulation frame-relay

```
Central(config-if)#frame-relay lmi-type q933a
Central(config-if)#frame-relay svc
Central(config-if)#exit
Central (config) #interface SerialO. 10 point-to-point
Central(config-subif)#ip address 192.168.1.129 255.255.255.252
Central(config-subif)#frame-relay interface-dlci 100
Central(config-subif)#map-group SVCMAP
Central(config-fr-dlci)#class SVCclass
Central(config-fr-dlci)#exit
Central(config-subif)# exit
Central(config) #map-list SVCMAP source-addr X121 1234 dest-addr X121 4321
Central(config-map-list)#ip 192.168.55.6 class SVCclass ietf
Central(config-map-list)#exit
Central(config)#map-class frame-relay SVCclass
Central(config-map-class)#frame-relay traffic-rate 56000 128000
Central(config-map-class)#exit
Central(config)#end
Central#
SVC 非子接口模式
Central#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Central(config)#interface Serial0
Central (config-if) #ip address 192.168.55.1 255.255.255.0
```

Central (config-if) #encapsulation frame-relay

Central(config-if)#frame-relay lmi-type q933a Central(config-if)#frame-relay svc Central(config-if)#map-group SVCMAP Central(config-if)#frame-relay interface-dlci 50 Central(config-fr-dlci)#class SVCclass Central(config-fr-dlci)#exit Central(config-if)#exit Central(config)#map-list SVCMAP source-addr X121 1234 dest-addr X121 4321 Central(config-map-list)#ip 192.168.55.6 class SVCclass ietf Central(config-map-list)#exit Central(config)#map-class frame-relay SVCclass Central(config-map-class)#frame-relay traffic-rate 56000 128000 Central(config-map-class)#exit Central(config)#end Central# 注释 缺省情况下在空闲 120 秒后此 SVC 会被拆除,可以使用 frame-relay idle-timer 命令来修改。通过 show frame-relay svc maplist SVCMAP 来验证。一般网络中都使用 PVC, SVC 用于节省成本,但是增加了 复杂性和管理难度,路由器可以自动增加或者删除链路 10.6. 模拟帧中继云 提问 使用一台路由器来模拟帧中继交换机 回答 Cloud#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$

Cloud(config)#frame-relay switching

Cloud(config)#interface Serial0

```
Cloud(config-if)#description Frame-relay connection to Central - DLCI 50
Cloud(config-if)#encapsulation frame-relay
Cloud(config-if)#clock rate 125000
Cloud(config-if)#frame-relay lmi-type cisco
Cloud(config-if)#frame-relay intf-type dce
Cloud(config-if)#frame-relay route 101 interface Serial1 50
Cloud(config-if)#frame-relay route 102 interface Serial2 50
Cloud(config-if)#exit
Cloud(config)#interface Serial1
Cloud(config-if)#description Frame-relay connection to Branch1 - DLCI 101
Cloud(config-if)#encapsulation frame-relay
Cloud(config-if)#clock rate 125000
Cloud(config-if)#frame-relay lmi-type cisco
Cloud(config-if)#frame-relay intf-type dce
Cloud(config-if)#frame-relay route 50 interface Serial0 101
Cloud(config-if)#exit
Cloud(config)#interface Serial2
Cloud(config-if)#description Frame-relay connection to Branch2 - DLCI 102
Cloud(config-if)#encapsulation frame-relay
Cloud(config-if)#clock rate 125000
Cloud(config-if)#frame-relay lmi-type cisco
Cloud(config-if)#frame-relay intf-type dce
Cloud(config-if)#frame-relay route 50 interface SerialO 102
Cloud(config-if)#exit
```

Cloud(config)#end Cloud# 注释 此种模拟不支持SVC,同时对于流量整形或者与BECN相关的特性的支持都不是很好。show frame-relay route 命令来查看当前的链路交换配置。 10.7. 子接口配置下的帧中继压缩 提问 在接口配置帧中继的压缩 回答 Central#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Central(config)#interface Serial0 Central(config-if)#encapsulation frame-relay Central(config-if)#frame-relay ip tcp header-compression passive Central(config-if)#frame-relay payload-compression frf9 stac (packet-by-packet) ${\tt Central}\,({\tt config-if})\,{\tt\#exit}$ Central(config)#end Central# 注释 passive 参数的含义是只有收到了压缩的数据包才会采用压缩。压缩模式上建议使用 FRF. 9 这个开放 标准。使用命令 show frame-relay ip tcp header-compression

可以看到压缩的统计数据

10.8. MAP 命令下的帧中继压缩

提问 配置 MAP 命令下的帧中继压缩

回答

Central#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$

```
Central(config)#interface Serial0
Central(config-if)#description Frame Relay to branches
Central(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Central(config-if)#encapsulation frame-relay
Central(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.10 101 payload-compression frf9 stac
Central(config-if)#exit
Central(config)#end
Central#
注释
10.9. PPP over Frame Relay
提问 帧中继链路配置 PPP 封装
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface Loopback1
Router1(config-if)#ip address 10.1.200.5 255.255.255.252
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface Virtual-Template1
Router1(config-if)#ip unnumbered Loopback1
Router1(config-if)#encapsulation ppp
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface Serial0
Router1(config-if)#no ip address
```

Router1(config-if)#encapsulation frame-relay

Central#show frame-relay lmi