## 第三章用户访问和权限管理

## 3.1. 设置用户名和密码

提问 为每个单独的人员设置不同的用户名和密码

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Routerl(config) #username neoshi password ioscookbook (username weak nopassword)

Router1(config) #aaa new-model

Router1(config) #aaa authentication login local\_auth local

Router1(config)#line vty 0 4

Router1(config-line)#login authentication local\_auth

Router1(config-line)#exit

Router1(config)#end

Router1#

注释 设置单独的用户名和密码的好处就不用多说了,这里只提一个就是在日志中会显示谁做了修改,比如 %SYS-5-RELOAD: Reload requested by kdooley on vty0 (172.25.1.1). 另外在 username 这个命令里面还有一个 autocommand 的选项,实现登录以后自动执行某个特定的命令的作用,下面 的例子就是一个用户名为 run 无密码,登录以后显示完端口状态就自动退出的例子,很好用吧

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config) #aaa new-model

Router1(config) #aaa authentication login default local

Router1(config) #aaa authorization exec default local

Router1(config) #username run nopassword noescape

 ${\tt Router1(config)\#username\ run\ autocommand\ show\ ip\ interface\ brief}$ 

```
Router1(config)#end
Router1#
3.2. 加密密码
提问 加密密码从而在配置文件中不明文显示
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with \mbox{CNTL}/\mbox{Z}.
Router1(config)#enable password oreilly
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line)#password cookbook
Router1(config-line)#line con 0
Router1(config-line)#password cookbook
{\tt Router1(config-line)\#line~aux~0}
Router1(config-line)#password cookbook
Router1(config-line)#exit
Router1(config) #service password-encryption
Router1(config)#end
Router1#
注释 这种加密方式很弱,很容易被破解
3.3. Using Better Password-Encryption Techniques
```

Router1#configure terminal

回答

提问 使用强度高的加密方式而不是思科缺省的加密技术

Enter configuration commands, one per line. End with  $\ensuremath{\mathsf{CNTL/Z}}.$ 

Router1(config)#enable secret ORAbooks

Router1(config)#end

Router1#

在 IOS 12.2(8)T 后也可以对 username 的密码做高强度的加密

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config) #username ijbrown secret oreilly

Router(config)#end

Router#

注释 由于这种加密方式使用的是 MD5 所以破解难度相对增大了。对于 enable secret 的密码有个小技巧就是密码设定正常没有?,不过可以通过^V+?的方式来输入。

3.4. 移去配置文件中的密码信息

提问 不想在配置文件中显示密码

回答 使用脚本略去

注释 简单的用 show tech 命令也可以

3.5. 解密思科的弱密码

提问 破解思科缺省的密码算法

回答 使用脚本略去

注释 可以使用 BOSON 网站上的免费工具

3.6. 显示当前登录用户

提问 显示当前登录设备的用户

回答

| Router1#show users (who)   |
|--|
| 注释 无   |
| 3.7. 发信息给其它用户  |
| 提问 试图发送信息给登录在同一设备的其它用户   |
| 回答   |
| Router1#send *   |
| Router1#send console 0   |
| Router1#send vty 2   |
| Router1#send 66  |
|  |
| 注释 很好用的特性,比如当你重启的时候需要告诉别人,文本信息 <sup>^</sup> +Z 结束                                |
| 3.8. 修改可用 VTY 数目   |
| 提问 增加或者减少可登录用户的数目  |
| 回答   |
| Router1#configure terminal   |
| Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.                     |
| Router1(config)#line vty 0 9   |
| Router1(config-line)#exit  |
| Router1(config)#end  |
| Router1#   |
|  |
| 注释 缺省可登录 vty 数目为 5,不能删除,对于增加的可以使用 no line vty x 删除,不能不能删除单独的 vty,是删除所有大于 x 的 vty |
|  |

3.9. 修改 VTY 的超时时长

提问 修改超时避免用户登录超时被系统断开 回答 Router1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router1(config)#line vty 0 4 Router1(config-line)#exec-timeout 0 0 (exec-timeout 240 0) Router1(config-line)#exit Router1(config)#end Router1# 注释 缺省用户10分钟空闲就会被踢掉系统,00可以用不超时,第一个0是分钟,第二个0是秒。同时 为了防止有些用户掉死但是还占用 vty 端口的情况,建议使用下面命令来防止: Router1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with  $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$ Router1(config) #service tcp-keepalives-in Router1(config)#end Router1#

3.10. 限制用户登录可以使用的协议

Router1#configure terminal

Router1(config)#line vty 0 4

回答

提问 只允许用户用特定的协议来进行系统登录

Router1(config-line)#transport input telnet

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#end
Router1#
注释 缺省情况下除了可以 telnet 登录, 还支持以下协议登录 lat pad v120 lapb-ta rlogin ssh
3.11. 配置用户登录可用总时长 Enabling Absolute Timeouts on VTY Lines
提问 对用户登录总时长进行限制,不论是否在空闲还是活动
回答 Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line)#absolute-timeout 5
Router1(config-line)#logout-warning 30
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#end
Router1#
注释 无
3.12. 部署 Banners
提问 设置登录时显示的警示性信息
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config) #banner exec  # This is an exec banner #
Router1(config) #banner login # This is a login banner #
```

| Router1(config)#banner motd \$ This is a motd banner \$            |  |  |
|--|--|--|
| Router1(config)#end  |  |  |
| Router1#   |  |  |
|  |  |  |
| 注释 不用使用 welcome 之类的字样,下面是一个 FBI 的路由器登录 banner 做参考                  |  |  |
| <pre>Router1(config)#banner login #</pre>                          |  |  |
| Enter TEXT message. End with the character '#'.                    |  |  |
|  |  |  |
| ++   |  |  |
| WARNING  |  |  |
| I I  |  |  |
| This system is solely for the use of authorized users for official |  |  |
| purposes. You have no expectation of privacy in its use and to     |  |  |
| ensure that the system is functioning properly, individuals using  |  |  |
| this computer system are subject to having all of their activities |  |  |
| monitored and recorded by system personnel. Use of this system     |  |  |
| evidences an express consent to such monitoring and agreement that |  |  |
| if such monitoring reveals evidence of possible abuse or criminal  |  |  |
| activity, system personnel may provide the results of such         |  |  |
| monitoring to appropriate officials.                               |  |  |
| ++   |  |  |
| #  |  |  |
| Router1(config)#end  |  |  |

Router1#

## 3.13. 在特定端口禁用 Banners 显示

提问 aux 口用于 modem 连接,为了避免出现问题希望关闭 banner 显示

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#line aux 0

Router1(config-line)#no motd-banner

Router1(config-line)#no exec-banner

Router1(config-line)#exit

Router1(config)#end

Router1#

注释

3.14. 禁用 Line 登录

提问 禁止在 AUX 或者 Line 端口进行设备登录

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#line aux 0

Router1(config-line)#transport input none

Router1(config-line)#no exec

Router1(config-line)#exec-timeout 0 1

Router1(config-line)#no password

Router1(config-line)#exit

```
Router1#
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config) #access-list 98 deny any log
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line)#transport input none
{\tt Router1(config-line)\#exec-timeout~0~1}
Router1(config-line)#no exec
Router1(config-line) #access-class 98 in
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#end
Router1#
注释 无
3.15. 为管理员保留特定的登录端口
提问 防止所有的登录端口都被占用,为管理员留一个后门
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config) #access-list 9 permit 172.25.1.1
Router1(config)#line vty 4
Router1(config-line) #access-class 9 in
Router1(config-line)#exit
```

Router1(config)#end

```
Router1(config)#end
Router1#
或者
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config) #access-list 9 permit 172.25.1.1
Router1(config)#line vty 5 7
Router1(config-line) #rotary 25
Router1(config-line) #access-class 9 in
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#end
Router1#
注释 在使用第二种 rotary 命令时就相应的改变登录时的端口号码,不是缺省的 23, 而是 3000+rotary
的号码 25=3025
3.16. 限制特定地址的 Telnet 登录
提问 只允许特定的机器进行 Telnet 登录
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#access-list 99 permit 172.25.1.0 0.0.0.255
Router1(config) #access-list 99 deny any log
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line) #access-class 99 in
```

```
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#end
Router1#
注释 无
3.17. 对 Telnet 访问进行日志记录
提问 记录每次 telnet 的日志
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config) #access-list 90 permit any log
Router1(config)#line vty 0 4
Router1(config-line)#access-class 90 in
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#end
Router1#
注释 需要注意的是不管登录成功还是失败,在日志中都是显示的 permitted:
%SEC-6-IPACCESSLOGS: list 90 permitted 172.25.1.1 1 packet
3.18. 设置发起 Telnet 的源地址
提问 有时对端设备有安全设置只允许特定的地址发起 telnet 请求
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip telnet source-interface loopback0
Router1(config)#end
```

```
Router1#
或者
Router1#telnet 172.25.1.5 /source-interface loopback0
注释 缺省情况路由器会使用到目的地所使用的端口来做 Telnet 的源地址
3.19. 自动登录
注释 使用脚本略去,其实用 SecueCRT 很容易设定
3.20. 使用 SSH 登录
提问 启用 SSH 这种加密的登录方式
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#hostname Router1
Router1(config)#ip domain-name neoshi.net
Router1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Router1.oreilly.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
 General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
 a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
Generating RSA keys ...
[OK]
```

Router1(config)#

Jun 27 15:04:15: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled

Router1(config)#ip ssh time-out 120

Router1(config) #ip ssh authentication-retries 4

Router1(config)#end

Router1#

注释 从 IOS 12. 3 (4) T 开始支持 SSH v2,之前只支持 v1,首先要确认你的 IOS 版本,然后确认支持安全特性 3DES,才能开启 SSH 的特性

<!--[if !supportLists]-->3.21. <!--[endif]-->改变 IOS 命令的特权等级

提问 修改特定 IOS 命令的特权等级

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with  $\mbox{CNTL}/\mbox{Z}.$ 

Router1(config)#privilege exec level 1 show startup-config

Router1(config)#end

Router1#

注释 缺省情况路由器支持 16 种特权等级,命令一般归属于 0, 1 和 15 三种特权等级,在特权等级 0 下面只支持 disable, enable, exit, help, 和 logout 命令,1 下面不能对配置进行修改,15 就是 enable 的特权等级

3.22. 基于用户的特权等级 Defining Per User Privileges

提问 给不同的用户赋予不同的特权等级

回答

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with  $\mbox{CNTL/Z}.$ 

Router1(config) #aaa new-model

 ${\tt Router1(config)\#aaa}\ authentication\ login\ default\ local$ 

```
{\tt Router1} ({\tt config}) {\tt \#aaa} \ {\tt authorization} \ {\tt exec} \ {\tt default} \ {\tt local}
Router1(config) #username neoshi privilege 10 password ioscookbook
Router1(config) #privilege exec level 10 show ip route
Router1(config)#privilege exec level 1 show ip
Router1(config) #privilege exec level 1 show
Router1(config)#end
Router1#
注释 通常的 0, 1 和 15 三种等级弹性不足,可以定义更多的等级给不同的用户
<!--[if !supportLists]-->3.22. <!--[endif]-->基于端口的特权等级
提问 根据登录的不同端口自动赋予特定的特权等级
回答
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#line aux 0
Router1(config-line)#privilege level 5
Router1(config-line)#exit
Router1(config)#privilege exec level 5 show ip route
Router1(config) #privilege exec level 1 show ip
Router1(config) #privilege exec level 1 show
Router1(config)#end
Router1#
```