


.NET Conf China 2025

改变世界 改变自己

2025 年 11 月 30 日 | 中国 上海



如何在 .NET 中使用 SIMD

黄凯华

iHerb .NET 后端开发







SIMD (Single Instruction, Multiple Data) 译为 **单指令多数据**，是一种并行计算技术，允许**单条指令同时对多个数据元素进行操作**，从而提高计算效率。

与 SIMD 相对的是 SISD (Single Instruction, Single Data, **单指令单数据**)，即每条指令只处理一个数据元素。



如果我们要对两组数组进行加法运算，**传统方法 (SISD)** 是逐个元素相加，而使用 SIMD 技术，可以一次性将多个元素加载到向量寄存器中，并**执行单一的加法指令**，从而显著提高计算效率。





```
1 1}  using System.Runtime.Intrinsics;
2  using BenchmarkDotNet.Attributes;
3  using BenchmarkDotNet.Running;
4
5  [MemoryDiagnoser]
6  public class SimdBenchmark
7  {
8      private float[] _arrA;
9      private float[] _arrB;
10     private float[] _resultArray;
11     private readonly int _dataSize = 1_000_000;
12
13     [GlobalSetup]
14     public void Setup()
15     {
16         var random = new Random();
17         _arrA = new float[_dataSize];
18         _arrB = new float[_dataSize];
19         _resultArray = new float[_dataSize];
20
21         for (int i = 0; i < _dataSize; i++)
22         {
23             _arrA[i] = (float)random.NextDouble() * 10f;
24             _arrB[i] = (float)random.NextDouble() * 10f;
25         }
26     }
```



```
28     [Benchmark]
29     public void NormalAdd()
30     {
31         for (int i = 0; i < _dataSize; i++)
32         {
33             _resultArray[i] = _arrA[i] + _arrB[i];
34         }
35     }
```

```
37     [Benchmark]
38     public void SimdAdd()
39     {
40         // 每次处理 4 个元素
41         int simdLength = Vector128<float>.Count; // 4
42         int i = 0;
43
44         // 处理可被 SIMD 整除的部分
45         for ( ; i <= _dataSize - simdLength; i += simdLength)
46         {
47             // 表示从数组的第 i 个位置开始加载数据到向量中，每次加载 4 个 float
48             var va :Vector128<float> = Vector128.LoadUnsafe(ref _arrA[i]);
49             var vb :Vector128<float> = Vector128.LoadUnsafe(ref _arrB[i]);
50             (va + vb).CopyTo(_resultArray, i);
51         }
52
53         // 处理尾部不足 4 个的元素
54         for ( ; i < _dataSize; i++)
55         {
56             _resultArray[i] = _arrA[i] + _arrB[i];
57         }
58     }
```



BenchmarkDotNet v0.15.6, macOS Sequoia 15.7.2 (24G325) [Darwin 24.6.0]
Apple M2 Max, 1 CPU, 12 logical and 12 physical cores
.NET SDK 10.0.100

[Host] : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), Arm64 RyuJIT armv8.0-a
DefaultJob : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), Arm64 RyuJIT armv8.0-a

Method	Mean	Error	StdDev	Allocated
NormalAdd	894.9 us	3.99 us	3.11 us	-
SimdAdd	302.0 us	3.10 us	2.59 us	-



BenchmarkDotNet v0.15.6, Windows 11 (10.0.26100.7019/24H2/2024Update/HudsonValley)
AMD Ryzen 5 9600X 3.90GHz, 1 CPU, 12 logical and 6 physical cores
.NET SDK 10.0.100

[Host] : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), X64 RyuJIT x86-64-v4
DefaultJob : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), X64 RyuJIT x86-64-v4

Method	Mean	Error	StdDev	Allocated
NormalAdd	594.0 us	14.69 us	43.10 us	-
SimdAdd	174.0 us	2.84 us	2.66 us	-

System.Runtime.Intrinsics 命名空间



.NET 为我们提供了下面三个命名空间来使用 SIMD 技术：

- System.Runtime.Intrinsics : 包含用于创建和传递各种大小和格式的寄存器状态的类型。
- System.Runtime.Intrinsics.X86 : 包含特定于 x86/x64 架构的 SIMD 指令集的类型。
- System.Runtime.Intrinsics.Arm : 包含特定于 ARM 架构的 SIMD 指令集的类型。

System.Runtime.Intrinsics 命名空间

System.Runtime.Intrinsics 命名空间中定义了表示不同大小向量的**结构体**和提供**创建及操作这些向量的静态类**。

结构体	描述
Vector64<T>	表示指定 数值 类型的 64 位向量， 该向量适用于并行算法的低级别优化 。
Vector128<T>	表示指定 数值 类型的 128 位向量， 该向量适用于并行算法的低级别优化 。
Vector256<T>	表示指定 数值 类型的 256 位向量， 该向量适用于并行算法的低级别优化 。
Vector512<T>	表示指定 数值 类型的 512 位向量， 该向量适用于并行算法的低级别优化 。

System.Runtime.Intrinsics 命名空间

静态类

描述

Vector64 提供静态方法的集合，用于在 64 位向量上创建、操作和以其他方式操作。

Vector128 提供静态方法集合，用于在 128 位向量上创建、操作和以其他方式操作。

Vector256 提供静态方法集合，用于在 256 位向量上创建、操作和以其他方式操作。

Vector512 提供静态方法的集合，用于在 512 位向量上创建、操作和以其他方式操作。

System.Runtime.Intrinsics 命名空间

System.Runtime.Intrinsics.X86 和 System.Runtime.Intrinsics.Arm 命名空间中定义了特定于各自架构的 SIMD 指令集的类，这些类提供了访问底层硬件 SIMD 指令的能力。

常见的指令集类例如：

类型	描述
Sse	提供对 x86/x64 SSE 指令集的访问。
Sse2	提供对 x86/x64 SSE2 指令集的访问。
Avx	提供对 x86/x64 AVX 指令集的访问。
Avx2	提供对 x86/x64 AVX2 指令集的访问。
AdvSimd	提供对 ARM Advanced SIMD 指令集的访问。

更详细的列表可以参考官方文档：

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.runtime.intrinsics.x86>

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.runtime.intrinsics.arm>

如何理解向量的大小

向量的大小（如 64 位、128 位、256 位、512 位）指的是向量寄存器能够容纳的数据总位数。每个向量寄存器可以存储多个数据元素，这些数据元素的类型和数量取决于向量的大小和数据类型的位数。

例如 `Vector128<float>`，它表示一个 128 位的向量寄存器，可以存储 4 个 32 位的浮点数（因为 $128 / 32 = 4$ ）。

如果是用来存储 64 位的双精度浮点数（`double`），则 `Vector128<double>` 可以存储 2 个双精度浮点数（因为 $128 / 64 = 2$ ）。

如何理解向量的大小

```
using System.Runtime.Intrinsics;

// 创建一个 128 位的向量, 存储 16 个 8 位的 字节
Vector128<byte> vectorByte = Vector128.Create((byte)1, (byte)2, (byte)3, (byte)4,
(byte)5, (byte)6, (byte)7, (byte)8,
(byte)9, (byte)10, (byte)11, (byte)12,
(byte)13, (byte)14, (byte)15, (byte)16);

// 创建一个 128 位的向量, 存储 4 个 32 位的 浮点数
Vector128<float> vectorFloat = Vector128.Create(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f);

// 创建一个 256 位的向量, 存储 8 个 32 位的 浮点数
Vector256<float> vector256Float = Vector256.Create(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f, 5.0f, 6.0f, 7.0f, 8.0f);

// 创建一个 128 位的向量, 存储 2 个 64 位的 双精度浮点数
Vector128<double> vectorDouble = Vector128.Create(1.0, 2.0);


// 创建一个 256 位的向量, 存储 4 个 64 位的 双精度浮点数
Vector256<double> vector256Double = Vector256.Create(1.0, 2.0, 3.0, 4.0);
```

跨平台实现方式

.NET 的 SIMD 提供了跨平台的实现方式。无论是在 x86/x64 还是 ARM 架构上，.NET 都会根据运行时环境自动选择合适的 SIMD 指令集来执行向量化操作。

VectorXXX 为我们提供了一组静态方法，用于创建和操作向量。例如，Vector128.Add 方法用于对两个 128 位向量执行加法运算。

我们也可以直接使用运算符号来进行向量运算，例如 +、-、*、/ 等。VectorXXX<T> 结构体重载了这些运算符，使得向量运算更加直观和简洁。



The screenshot shows a Visual Studio IDE window with a dark theme. On the left, the Solution Explorer shows a single project named "ConsoleApp47". The right side has a large code editor window titled "Program.cs" containing C# code. The code uses the `System.Runtime.Intrinsics` namespace to work with SIMD vectors:

```
1 { } using System.Runtime.Intrinsics;
2
3 // 创建两个 128 位的浮点向量
4 Vector128<float> vectorA = Vector128.Create(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f);
5 Vector128<float> vectorB = Vector128.Create(5.0f, 6.0f, 7.0f, 8.0f);
6
7 // 执行加法运算
8 // 等效于 vectorA + vectorB
9 var result :Vector128<float> = Vector128.Add(left: vectorA, right: vectorB);
10
11 // 输出结果
12 Console.WriteLine($"Result: {result}");
```

At the bottom, the "Run" tab is selected, showing the path to the executable: "/Users/hkh/Documents/Projects/Study/ConsoleApp47/ConsoleApp47/bin/Debug/net10.0/ConsoleApp47". The status bar at the bottom right shows the result: "Result: <6, 8, 10, 12>".

跨平台实现方式

可以使用：

`VectorXXX.IsHardwareAccelerated` 检查某个宽度是可以硬件加速；

`VectorXXX<T>.IsSupported` 检查特定宽度+类型组合是否可用。

跨平台实现方式

```
Console.WriteLine(Vector512.IsHardwareAccelerated ? "Vector512 支持硬件加速" :  
"Vector512 不支持硬件加速");  
Console.WriteLine(Vector256.IsHardwareAccelerated ? "Vector256 支持硬件加速" :  
"Vector256 不支持硬件加速");  
Console.WriteLine(Vector128.IsHardwareAccelerated ? "Vector128 支持硬件加速" :  
"Vector128 不支持硬件加速");  
  
Console.WriteLine(Vector128<int>.IsSupported ? "Vector128<int> 支持" :  
"Vector128<int> 不支持");  
Console.WriteLine(Vector256<int>.IsSupported ? "Vector256<int> 支持" :  
"Vector256<int> 不支持");  
Console.WriteLine(Vector512<int>.IsSupported ? "Vector512<int> 支持" :  
"Vector512<int> 不支持");  
  
Vector512<int> vectorA = Vector512.Create(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
13, 14, 15, 16);  
Vector512<int> vectorB = Vector512.Create(16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,  
5, 4, 3, 2, 1);  
  
Vector512<int> result = Vector512.Add(vectorA, vectorB);  
  
Console.WriteLine("result: " + result);
```

跨平台实现方式



Vector512 不支持硬件加速

Vector256 不支持硬件加速

Vector128 支持硬件加速

Vector128<int> 支持

Vector256<int> 支持

Vector512<int> 支持

result: <17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
17, 17, 17, 17, 17>

跨平台实现方式

```
Console.WriteLine(Vector128<bool>.IsSupported ? "Vector128<bool> 支持" : "Vector128<bool> 不支持");  
  
bool[] arr = [true, false, true, false, true, false, true, false];  
  
Vector128<bool> v = Vector128.LoadUnsafe(ref arr[0]);
```

Vector128<bool> 不支持

Unhandled exception. System.NotSupportedException: Specified type is not supported


SIMD 指令集的使用



在使用 SIMD 指令集之前，通常需要检查当前平台是否支持特定的指令集。可以通过调用指令集类的 IsSupported 属性来进行检查。例如：

```
using System.Runtime.Intrinsics.X86;  
  
Console.WriteLine(Sse.IsSupported ? "SSE 指令集受支持" : "SSE 指令集不受支持");
```

SIMD 指令集的使用



A screenshot of the Visual Studio IDE showing a console application named "ConsoleApp47". The code in Program.cs demonstrates the use of SIMD (Single Instruction, Multiple Data) instructions for vector operations. It first creates two 128-bit floating-point vectors, then checks if SSE or AdvSimd instructions are supported. If SSE is supported, it uses the Sse.Add method; otherwise, it uses AdvSimd.Add. Finally, it prints the result to the console.

```
1 {}    using System.Runtime.Intrinsics;
2     using System.Runtime.Intrinsics.Arm;
3     using System.Runtime.Intrinsics.X86;
4
5     // 创建两个 128 位的浮点向量
6     Vector128<float> vectorA = Vector128.Create(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f);
7     Vector128<float> vectorB = Vector128.Create(5.0f, 6.0f, 7.0f, 8.0f);
8
9     if (Sse.IsSupported)
10    {
11        // 使用 SSE 指令集执行加法运算
12        var result :Vector128<float> = Sse.Add(left: vectorA, right: vectorB);
13
14        // 输出结果
15        Console.WriteLine($"Result: {result}, using Sse");
16    }
17    else if (AdvSimd.IsSupported)
18    {
19        // 使用 AdvSimd 指令集执行加法运算
20        var result :Vector128<float> = AdvSimd.Add(left: vectorA, right: vectorB);
21
22        // 输出结果
23        Console.WriteLine($"Result: {result}, using AdvSimd");
24    }

```

The status bar at the bottom shows the path: /Users/hkh/Documents/Projects/Study/ConsoleApp47/ConsoleApp47/bin/Debug/net10.0/ConsoleApp47. The output window displays the result: Result: <6, 8, 10, 12>, using AdvSimd.

选择合适的向量创建方式

在创建向量时，可以根据具体需求**选择不同的创建方式**：

- `VectorXXX.Create`：适用于**创建包含特定值的向量**，适合**少量元素的初始化**。
- `VectorXXX.Load` 和 `VectorXXX.LoadUnsafe`：适用于从**数组中加载**数据到向量，适合**大量数据的处理**。
`Load` 方法的参数是**指针**类型，需要使用 `unsafe` 代码块，而 `LoadUnsafe` 方法则可以**直接传递**托管指针(`ref`, 常说的**引用传递**)。

选择合适的向量创建方式

```
[Benchmark]
public void Vector128CreateAdd()
{
    int simdLength = Vector128<float>.Count; // 4
    int i = 0;

    for (; i <= _dataSize - simdLength; i += simdLength)
    {
        var va :Vector128<float> = Vector128.Create(_arrA[i], _arrA[i + 1], _arrA[i + 2], _arrA[i + 3]);
        var vb :Vector128<float> = Vector128.Create(_arrB[i], _arrB[i + 1], _arrB[i + 2], _arrB[i + 3]);
        (va + vb).CopyTo(_resultArray, i);
    }

    for (; i < _dataSize; i++)
    {
        _resultArray[i] = _arrA[i] + _arrB[i];
    }
}
```

选择合适的向量创建方式

```
[Benchmark]
public unsafe void Vector128LoadAdd()
{
    int simdLength = Vector128<float>.Count;
    int i = 0;

    fixed (float* pA = _arrA)
    fixed (float* pB = _arrB)
    {
        for (; i <= _dataSize - simdLength; i += simdLength)
        {
            var va :Vector128<float> = Vector128.Load(source: pA + i);
            var vb :Vector128<float> = Vector128.Load(source: pB + i);
            (va + vb).CopyTo(_resultArray, i);
        }
    }

    for (; i < _dataSize; i++)
    {
        _resultArray[i] = _arrA[i] + _arrB[i];
    }
}
```

选择合适的向量创建方式

```
[Benchmark]
public void Vector128LoadUnsafeAdd()
{
    int simdLength = Vector128<float>.Count; // 4
    int i = 0;

    for ( ; i <= _dataSize - simdLength; i += simdLength)
    {
        var va :Vector128<float> = Vector128.LoadUnsafe(ref _arrA[i]);
        var vb :Vector128<float> = Vector128.LoadUnsafe(ref _arrB[i]);
        (va + vb).CopyTo(_resultArray, i);
    }

    for ( ; i < _dataSize; i++)
    {
        _resultArray[i] = _arrA[i] + _arrB[i];
    }
}
```

选择合适的向量创建方式



BenchmarkDotNet v0.15.6, macOS Sequoia 15.7.2 (24G325) [Darwin 24.6.0]

Apple M2 Max, 1 CPU, 12 logical and 12 physical cores

.NET SDK 10.0.100

```
[Host]    : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), Arm64 RyuJIT armv8.0-a
DefaultJob : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), Arm64 RyuJIT armv8.0-a
```

Method	Mean	Error	StdDev	Allocated
Vector128CreateAdd	489.3 us	4.99 us	4.17 us	-
Vector128LoadAdd	186.3 us	2.56 us	2.27 us	-
Vector128LoadUnsafeAdd	302.7 us	2.83 us	2.36 us	-

System.Numerics 命名空间

基于 System.Runtime.Intrinsics, .NET 还提供了别的更高级别的 SIMD 支持。


比如在 System.Numerics 这个命名空间提供了一些易于使用的类型, 如 Vector<T> 和 Matrix4x4, 简化了 SIMD 编程。

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/standard/simd>

Vector<T>

Vector<T> 是一个通用的向量类型，支持多种数值类型（如 int、float、double 等）。JIT 时会根据硬件能力自动选择最佳的向量大小（如 128 位或 256 位），从而实现跨平台的 SIMD 优化。

如果硬件不支持 SIMD，Vector<T> 会退化为普通的标量操作。



```
C# Vector_1.cs ×
src > libraries > System.Private.CoreLib > src > System > Numerics > C# Vector_1.cs > Vector
31     public readonly unsafe struct Vector<T> : ISimdVector<Vector<T>, T>, IFormattable
219
220     /// <summary>Adds two vectors to compute their sum.</summary>
221     /// <param name="left">The vector to add with <paramref name="right" />.</param>
222     /// <param name="right">The vector to add with <paramref name="left" />.</param>
223     /// <returns>The sum of <paramref name="left" /> and <paramref name="right" />.</returns>
224     [Intrinsic]
225     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
226     public static Vector<T> operator +(Vector<T> left, Vector<T> right)
227     {
228         Unsafe.SkipInit(out Vector<T> result);
229
230         for (int index = 0; index < Count; index++)
231         {
232             T value = Scalar<T>.Add(left.GetElementUnsafe(index), right.GetElementUnsafe(index));
233             result.SetElementUnsafe(index, value);
234         }
235
236         return result;
237     }
238 }
```

Vector<T>

```
[Benchmark]
public void VectorAdd()
{
    // 每次处理 4 个元素
    int simdLength = Vector<float>.Count; // 4
    int i = 0;

    // 处理可被 SIMD 整除的部分
    for (; i <= _dataSize - simdLength; i += simdLength)
    {
        // 表示从数组的第 i 个位置开始加载数据到向量中
        var va:Vector<float> = Vector.LoadUnsafe(ref _arrA[i]);
        var vb:Vector<float> = Vector.LoadUnsafe(ref _arrB[i]);
        (va + vb).CopyTo(_resultArray, i);
    }

    // 处理尾部不足 4 个的元素
    for (; i < _dataSize; i++)
    {
        _resultArray[i] = _arrA[i] + _arrB[i];
    }
}
```

BenchmarkDotNet v0.15.6, macOS Sequoia 15.7.2 (24G325) [Darwin 24.6.0]
 Apple M2 Max, 1 CPU, 12 logical and 12 physical cores
 .NET SDK 10.0.100
 [Host] : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), Arm64 RyuJIT armv8.0-a
 DefaultJob : .NET 10.0.0 (10.0.0, 10.0.25.52411), Arm64 RyuJIT armv8.0-a

Method	Mean	Error	StdDev	Allocated
NormalAdd	911.2 us	9.09 us	8.50 us	-
Vector128Add	301.3 us	1.90 us	1.59 us	-
VectorAdd	300.9 us	2.61 us	2.44 us	-

Vector2、Vector3 和 Vector4 结构体

System.Numerics 命名空间还提供了 Vector2、Vector3 和 Vector4 结构体，分别表示二维、三维和四维向量，常用于图形和物理计算中。

```
// 创建 Vector3 实例
Vector3 vector1 = new Vector3(1.0f, 2.0f, 3.0f);
Vector3 vector2 = new Vector3(4.0f, 5.0f, 6.0f);

// 向量加法
Vector3 resultAdd = Vector3.Add(vector1, vector2);
Console.WriteLine($"Addition: {resultAdd}"); // 输出: <5, 7, 9>

// 向量点乘
float dotProduct = Vector3.Dot(vector1, vector2);
Console.WriteLine($"Dot Product: {dotProduct}"); // 输出: 32

// 向量归一化
Vector3 normalized = Vector3.Normalize(vector1);
Console.WriteLine($"Normalized: {normalized}"); // 输出: <0.2672612, 0.5345225, 0.8017837>
```

Matrix2x2、Matrix3x2 和 Matrix4x4

System.Numerics 还提供了 Matrix2x2、Matrix3x2 和 Matrix4x4 结构体，用于表示二维和三维空间中的矩阵，常用于变换和投影计算。

```
Matrix4x4 matrix = Matrix4x4.CreateRotationX((float)(Math.PI / 4));
Vector3 point = new Vector3(1.0f, 0.0f, 0.0f);

// 使用矩阵变换点
Vector3 transformedPoint = Vector3.Transform(point, matrix);
Console.WriteLine($"Transformed Point: {transformedPoint}"); // 输出: <1, 0, 0>
```

其他 SIMD 的使用场景举例

Ascii.ToUpper

Ascii.ToLower

BinaryPrimitives.ReverseEndianness

Guid

.NET Conf China 2025

改变世界 改变自己



THANK YOU