

13-1&2 磁介质

一、磁介质的分类

磁介质——能与磁场产生相互作用的物质

磁 化——磁介质在磁场作用下所发生的变化

磁导率——描述不同磁介质磁化后对原外磁场的影响

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$
 \vec{B}' : 附加磁场

$$\mu_r = \frac{B}{B_o}$$
 $\mu = \mu_o \mu_r$ μ_r : 相对磁导率

根据 B' 的大小和方向对磁介质进行分类:

- (1) 顺磁质 $B > B_0$ 如: O_2 、Al、Mn、N
- (2) 抗磁质 $B < B_0$ 如:Cu、H₂、Hg、S
- (3) 铁磁质 $B >> B_0$ 如: Fe、Co、Ni
- (4) 超导体 I型超导体B=0, II型超导体 $B\neq 0$

- ① 弱磁质: 顺磁质 & 抗磁质
- ② 强磁质: 铁磁质


二、顺磁质与抗磁质的磁化

分子电流——等效于圆电流

分子固有磁矩(电子的轨道磁矩和自旋磁矩、核磁矩)

1、顺磁质的磁化


分子的固有磁矩 $\bar{p}_m \neq 0$



无外磁场作用时,由 于分子的热运动,分 子磁矩取向各不相同, 整个介质不显磁性。

$$\sum \vec{p}_m = 0$$

有外磁场时,分子磁矩要受到一个力矩的作用, 使分子磁矩转向外磁场的方向。



分子磁矩产生的附加磁场方向和外磁场方向一 致,顺磁质磁化的结果,使介质内部磁场增强。

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

2、抗磁质及其磁化

抗磁质分子的固有磁矩为零 $\sum \bar{p}_m = 0$

在外磁场作用下,抗磁质分子会产生附加磁矩 Δp_m

 $\Delta \bar{p}_m$ 总与外磁场 \bar{B}_0 反向,其附加磁场 \bar{B}' 与 \bar{B}_0 亦反向, 故抗磁质内部磁感应强度 $B = B_0 - B' < B_0$

在外磁场中,电子绕核运动产生的附加磁矩总是与外磁场反向,削弱外磁场的作用。这种附加磁矩是所有物质都有的,故抗磁性是一切磁介质共同具有的特性。

电介	
无极分子	有极分子
分子电	偶极矩 $ar{m{p}}_e$
无外场 $\bar{p}_e = 0$	无外场 $\vec{p}_e \neq 0$
位移极化	转向极化为主 包含位移极化
极化	电荷
附加	电场
内部电	场减弱

磁介质 抗磁质 顺磁质 分子磁矩 \bar{p}_m 无外场 $\bar{p}_m = 0$ | 无外场 $\bar{p}_m \neq 0$ 取向磁化为主 附加磁矩 $\Delta \bar{p}_m$ 包含抗磁性 磁化电流 附加磁场 内部磁场减弱 内部磁场加强


三、磁化强度

$$1. ~$$
 磁化强度 $\bar{M} = rac{\sum ar{p}_m}{\Delta V}$

$$A \cdot m^{-1}$$

2. 磁化强度与磁化电流的关系

(1)磁化面电流密度等于磁化强度沿介质表面的分量。



i: 分子电流

a: 分子电流半径

n: 分子数密度

 \vec{e}_n : 外法线方向单位矢量

环绕dī的分子电流

 $dI' = n \cdot \pi a^2 dl \cos \theta \cdot i = n p_m dl \cos \theta = M \cos \theta \cdot dl = M_l dl$


在磁介质表面,分子电流形成磁化面电流。


$$\dot{\boldsymbol{j}}_{s} = \frac{d\boldsymbol{I}_{s}}{dl} = \boldsymbol{M}_{l} \qquad \qquad \dot{\boldsymbol{\bar{j}}}_{s} = \boldsymbol{\bar{M}} \times \boldsymbol{\bar{e}}_{n}$$

j_s: 沿轴线单位长度上的磁化电流

(2) 磁化强度对闭合回路L的线积分,等于穿过以L 为周界的任意曲面的磁化电流的代数和。

以长直螺线管为例,做一说明。 螺线管长l,截面S,通电流 I_0 , 内部填充均匀顺磁质,取如图所 示的积分环路abcda。





顺磁质被磁化后,分子磁矩与外磁场趋于一致,故分子电流与 I_0 同向,在顺磁质表面形成顺时针方向的磁化电流。

$$\left|\sum_{i} \vec{p}_{m}\right| = j_{s} lS \qquad M = \left|\vec{M}\right| = \frac{\left|\sum_{i} \vec{p}_{m}\right|}{\Delta V} = \frac{j_{s} lS}{lS} = j_{s}$$

$$\oint_{L} \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \vec{ab} = j_{s} \vec{ab} = \sum_{i} I_{s}$$

13-3 磁介质中的磁场 磁场强度

一、磁介质中的高斯定理

传导电流和磁化电流产生的磁感应线都是无头 无尾的闭合曲线,所以对任意闭合曲面S有

$$\oint_{S} \vec{B}_{0} \cdot d\vec{S} = 0, \qquad \oint_{S} \vec{B}' \cdot d\vec{S} = 0$$

在有介质存在的情况下,磁场中的高斯定理表示为:

$$\oint_{S} (\vec{B}_{0} + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = \oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

二、磁介质中的安培环路定理


磁介质中
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum (I_{0i} + I_s)$$

以无限长直螺线管为例,管内顺磁质 μ_r ,通电流 I_0 ,单位长度有n匝,磁介质表面每单位长度的磁化电流为 nI_s ,取图示矩形回路,令ab为单位长度,则有:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 n (I_0 + I_s)$$

$$\therefore B_0 = \mu_0 n I_0 \qquad B' = \mu_0 n I_s$$

顺磁质: $B = B_0 + B' = \mu_r B_0$



$$\mu_0 n(I_0 + I_s) = \mu_r(\mu_0 n I_0) = \mu n I_0$$

$$\therefore \quad \oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 n (I_0 + I_s) = \mu_r (\mu_0 n I_0) = \mu n I_0$$

令
$$\frac{\vec{H}}{\mu_0 \mu_r}$$
 → 磁场强度

则
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0i}$$

恒定磁场中,磁场强度沿任一闭合路径的线积分(即磁场强度的环流)等于环路所包围的传导电流的代数和。——磁介质中的安培环路定理

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum_i I_{0i} + \sum_i I_s)$$

$$\vec{H} = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

$$\oint_{I} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0i}$$

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V} = \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

$$\oint_{I} \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_{s}$$

电介质中的高斯定理

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} (q + q'_{i})$$

$$\vec{\boldsymbol{D}} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{\varepsilon}_r \vec{\boldsymbol{E}}$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{V} \rho_{e} dV$$

$$ar{P} = rac{\sum ar{p}_i}{\Delta V} = \chi_e arepsilon_0 ar{E}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

$$\oint_{S} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum q_i'$$


例1.一环形螺线管内充满磁导率为 μ 的顺磁质,横截面半径远小于环的半径。单位长度上的导线匝数为n。

求:环内的磁场强度和磁感应强度。

解:
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r = NI$$

$$H = \frac{NI}{2\pi r} = nI$$

$$B = \mu H = \mu nI$$



例2 一无限长载流圆柱体,磁导率为µ,柱外为真空, 电流 I 均匀分布在整个横截面上。


求: 柱内外各区域的磁场强度和磁感应强度。


解:
$$r < R$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r$$

$$\sum I = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2$$

$$H = \frac{Ir}{2\pi R^2} \qquad B = \frac{\mu Ir}{2\pi R^2}$$





在分界面上H 连续,B 不连续

**		
2	ž	1
12	т.	1
163	1	1

评卷人

4. 一无限长圆柱形直铜导线, 横截面积的半径为 R, 线外包有一层相 对磁导率为 µ, 的不导电的各向同性均匀磁介质, 层厚为 d, 导线中通有电

流1,1均匀地分布在导线的横截面上,试求

- (1) 离导线轴线为r处的 Ā和 B的大小;
- (2) 介质内表面的磁化电流面密度(设铜的相对磁导率为1)。

(1)由介质中的安培环路定理可求得

$$r < R$$

$$H = \frac{Ir}{2\pi R^2}$$


$$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

$$R < r < R + d$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$



$$r > R + d$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(2)
$$\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$$
 \vec{m} $\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1)\vec{H}$

$$\therefore$$
 介质内表面 $j_s = M = (\mu_r - 1)H = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R}$


方法二:

磁介质内表面有均匀的磁化面电流I。(均匀圆柱面电流)

磁介质内
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_s$$
 即
$$\frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I_s}{2\pi r}$$


13-4 铁磁质

测量磁化曲线、磁滞回线的实验装置



一、磁化曲线


实验原理



设励磁电流为
$$I$$
,则 $H = \frac{NI}{2\pi R} = nI$


磁强计:用霍尔元件测量B

由 $\mu_r = \frac{B}{\mu_o H}$ 得出 $\mu_r \sim H$ 曲线



铁磁质的 μ_r 不是常量,它是 \bar{H} 的函数。

二、磁滞回线




B的变化落后于H,从而具有剩磁,即磁滞效应。每个H对应不同的B,与磁化的历史有关。

三、磁畴

根据现代理论,铁磁质相邻原子的电子之间存在很强的"交换耦合作用",使得在无外磁场作用时,电子自旋磁矩能在小区域内自发地平行排列,形成自发磁化达到饱和状态的微小区域。

这些小区域称为磁畴,体积约为10⁻¹⁰~10⁻⁸m³,约有10¹⁷~10²¹个原子。



用磁畴理论可以解释铁磁质的磁化过程、磁滞现象、磁滞损耗以及居里点。

临界温度(铁磁质的居里点)

每种磁介质当温度升高到一定程度时,由高磁导率、磁滞、磁致伸缩等一系列特殊状态全部消失,而变为顺磁性。

不同铁磁质具有不同的转变温度,如: 铁为 1040K, 钴为 1390K, 镍为 630K


铁磁质的特性:

- 1. 磁导率μ不是一个常量,它的值不仅决定于原线圈中的电流,还决定于铁磁质样品磁化的历史。 *B* 和*H* 不是线性关系。
- 2. 相对磁导率很大,可以使磁场增强102~104倍。
- 3. 有剩磁、磁饱和及磁滞现象。
- 4. 磁滞损耗与磁滞回线所包围的面积成正比。
- 5. 温度超过居里点时,铁磁质转变为顺磁质。
- 6. 在交变磁场作用下,有磁致伸缩现象。

四、铁磁质的分类及其应用

(1)软磁材料


纯铁、硅钢、坡莫合金、 超坡莫合金、铁氧体等



μ,大,易磁化、易退磁(起始磁化率大)。饱和磁感应强度大,矫顽力(Hc)小,磁滞回线的面积窄而长,磁滞损耗小(磁滞回线面积小)。


通常用作变压器、继电器、电磁铁的铁芯,还用作电机、以及各种高频电磁元件的磁芯、磁棒。

(2)硬磁材料——作永久磁铁 钨钢,碳钢,铝镍钴合金 矫顽力(*Hc*)大,剩磁*B*_r大 磁滞回线的面积大,损耗大。



还用于磁电式电表中的永磁铁。 耳机中的永久磁铁,永磁扬声器。

(3)矩磁材料——作存储元件 锰镁铁氧体,锂锰铁氧体 $B_r = B_S$, H_c 不大,磁滞回线是矩形。



用于记忆元件,当+脉冲产生 $H>H_C$ 使磁芯呈+B态,则-脉冲产生 $H<-H_C$ 使磁芯呈-B态,可做为二进制的两个态。