指令说明

移动指令,包括整数移动指令、浮点数移动指令等。整数移动指令,分为 8 位 movb、16 位 movw、32 位 mov1、64 位 movq。 浮点数移动指令,分为 32 位 movss、64 位 movsd 等。(打包指令 movps 等,这里不讨论。)整数移动指令,可以操作立即数、寄存器、内存。 浮点数移动指令,可以操作寄存器、内存。

读写变量,使用 rip 相对寻址。

movq \$0x7172, int64_aa(%rip) 表示把值 0x7172 写到变量 int64_aa。 movq int64_aa(%rip), %rax 表示把变量 int64_aa 的值写到变量 rax。 movl %ebx, int32 bb+4(%rip) 表示把 ebx 的值写到变量 int32 bb 的地址偏移 4 字节对应的内存。

读写栈内存,使用 rbp、rsp。

movq \$0x7172, -16(%rbp) 表示把值 0x7172 写到内存(rbp-16)。 movq -16(%rbp), %rax 表示把内存(rbp-16)的值写到 rax。

整数移动指令

编写代码: int_mov.s

. data

int64 aa: # 64 位整数

.quad 0x1

int32 bb: # 32 位整数数组

.long 0x2 # 元素 1 .long 0x3 # 元素 2

. text

.global main

main :

pushq %rbp
movq %rsp, %rbp
subq \$64, %rsp

立即数与寄存器、内存

movq \$0x7172, %rax # 64位, 把 0x7172 写到 rax

movq \$0x7172, int64_aa(%rip) # 64 位,把 0x7172 写到变量 int64_aa movq \$0x7172, -16(%rbp) # 64 位,把 0x7172 写到内存(rbp-16) mov1 \$0x6162, int32 bb+4(%rip) # 32 位,把 0x6162 写到变量(int32 bb+4)

movl \$0x6162, %ecx # 32位,把 0x6162写到 ecx movw \$0x6162, %cx # 16位,把 0x6162写到 cx

```
#8位,把0x61写到cl
movb $0x61, %c1
movb $0x61, -8(%rbp)
                    #8位,把0x61写到内存(rbp-8)
# 寄存器与寄存器
                 # 64 位, 把 rcx 写到 rax
movq %rcx, %rax
                 # 32位, 把 ecx 写到 eax
mov1 %ecx, %eax
                 # 16 位, 把 cx 写到 ax
movw %cx, %ax
                 #8位,把c1写到al
movb %cl, %al
movb %ch, %ah
                 # 8位, 把 ch 写到 ah
# 寄存器与变量内存
movq %rax, int64_aa(%rip)
                         # 64 位, 把 rax 写到变量 int64_aa
                         # 64 位, 把变量 int64 aa 写到 rax
movq int64 aa(%rip), %rax
movl %ebx, int32 bb+4(%rip) # 32位, 把ebx 写到变量(int32 bb+4)
mov1 int32_bb+4(%rip), %ebx # 32位, 把变量(int32_bb+4)写到 ebx
movw %bx, int32 bb(%rip)
                         # 16 位, 把 bx 写到变量 int32 bb
movw int32_bb(%rip), %bx
                         # 16 位,把变量 int32_bb 写到 bx
movb %b1, int32 bb(%rip)
                        # 8 位, 把 bl 写到变量 int32 bb
movb int32_bb(%rip), %bl
                         # 8 位, 把变量 int32_bb 写到 bl
# 寄存器与栈内存
movq %rax, -16(%rbp)
                     # 64 位, 把 rax 写到内存(rbp-16)
                     # 64 位, 把内存(rbp-16)写到 rax
movq -16(%rbp), %rax
mov1 %eax, -16(%rbp)
                     # 32 位, 把 eax 写到内存(rbp-16)
mov1 -16(%rbp), %eax
                     # 32 位, 把内存(rbp-16)写到 eax
movw %ax, -16(%rbp)
                     # 16 位, 把 ax 写到内存(rbp-16)
movw -16 (%rbp), %ax
                     # 16 位, 把内存(rbp-16)写到 ax
movb %al, -16(%rbp)
                    #8位,把al写到内存(rbp-16)
movb -16(%rbp), %al
                    # 8 位,把内存(rbp-16)写到 al
addq $64, %rsp
popq %rbp
retq
```

movw \$0x6162, -8(%rbp) # 16位, 把 0x6162写到内存(rbp-8)

编译代码:

gcc int_mov.s -o int_mov

分析结果:

汇编代码	分析
movq \$0x7172, %rax	把立即数移动到寄存器。
movq \$0x7172, int64_aa(%rip)	把立即数移动到变量内存。
mov1 \$0x6162, int32_bb+4(%rip)	把立即数移动到栈内存。
movw \$0x6162, %cx	
movw \$0x6162, -8(%rbp)	
movq %rcx, %rax	把值从寄存器移动到寄存器。
mov1 %ecx, %eax	
movw %cx, %ax	

movb %cl, %al	
movq %rax, int64_aa(%rip)	把值从寄存器移动到变量内存。
mov1 int32_bb+4(%rip), %ebx	把值从变量内存移动到寄存器。
movw int32_bb(%rip), %bx	
movb %bl, int32_bb(%rip)	
movq %rax, -16(%rbp)	把值从寄存器移动到栈内存。
mov1 -16(%rbp), %eax	把值从栈内存移动到寄存器。
movw %ax, -16(%rbp)	
movb -16(%rbp), %al	

整数的通用寄存器为64位。

8位 movb 指令,操作低 8位、次低 8位。比如, movb %cl, %al, movb %ch, %ah。

16 位 movw 指令,操作低 16 位。比如, movw \$0x6162, %cx。

32 位 mov1 指令,操作低 32 位。比如, mov1 %ebx, int32 bb+4(%rip)。

64 位 movq 指令,操作 64 位。比如, movq %rax, -16(%rbp)。

浮点数移动指令

```
编写代码: float_mov.s
```

.data

float64_aa: # 64 位浮点数数组

.double 22.22 # 元素 1 .double 33.33 # 元素 2

float32 bb: # 32 位浮点数

.float 55.55

.text

.global main

main:

pushq %rbp
movq %rsp, %rbp
subq \$64, %rsp

寄存器与寄存器

寄存器与变量内存

movsd float64_aa(%rip), %xmm3 # 64位, 把变量float64_aa写到xmm3 movsd %xmm3, float64_aa(%rip) # 64位, 把xmm3写到变量float64_aa movsd float64_aa+8(%rip), %xmm3 # 64位, 把变量(float64_aa+8)写到xmm3 movsd %xmm3, float64_aa+8(%rip) # 64位, 把变量(float64_aa+8)写到xmm3 movsd %xmm3, float64_aa+8(%rip) # 64位, 把xmm3写到变量(float64_aa+8) movss float32_bb(%rip), %xmm5 # 32位, 把变量float32_bb写到xmm5

movss %xmm5, float32_bb(%rip) # 32位,把xmm5写到变量float32_bb

寄存器与栈内存

addq \$64, %rsp popq %rbp retq

编译代码:

gcc float_mov.s -o float_mov

分析结果:

汇编代码	分析
movsd %xmm2, %xmm3	把值从寄存器移动到寄存器。
movss %xmm5, %xmm6	
	movsd %xmm2, %xmm3 表示把 xmm2 的低 64 位, 移动到 xmm3 的低 64 位。
	movss %xmm5, %xmm6 表示把 xmm5 的低 32 位, 移动到 xmm6 的低 32 位。
movsd float64_aa(%rip), %xmm3	把值从寄存器移动到变量内存。
movsd %xmm3, float64_aa(%rip)	把值从变量内存移动到寄存器。
movss float32_bb(%rip), %xmm5	
movss %xmm5, float32_bb(%rip)	movsd float64_aa(%rip), %xmm3 表示把 float64_aa 的值,移动到 xmm3
	的低 64 位。
	movss %xmm5, float32_bb(%rip) 表示把 xmm5的低 32位,移动到
	float32_bb。
movsd -8(%rbp), %xmm5	把值从寄存器移动到栈内存。
movsd %xmm5, -8(%rbp)	把值从栈内存移动到寄存器。
movss -16(%rbp), %xmm6	
movss %xmm6, -16(%rbp)	movsd %xmm5, -8(%rbp) 表示把 xmm5的低 64位, 移动到(rbp-8)的栈内
	存。
	movss -16(%rbp), %xmm6 表示把(rbp-16)的栈内存,移动到 xmm6 的低
	32 位。

浮点数寄存器 xmm 为 128 位。

- 32 位 movss 指令,操作 xmm 的低 32 位。比如, movss %xmm5, float32_bb(%rip)。
- 64 位 movsd 指令,操作 xmm 的低 64 位。比如, movsd %xmm5, -8(%rbp)。