指令说明

浮点数转换分为: 32 位浮点数和 64 位浮点数相互转换, 32 位整数和 32 位浮点数相互转换, 64 位整数和 64 位浮点数相互转换。

```
cvtss2sd 指令,表示 32 位浮点数转 64 位浮点数。比如, cvtss2sd %xmm0, %xmm1。 cvtsd2ss 指令,表示 64 位浮点数转 32 位浮点数。比如, cvtsi2sd %r8, %xmm0。 cvtsi2sd 指令,表示 64 位整数转 64 位浮点数。比如, cvtsi2sd %r8, %xmm0。 cvtsi2ss 指令,表示 32 位整数转 32 位浮点数。比如, cvtsi2ss %r8d, %xmm0。 cvttsd2si 指令,表示 64 位浮点数转 64 位整数,没有四舍五入。比如, cvttsd2si %xmm0, %r8。 cvtsd2si 指令,表示 64 位浮点数转 64 位整数,有四舍五入。比如, cvtsd2si %xmm0, %r8。 cvttss2si 指令,表示 32 位浮点数转 32 位整数,没有四舍五入。比如, cvttss2si %xmm0, %r8d。 cvtss2si 指令,表示 32 位浮点数转 32 位整数,有四舍五入。比如, cvtss2si %xmm0, %r8d。
```

用汇编代码分析

```
编写代码: float_cvt.s
. data
float32:
   .float -111.777
float64:
    .double 555.666
str_32_{to_64}:
   .string "float32 = %.3f float64 = %.3f \n"
str 64 to 32 :
   .string "float64 = %.3f float32 = %.3f n"
str i2f 64:
   .string " int64 = %11d float64 = %.3f n"
str f2i 64:
   .string "float64 = %.3f int64 = %11d \n"
.text
.global main
main:
   pushq %rbp
```

movq %rsp, %rbp

浮点数, 32 位转 64 位

movss float32(%rip), %xmm0 # 浮点数, 32位

cvtss2sd %xmm0, %xmm1 #浮身

浮点数, 32 位转 64 位

movq \$str_32_to_64, %rdi

cvtss2sd %xmm0, %xmm0 # %f 表示 64 位浮点数

callq printf

浮点数, 64 位转 32 位

movsd float64(%rip), %xmm0 # 浮点数, 64 位

cvtsd2ss %xmm0, %xmm1 # 浮点数

浮点数, 64 位转 32 位

movq \$str_64_to_32, %rdi

cvtss2sd %xmm1, %xmm1 # %f 表示 64 位浮点数

callq printf

#整数转浮点数,64位

movq \$77777, %r8

#整数,64位

cvtsi2sd %r8, %xmm0

#整数转浮点数,64位

movq \$str_i2f_64, %rdi

movq %r8, %rsi

callq printf

浮点数转整数,64位。没有四舍五入

movsd float64(%rip), %xmm0 # 浮点数, 64位

cvttsd2si %xmm0, %r8

浮点数转整数,64位

movq \$str_f2i_64, %rdi

movq %r8, %rsi

callq printf

浮点数转整数, 64 位。四舍五入

movsd float64(%rip), %xmm0 # 浮点数, 64位

cvtsd2si %xmm0, %r8

浮点数转整数,64位

movq \$str_f2i_64, %rdi

movq %r8, %rsi

callq printf

#整数转浮点数,32位

mov1 \$-8888, %r8d

#整数,32位

cvtsi2ss %r8d, %xmm0

#整数转浮点数,32位

movq \$str_i2f_64, %rdi

movslq %r8d, %r8

符号扩展, 32 位转 64 位

movq %r8, %rsi

cvtss2sd %xmm0, %xmm0

浮点数, 32 位转 64 位

callq printf

浮点数转整数, 32 位 。没有四舍五入

movss float32(%rip), %xmm0 # 浮点数, 32 位

cvttss2si %xmm0, %r8d

浮点数转整数, 32 位

movq \$str_f2i_64, %rdi cvtss2sd %xmm0, %xmm0 # 浮点数, 32 位转 64 位 # 符号扩展, 32 位转 64 位 movslq %r8d , %r8 movq %r8 , %rsi callq printf # 浮点数转整数, 32 位 。四舍五入 movss float32(%rip), %xmm0 # 浮点数, 32 位 cvtss2si %xmm0, %r8d # 浮点数转整数, 32 位 movq \$str f2i 64, %rdi cvtss2sd %xmm0, %xmm0 # 浮点数, 32 位转 64 位 # 符号扩展, 32 位转 64 位 movslq %r8d , %r8 movq %r8 , %rsi callq printf popq %rbp retq

编译代码:

gcc float_cvt.s -o float_cvt

运行代码:

[root@local cvt]# ./float_cvt float32 = -111.777 float64 = -111.777 float64 = 555.666 float32 = 555.666int64 = 77777 float64 = 77777.000 float64 = 555.666 int64 = 555float64 = 555.666 int64 = 556int64 = -8888 float64 = -8888.000 float64 = -111.777 int64 = -111 float64 = -111.777 int64 = -112

分析结果:

汇编代码	结果和分析
# 浮点数, 32 位转 64 位	float32 = -111.777 float64 = -111.777
movss float32(%rip), %xmm0 # 浮点数,32位	
cvtss2sd %xmm0, %xmm1 # 浮点数, 32 位转 64	cvtss2sd 指令,表示 32 位浮点数转 64 位浮点数。
位	
# 浮点数, 64 位转 32 位	float64 = 555.666 float32 = 555.666
movsd float64(%rip), %xmm0 # 浮点数,64位	
cvtsd2ss %xmm0, %xmm1 # 浮点数, 64 位转 32	cvtsd2ss 指令,表示 64 位浮点数转 32 位浮点数。
位	
#整数转浮点数,64位	int64 = 77777 float64 = 77777.000
movq \$77777, %r8 # 整数, 64 位	
cvtsi2sd %r8, %xmm0 # 整数转浮点数, 64 位	cvtsi2sd 指令,表示 64 位整数转 64 位浮点数。
# 浮点数转整数,64位。没有四舍五入	float64 = 555.666 int64 = 555
movsd float64(%rip), %xmm0 # 浮点数,64位	
cvttsd2si %xmm0, %r8 # 浮点数转整数, 64	cvttsd2si 指令,表示 64 位浮点数转 64 位整数,没有四舍
位	五入。

# 浮点数转整数,64位。四舍五入	float64 = 555.666 int64 = 556
movsd float64(%rip), %xmm0 # 浮点数, 64位	
cvtsd2si %xmm0, %r8 # 浮点数转整数, 64	cvtsd2si 指令,表示 64 位浮点数转 64 位整数,有四舍五
位	入。
#整数转浮点数,32位	int64 = -8888 float64 = -8888.000
movl \$-8888, %r8d # 整数, 32位	
cvtsi2ss %r8d, %xmm0 # 整数转浮点数, 32 位	cvtsi2ss 指令,表示 32 位整数转 32 位浮点数。
# 浮点数转整数, 32 位 。没有四舍五入	float64 = -111.777 int64 = -111
movss float32(%rip), %xmm0 # 浮点数, 32位	
cvttss2si %xmm0, %r8d # 浮点数转整数, 32	cvttss2si 指令,表示 32 位浮点数转 32 位整数,没有四舍
位	五入。
# 浮点数转整数, 32 位 。四舍五入	float64 = -111.777 int64 = -112
movss float32(%rip), %xmm0 # 浮点数, 32位	
cvtss2si %xmm0, %r8d # 浮点数转整数, 32	cvtss2si 指令,表示 32 位浮点数转 32 位整数,有四舍五
位	入。