LDS 脚本的含义

LDS 脚本的核心功能是绑定 symbol 到 section,并且设置 symbol 的内存地址。 LDS 脚本功能很多,这里说明主要功能。

LDS 脚本的简化格式为:

SECTIONS 表示设置自定义的 section。

- . = 0x3000003 表示重置当前地址为 0x3000003。数值 0x3000003 为示例。
- . = ALIGN(8) 把当前地址按照8字节对齐。数值8为示例。

section mark name 表示开始设置一个 section。名称 section mark name 为示例。

tmp data begin = . 表示把当前地址赋给 tmp data begin。名称 tmp data begin 为示例。

*(mark_name) 表示在全部文件中收集 mark_name 标记的符号。名称 mark_name 为示例,左侧的*表示全部文件。源码使用 __attribute__((section("mark_name"))) 给符号打上 section 标记。

用 C 程序分析 LDS 脚本

```
编写代码: main.c
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>

// 普通的变量。在 .data
int32_t param_tree = 0xEEEEEEEEE;

// 普通的方法。在 .text
void func_print(char *desc, void *addr)
{
    printf(" %16s addr = %10p \n", desc, addr);
}
```

```
// 自定义 section
__attribute__((section("eee_data")))
int32 t eee color = 0xA1A2A3A4;
// 自定义 section
__attribute__((section("eee_data")))
int64_t eee_height = 0x7172737475767778;
// 自定义 section
attribute ((section("eee data 2")))
int32_t eee_speed = 0xB1B2B3B4;
// 自定义 section
__attribute__((section("www_data")))
int32 t www fish = 0x91929394;
// 占位的符号。标记内存地址。
float eee_data_begin;
char eee data inner;
short eee_data_end;
// 自定义 section
 _attribute__((section("ddd_func")))    int ddd_func_dance(int time)
   return time + 300;
int main()
   // 普通的变量。在.data
   printf("\n Param in default section : \n");
   func_print("param_tree", &param_tree);
   // 自定义 section 的变量
   printf("\n Param in custom section : \n");
   func print("eee color", &eee color);
   func_print("eee_height", &eee_height);
   func_print("eee_speed", &eee_speed);
   func_print("www_fish", &www_fish);
   // 占位的符号。标记内存地址。
   printf("\n Place symbol : \n");
   func_print("eee_data_begin", &eee_data_begin);
   func_print("eee_data_inner", &eee_data_inner);
   func_print("eee_data_end", &eee_data_end);
   // 普通的方法。在.text
```

```
printf("\n Func in default section : \n");
func_print("func_print", func_print);

// 自定义section
printf("\n Func in custom section : \n");
func_print("ddd_func_dance", ddd_func_dance);

return 0;
}
```

编写脚本: main.lds

```
SECTIONS
   . = 0x3000003 ; /* 重置当前地址 */
   section ddd func: /* 设置 section */
                     /* 收集 ddd func 标记 */
      *(ddd func);
   }
   = 0x7000006;
                     /* 重置当前地址 */
   \cdot = ALIGN(8);
                     /* 对齐当前地址 */
   section_eee_data: /* 设置 section */
   {
      eee_data_begin = . ; /* 设置符号的地址 */
      *(eee_data);
                   /* 收集 eee_data 标记 */
      eee_data_inner = . ; /* 设置符号的地址 */
      *(eee_data_2); /* 收集 eee_data_2 标记 */
eee_data_end = . ; /* 设置符号的地址 */
   section_www_data: /* 设置 section */
      *(www_data); /* 收集 www_data 标记 */
```

编译代码:

```
gcc main.c main.lds -o main
readelf -a main > main.elf.txt
objdump -D main > main.dump.txt
```

运行代码:

```
[root@local lds]# ./main
Param in default section :
```

```
addr =
                            0x60103c
     param_tree
Param in custom section:
      eee_color
                   addr = 0x7000008
     eee_height
                   addr = 0x7000010
                   addr = 0x7000018
      eee_speed
                   addr = 0x700001c
       www_fish
Place symbol :
  eee_data_begin
                   addr = 0x7000008
                   addr = 0x7000018
 eee\_data\_inner
                   addr = 0x700001c
    eee_data_end
Func in default section:
      func_print
                   addr =
                            0x4005ed
Func in custom section :
  ddd_func_dance
                   addr = 0x3000003
```

查看符号和地址:

查看文件 main.elf.txt , 找到相关的符号。

Symbol table '.symtab' contains 77 entries:


•	·			
Num:	Value	Size Type	Bind Vis	Ndx Name
50:	00000000004005ed	44 FUNC	GLOBAL DEFAULT	13 func_print
51:	0000000007000018	1 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	28 eee_data_inner
55:	000000000700001c	2 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	28 eee_data_end
56:	0000000007000018	4 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	28 eee_speed
59:	0000000007000008	4 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	28 eee_color
65:	0000000007000010	8 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	28 eee_height
71:	000000000700001c	4 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	29 www_fish
72:	0000000000060103c	4 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	24 param_tree
74:	0000000003000003	17 FUNC	GLOBAL DEFAULT	27 ddd_func_dance
76:	0000000007000008	4 OBJECT	GLOBAL DEFAULT	28 eee_data_begin

查看文件 main.dump.txt , 找到相关的符号。

ETATI MATIN CAMP: CAR , JAZIATION TO					
段 section	符号				
默认的代码段	Disassembly of section .text:				
	0000000004005ed <func_print>:</func_print>				
	000000000400619 <main>:</main>				
默认的数据段	的数据段 Disassembly of section .data:				
	00000000060103c <param_tree>:</param_tree>				
自定义的代码段	Disassembly of section section_ddd_func:				
	000000003000003 <ddd_func_dance>:</ddd_func_dance>				
自定义的数据段	Disassembly of section section_eee_data:				
	000000007000008 <eee_color>:</eee_color>				
	000000007000010 <eee_height>:</eee_height>				
	000000007000018 <eee_data_inner>:</eee_data_inner>				
自定义的数据段	Disassembly of section section_www_data:				
	00000000700001c <www_fish>:</www_fish>				

symbol 和 section 的映射图:

源码中, symbol 分散在各处, 使用 LDS 脚本, 自定义 section 包含哪些 symbol。



比较符号的地址:

变量 param_tree 的地址为 0x60103c, 在 section .data。

变量 eee color 的地址为 0x7000008, 在 section eee data。

变量 eee speed 的地址为 0x7000018, 在 section eee data。

LDS 脚本,使用 *(eee_data) 、*(eee_data_2) ,把 eee_data_2 标记的符号,都放入 section_eee_data ,在一块内存区。

比较 section 的起始地址:

LDS 脚本,设置 section_eee_data 之前,使用 . = 0x7000006 重置当前地址,又使用 . = ALIGN(8) 把当前地址 按照 8 字节对齐,所以当前地址为 0x7000008。之后,设置 section_eee_data,所以 section_eee_data 的起始地 址为 0x7000008。eee_color 是 section_eee_data 的第一个符号,所以 eee_color 的地址为 0x7000008。

LDS 脚本,设置 section_ddd_func 之前,使用 . = 0x3000003 重置当前地址,并且没有做内存对齐。ddd_func_dance 是 section_ddd_func 的第一个符号, 所以 ddd_func_dance 的地址为 0x3000003。

比较占位符的地址:

符号表中, eee_color 和 eee_data_begin 的地址都为 000000007000008。

LDS 脚本,设置 section_eee_data 时,首先使用 eee_data_begin = . 把当前地址赋给 eee_data_begin,然后收集 *(eee_data) 对应的符号。

eee_color 是 *(eee_data) 标记的第一个符号,所以把当前地址赋给 eee_color,进而导致 eee_color 和 eee data begin 的地址相同。

问题: 文件 main. dump. txt 中为什么没有找到符号 eee speed?

LDS 脚本, 先使用 eee_data_inner = . 把当前地址赋给 eee_data_inner, 然后收集 *(eee_data_2) 对应的符号。eee_speed 使用 eee_data_2 标记, 并且是 eee_data_2 标记的第一个符号。所以, eee_data_inner 和 eee_speed 的地址都为 0000000007000018。

文件 main.dump.txt,根据地址反向查找符号,首先找到 eee_data_inner,所以显示为 0000000007000018 <eee data inner>:。