CISCO gyakorlati segédlet

FORGALOMIRÁNYÍTÓK ALAPVETŐ KONFIGURÁLÁSA

Üzemmódok:

privilégizált felhasználói módba váltás:

Router>enable (en), kilépés: exit

globális konfigurációs módba váltás:

Router#configure terminal (conf t), kilépés: exit

speciális konfigurációs módba váltás:

Router(config)# változó, kilépés: exit, end

Állomásnév megadása:

Router(config)#hostname R1

Domain név megadás:

R1(config)#ip domain-name teszt.hu

Állomástábla:

R1(config)# ip host R2 200.100.50.25

Konzol és telnet kapcsolatok megadása:

R1(config)#line con 0

R1(config-line)#speed 9600

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#line vty 0 5 (itt 6 pårhuzamos kapcsolat lehetséges, maximum 16 lehet összesen)

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

Privilegizált (EXEC) üzemmód titkosítatlan (cisco) és titkosított jelszavának (class) megadása:

R1(config)#enable password cisco

R1(config)#enable secret class

Jelszó titkosítás engedélyezése (minden jelszót titkosít):

R1(config)#service password-encryption

Jelszó biztonsági megoldások megadása:

R1(config)#security passwords min-length 10 R1(config)#login block-for 120 attempts 5 within 60

Bejelentkezési üzenet megadása:

R1(config)#banner login # Csak hitelesített felhaszoknak! #

Nap üzenete megadása:

R1(config)#banner motd # Jó munkát! #

Állapotüzenetek elválasztása a begépelt parancsoktól:

R1(config-line)#logging synchronous

Domain név feloldás tiltása:

R1(config)#no ip domain-lookup

Konfiguráció lekérdezése, mentése és törlése

Konfiguráció lekérdezése:

R1#show running-config | startup-config (RAM-ban lévő futó, és NVRAMban mentett konfiguráció)

Konfiguráció mentése az NVRAM-ba:

R1#copy running-config startup-config

Konfiguráció mentése TFTP szerverre:

R1#copy running-config tftp

Konfiguráció visszatöltése TFTP szerverről:

R1#copy tftp running-config

Konfiguráció törlése az NVRAM-ból:

R1#erase startup-config

Ne lépjen ki engedményezett felhasználói módból:

R1(config)#exec-timeout 0 (percben)

Újraindítási parancs:

R1#reload

SSH engedélyezése:

Előkészület:

Router(config)#hostname R1 R1(config)#ip domain-name teszt.hu

Kulcs generálás:

R1(config)#crypto key generate rsa

Verzió beállítás:

R1(config)#ip ssh version 1 | 2

További parancsok:

R1(config)#ip ssh time-out 60 (mp-ben megadva)

R1(config)#ip ssh authentication-retries 2

Felhasználó létrehozása beléptetéshez, csak jelszóval nem megy:

R1(config)#username admin privilege 15 password 0 cisco

Terminál port beállítása:

R1(config)#line vty 0 15

R1(config-line)#login local

R1(config-line)#transport input ssh | telnet | all | none

R1(config-line)#privilege level 15

Kulcs törlése:

R1(config)#crypto key zeroize rsa

Privilégiumok

privilégium létrehozása

R1(config)#privilege interface level 2 ip address

jelszó hozzárendelés:

R1(config)#enable secret level 2 class

belépés egy adott szintre:

R1>enable 2

Felhasználó létrehozás és azzal való belépés (aki 15-ös szinten van, enable jelszó nélkül is erre a szintre kerül):

R1(config)# username admin privilege 15 secret cisco R1(config)#line vty 0 15 R1(config-line)#privilege level 15 R1(config-line)#login local

Loopback interface beállítás:

R1(config)#interface loopback 0 R1(config-if)# ip address 200.0.0.1 255.255.255.255

Interfész konfiguráció IPv4 (Ethernet, soros DCE és DTE interfész):

R1(config)#interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)#ip address 195.220.123.1 255.255.255.0 R1(config-if)#description LAN-kapcsolat R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit

R1(config)#interface Serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 193.155.145.2 255.255.255.0
R1(config-if)#description WAN-kapcsolat
R1(config-if)#encapsulation hdlc | ppp
R1(config-if)#clock rate 64000 (csak DCE oldalon)
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

Alinterface beállítás:

R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-ip)#no ip address
R1(config-if)#exit
R1(config)#int fa 0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit

IPv6 beállítás interface-en:

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address 2001:470:1:1::1/64

R1(config-if)#no shutdown

vagy:

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1111:2::/64 eui-64

R1(config-if)#no shutdown

vagy:

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address dhcp | autoconfig

R1(config-if)#no shutdown

PPP hitelesítés (CHAP) (mindkét oldalon be kell állítani):

Router(config)#hostname R1

R1(config)#username masik router password chaptitok

R1(config)#interface Serial 0/1/0

R1(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0

R1(config-if)#encapsulation ppp

R1(config-if)#ppp authentication chap

R1(config-if)#no shutdown

PPP hitelesítés (PAP) (egy oldalon is hitelesíthető):

Router(config)#hostname R1

R1(config)#username masik router password paptitok

R1(config)#interface Serial 0/1/0

R1(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0

R1(config-if)#encapsulation ppp

R1(config-if)#ppp authentication pap

R1(config-if)#ppp pap sent-username R1 password paptitok

R1(config-if)#no shutdown

Proxy ARP tiltása az interface-en

R1(config-if)# no ip proxy-arp

DHCP szerver beállítása:

R1(config)#ip dhcp pool lan1

R1(config-dhcp)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

R1(config-dhcp)#default-router 192.168.0.1

R1(config-dhcp)#dns-server 1.2.3.4

R1(config-dhcp)#lease 1 12 30 (nap óra perc formátum)

R1(config-dhcp)#domain-name teszt.hu

R1(config-dhcp)#option 150 ip 192.168.0.1 (IP telefonnál a tftp szerver címe, innen jön a config)

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10

IP cím kötése MAC címhez

Router(config)#ip dhcp pool FIXIP

Router(dhcp-config)#host 200.20.2.20 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#hardware-address 01b7.0813.8811.66

Ha a DHCP szerver másik hálózati szegmensen van, akkor a DHCP DISCOVER-t fogadó interfészen meg kell adni a DHCP szerver címét:

R1(config-if)# ip helper-address 192.168.10.1

Frame-Relay beállítása:

R1(config-if)#encapsulation frame-relay [ietf]

R1(config-if)#bandwidth 128 (kbit/sec értékben)

R1(config-if)#frame-relay lmi-type cisco | ansi | q933a

R1#show frame-relay map | pvc | lmi

Alinterfészek létrehozása:

Pont-pont (2-2 router van azonos alhálózaton):

R1(config)# int s0/0/0

R1(config-if)#encap frame-relay

R1(config-if)#no ip address

R1(config)#int s0/0/0.102 point-to-point

R1(config-if)#ip address x.y

R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 102

Multipoint (több router is azonos alhálózaton van):

R1(config)# int s0/0/0

R1(config-if)#encap frame-relay

R1(config-if)#no ip address

R1(config)#int s0/0/0.1 multipoint

R1(config-if)#ip address x.v

R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 102

R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 103

FORGALOMIRÁNYÍTÁS

IP útválasztás engedélyezése IPv4:

R1(config)#ip routing

Statikus útvonalak IPv4:

R1(config)#ip route 192.168.52.0 255.255.255.0 192.168.1.2 | ser 0/0/0

Lebegő statikus útvonal IPv4:

R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 ser 0/0/0 150

Alapértelmezett út megadása IPv4:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 köv ugrás ip címe | kiküldő interface

IPv6 statikus útvonal megadása:

R1(config)#ipv6 route 2001:470:1:1::/64 ser 0/0/0 | 2001:470:1:2::1

IPv6 lebegő statikus útvonal megadása:

R1(config)#ipv6 route 2001:470:1:1::/64 ser 0/0/0 151

IPv6 alapértelmezett útvonal megadása:

R1(config)#ipv6 route ::/0 ser 0/0/0

RIP protokoll:

R1(config)#router rip R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#network 195.220.123.0

Ha egy interfészen nem akarunk küldeni frissítéseket, csak fogadni: R1(config-router)#passive-interface Fa0/0

Nem osztályos címeknél: R1(config-router)#version 2 RIP verzió beállítás interface-en:

R1(config-if)#ip rip send version 2 (küldés v2-ben)

R1(config-if)#ip rip receive version 2 (fogadás v2-ben)

RIP alapértelmezett út hirdetése:

R1(config-router)#default-information originate

Hitelesítés heállítása:

R1(config)#key chain Kulcs

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string jelszo

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip rip authentication key-chain Kulcs

R1(config-if)#ip rip authentication mode md5

Látóhatár megosztás engedélyezése

R1(config-if)# ip split-horizon

RIP időzítők beállítása

R1(config-router)# timers basic 5 15 15 30

OSPF frissítés RIP frissítéssé alakítása

R1(config)#router rip

R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 3

EIGRP frissítés RIP frissítéssé alakítása

R1(config)#router rip

R1(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 3

RIPng protokoll:

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 rip CISCO enable

EIGRP protokoll:

Alapbeállítás:

R1(config)#router eigrp 111

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 192.168.1.0 maszk nélkül

R1(config-router)#network 200.0.0.0 255.255.252 rendes maszkkal

R1(config-router)#network 201.1.1.0 0.0.0.3 forditott maszkkal

Alapértelmezett útvonal hirdetése:

R1(config-router)#redistribute static

Passzív interfész beállítása

R1(config-router)#passive-interface Fa 0/0

Nem egyenlő költségű útvonalakon való terheléselosztás:

R1(config-router)#variance 5

(ekkor a legjobb útvonalnál 5-ször rosszabb költségű útvonalakat is bevonja az irányítótáblába)

Közvetlenül kapcsolódó hálózatok bevonása az irányítási folyamatba (ezekbe nem küld EIGRP csomagokat):

R1(config-router)#redistribute connected

A szomszédsági viszonyok változásainak követése R1(config-router)#eigrp log-neighbor-changes

Soros összeköttetések sávszélessége R1(config-if)#bandwith 1544

Hello időzítő értékének módosítása (default: T1< and NBMA = 60s T1> = 5s) R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 1 10

Halott időzítő értékének módosítása (default: T1< and NBMA = 180s T1> = 15s) R1(config-if)#ip hold-time eigrp 1 10

Útvonalösszevonás:

R1(config-if)#ip summary-address eigrp 111 192.168.0.0 255.255.0.0

Hitelesítés beállítása:

R1(config)#key chain Kulcs

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string jelszo

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 1 Kulcs

R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 1 md5

Ellenőrző parancsok:

R1#show ip eigrp neighbors

R1#show ip eigrp topology [all-links]

R1#debug eigrp fsm | packets

RIP frissítés EIGRP frissítéssé alakítása [sávszélesség|késleltetés|megbízhatóság|Terhelés|MTU] R1(config)#router eigrp 100

R1(config-router)#redistribute rip metric 128 1000 100 100 100

OSPF frissítés EIGRP frissítéssé alakítása [sávszélesség|késleltetés|megbízhatóság|Terhelés|MTU]

R1(config)#router eigrp 100

R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 128 1000 100 100 100

OSPF protokoll:

R1(config)#router ospf 115

R1(config-router)#log-adjacency-changes

R1(config-router)#network 195.220.123.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#exit

Router-azonosító megadása:

R1(config-router)#router-id 200.0.0.1

Soros összeköttetés sávszélességének megadása (kbit/s):

R1(config-if)#bandwith 115000

Interfész prioritásának megadása (ha 0, nem vesz részt a DR/BDR választásban):

R1(config-if)#ip ospf priority 100

Költségérték módosítása:

R1(config-if)#ip ospf cost 100 (az érték 1-255 lehet)

Hitelesítés jelszóval:

R1(config-router)#area 0 authentication

R1(config-if)#ip ospf authentication-key titok

Hitelesítés MD5 segítségével:

R1(config-router)#area 0 authentication message-digest

R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 titok123

Ellenőrzés:

R1#sh ip ospf interface

R1#sh ip ospf neighbour [detail]

R1#debug ip ospf adj | events

Hello és halott időzítők beállítása:

R1(config-if)#ip ospf hello-interval 15

R1(config-if)#ip ospf dead-interval 50

Alapértelmezett útvonal hirdetése:

R1(config-router)#default-information originate

Összevont útvonal konfigurálása:

R1(config-router)#area terület-azonosító range IP-cím maszk

Referencia-sávszélesség értékének módosítása:

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth

A módosítások érvénybe léptetése:

R1(config-router)#clear ip ospf process

RIP frissítés OSPF frissítéssé alakítása:

R1(config-router)#redistribute rip subnets

EIGRP frissítés OSPF frissítéssé alakítása:

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#redistribute eigrp 10 subnets

OSPFv3 protokoll alapbeállítása:

R1(config)#ipv6 router ospf 1

R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 ez nem ip cím, hanem process azonosító

R1(config-rtr)#exit

R1(config)#int fa 0/1

R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0

BGP protokoll alapbeállítása

R1(config)# router bgp 100

szomszéd forgalomirányító

R1(config-router)#neighbor 10.10.10.10 remote-as 100

belső útvonal hirdetés:

R1(config-router)#network 172.16.0.0

| Route Source | Administrative Distance |
|---------------------|-------------------------|
| Connected | 0 |
| Static | 1 |
| EIGRP summary route | 5 |
| External BGP | 20 |
| Internal EIGRP | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| External EIGRP | 170 |
| Internal BGP | 200 |

Adminisztratív távolságok

FORGALOMIRÁNYTÓK HALADÓ BEÁLLÍTÁSAI

Hozzáférési (ACL, Access Control List) listák megadása

Normál ACL szintaktika:

R1(config)#access-list szám permit|deny host ip|ip tartomány wildcard maszkja

Normál ACL a 193.225.10.0/24 célhálózathoz enged:

R1(config)#access-list 1 permit 193.225.10.0 0.0.0.255

Normál ACL egy számítógép tiltásához:

R1(config)#access-list 1 deny host 195.140.100.5

Kiterjesztett ACL szintaktikája:

R1(config)#access-list szám permit|deny protokoll forrás_ip reverse-maszk cél_ip reverse-maszk [eq port [established]]

A példában tiltjuk a 195.220.0.0/16 hálózat felől a HTTP (80-as port) kéréseket bármilyen célhálózat felé:

R1(config)#access-list 101 deny tcp 195.220.0.0 0.0.255.255 0.0.0.0 0.0.0.0 eq 80

Portok megadásához használhatók:

eq ha egy portot adunk meg (equal)

ne ha nem azt a portot akarjuk (not equal)

lt ha megadott portnál kisebbeket akarjuk

gt ha megadott portnál nagyobbakat akarjuk

range x to y ha portszámok tartományát akarjuk

Nevesített ACL:

R1(config)#ip access-list standard ACL-IN

R1(config)#ip access-list extended ACL-OUT

R1(config-ext-nacl)#permit icmp any any

Az ACL definiálása után az ACL-t interfészhez kell rendelni. Fontos megadni, hogy kimenő vagy bejövő interfészhez rendeljük-e!

R1(config)#interface Serial 0/0/0

R1(config-if)#ip access-group 1 out

ACL leírás megadása:

R1(config)#access-list 1 remark ez tilt mindent

WEB kiszolgáló engedélyezése:

R1(config)#ip http server

R1(config)#ip http secure-server

R1(config)#ip http authentication local

Címfordítás beállítása a forgalomirányítókon (NAT, DNAT, PAT):

A belső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

R1(config)#interface Fastethernet 0/0

R1(config-if)#ip nat inside

A külső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

R1(config)#interface serial 0/0/0

R1(config-if)#ip nat outside

Statikus NAT (egy belső címet egy külső címre):

R1(config)# ip nat inside source static 10.10.10.1 209.21.34.11

Dinamikus NAT:

R1(config)#ip nat pool public access 209.165.200.242 209.165.200.253 netmask 255.255.254

R1(config)#access-list 1 permit 192.168.123.0 0.0.0.255

R1(config)#ip nat inside source list 1 pool public access

A PAT szabály megadása globális konfigurációs módban:

R1(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial 0/0/0 overload

Alapértelmezett útvonal megadása a külvilág eléréséhez:

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ser 0/0/0

Syslog naplózás

R1(config)#logging on

R1(config)#logging host 192.168.1.10

R1(config)#logging trap information

R1(config)#logging facility local7

R1(config)#logging source-interface fa0/0

R1(config)#service timestamps log datetime localtime show-timezone msec

Konzolra naplózás

R1(config)#logging console information

Memóriába naplózás

R1(config)#logging buffered 16000 information

Terminálra naplózás

R1(config)#logging monitor information

R1(config)#terminal monitor

LOG bejegyzés készítése a privilegizált módhoz

R1(config)#logging userinfo

LOG bejegyzés készítése a felhasználó bejelentkezéséhez

R1(config)#login on-failure log

R1(config)#login on-success log

vagy

R1(config)#security authentication failure rate 8 log

Loggolás lekérdezése R1#show logging

Kis szolgáltatások tiltása:

R1(config)#no service tcp-small-service R1(config)#no service udp-small-service

NTP (Hálózati idő protokoll)

Idő lekérdezése R1#show clock detail

Idő beállítása

R1(config)#clock timezone GMT +1

R1(config)#clock summer-time GMT recurring

R1#clock set 10:50:00 26 Oct 2011

NTP szerver megadása

R1(config)#ntp server 10.10.10.1

R1(config)#ntp update-calendar

R1(config)#ntp master

R1(config)#ntp broadcast client

R1(config)#ntp source FastEthernet0/0

NTP hitelesítés beállítása

R1(config)# ntp authentication-key 42 md5 cisco

R1(config)# ntp trusted-key 42

R1(config)# ntp authenticate

NTP beállítások lekérdezése

R1#show ntp status

R1#show ntp associations

SNMP

Community string beállítása csak olvashatóra R1(config)#snmp-server community public ro

Community string beállítása írható-olvashatóra R1(config)#snmp-server community topsecret rw

További paraméterek beállítása R1(config)#snmp-server location ceg.hu R1(config)#snmp-server contact admin

Újraindítás engedélyezése R1(config)#snmp-server system-shutdown

SHOW parancsok:

R1#show running-config RAM-ban lévő futó konfiguráció megjelenítése

R1#show startup-config NVRAM-ban tárolt konfiguráció megjelenítése

R1#show interfaces Interfészek állapotainak megjelenítése

R1#show ip route IP útválasztó tábla megjelenítése

R1#show access-lists ACL listák megjelenítése

R1#show ip interface IP alapú interfész protokoll beállítások megjelenítése

R1#show ip protocols Aktív irányító protokollok állapotait jeleníti meg

R1#show version Szoftver és hardver verzió információk

R1#show cdp neighbors CDP protokoll által felfedezett szomszédos forgalomirányító adatainak megjelenítése

R1#show ip nat translations IP NAT alapú címfordítással kapcsolatos információk megjelenítése R1#show ip dhcp binding DHCP szerver által kiadott címek adatai

CDP:

CDP globális engedélyezés: R1(config)#cdp run

CDP engedélyezése interface-en: R1(config-if)#cdp enable

CDP show parancsai:

R1(config)#show cdp R1(config)#show cdp neighbors R1(config)#show cdp neighbors detail R1(config)#show cdp entry hostnév

RADIUS-os hitelesítés beállítása:

Router(config)#aaa new-model
Router(config)#radius-server host 1.1.1.1 key class
Router(config)#aaa authentication login *default* group radius local
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login authentication *default*

NAT-PT beállítás:

Statikus (egy ipv4-et egy ipv6-ra fordít vagy épp ellenkezőleg):

R1(config-if)#ipv6 nat /minden NAT-PT-be bevont interface-en

R1(config)#ipv6 nat v4v6 source 192.168.1.254 2001::254

R1(config)#ipv6 nat prefix 2001::/96

R1(config)#ipv6 nat v6v4 source 2001:a:b:c::1 126.12.12.12

GRE Tunneling:

R1(config)# interface Tunnel1

R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 (logikai interface cím)

R1(config-if)# ip mtu 1400

R1(config-if)# ip tcp adjust-mss 1360

R1(config-if)# tunnel source 1.1.1.1 (fizikai interface cime ezen az eszközön vagy interface)

R1(config-if)# tunnel destination 2.2.2.2 (fizikai interface címe a logikailag szomszéd eszközön)

FHRP (First Hop Redundancy Protocol) beállítás

HSRP

R1(config)# int ser 0/0/0

R1(config-if)# ip add 10.0.0.20 255.255.255.0

R1(config-if)# standy version 2

R1(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1

R1(config-if)# standby 1 priority 110 (alapértelmezett 100)

R1(config-if)# standby 1 name HSRP-example

R2(config)#int ser 0/0/0

R2(config-if)# ip add 10.0.0.30 255.255.255.0

R2(config-if)# standy version 2

R2(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1

R2(config-if)# standby 1 name HSRP-example

GLBP

R1(config)# int ser 0/0/0

R1(config-if)# ip add 10.0.0.20 255.255.255.0

R1(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.1

R1(config-if)# glbp 1 priority 110

R1(config-if)# glbp 1 name GLBP-example

R2(config)#int ser 0/0/0

R2(config-if)# ip add 10.0.0.30 255.255.255.0

R2(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.1

R2(config-if)# glbp 1 name GLBP-example

VIRTUÁLIS MAGÁN HÁLÓZATOK

VPN PPTP protokoll használatával

Virtual Private Dialup Network engedélyezése R1(config)#vpdn enable

Virtual Private Dialup Network létrehozása

R1(config)#vpdn-group 1

R1(config-vpdn)#accept-dialin

R1(config-vpdn-acc-in)#protocol pptp

R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1

Virtuális interfész valós interfészhez kötése

R1(config)#interface Virtual-Template1

R1(config-if)#ip unnumbered FastEthernet 0/0

R1(config-if)#peer default ip address pool PPTP-Pool

R1(config-if)#no keepalive

R1(config-if)#ppp encrypt mppe 128

R1(config-if)#ppp authentication ms-chap ms-chap-v2

Helyi hálózaton használható IP címek megadása

R1(config)#ip local pool PPTP-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25

VPN felhasználó létrehozása

R1(config)#username user1 password cisco

VPN L2TP over IPSec használatával

Virtual Private Dialup Network engedélyezése R1(config)#vpdn enable

Virtual Private Dialup Network létrehozása

R1(config)#vpdn-group 1

R1(config-vpdn)#no l2tp tunnel authentication

R1(config-vpdn)#accept-dialin

R1(config-vpdn-acc-in)#protocol 12tp

R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1

Virtuális interfész valós interfészhez kötése

R1(config)#interface Virtual-Template1

R1(config-if)#ip unnumbered FastEthernet0/0

R1(config-if)#peer default ip address pool L2TP-Pool

R1(config-if)#ppp authentication ms-chap-v2

Helyi hálózaton használható IP címek megadása

R1(config)#ip local pool L2TP-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25

Hitelesítés beállítása

R1(config)#crypto isakmp policy 10

R1(config-isakmp)#encryption 3des

R1(config-isakmp)#authentication pre-share

R1(config-isakmp)#group 2

R1(config-isakmp)#lifetime 3600

IPSec előre megosztott kulcs megadása

R1(config)#crypto isakmp keepalive 3600

R1(config)#crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0 no-xauth

IPSec beállítás

R1(config)#crypto ipsec transform-set MySet esp-3des esp-sha-hmac

R1(cfg-crypto-trans)#mode transport

R1(config)#crypto dynamic-map MyMap 10

R1(config-crypto-map)#set transform-set MySet

R1(config)#crypto map L2TP-Map 10 ipsec-isakmp dynamic MyMap

R1(config)#interface FastEthernet0/0

R1(config-if)#crypto map L2TP-Map

VPN felhasználó létrehozása

R1(config)#username user1 password cisco

Site-to-Site VPN IPSec

ISAKMP konfiguráció

R1(config)#crypto isakmp policy 6

Hitelesítés

R1(config-isakmp)#authentication pre-share

Diffie-Hellman csoport

R1(config-isakmp)#group 5

Kivonatoló algoritmus

R1(config-isakmp)#hash md5

Titkosítás

R1(config-isakmp)#encr 3des

Az SA élettartama

R1(config-isakmp)#lifetime 3600

Közös titkos kulcs és másik végpont megadása

R1(config)#crypto isakmp key Secret address 200.20.2.1

IPSec globális SA élettartamának konfigurálás

R1(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400

Crypto ACL konfigurálása

R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255

Transzform set beállítása

R1(config)#crypto ipsec transform-set SETNAME esp-3des esp-md5-hmac

Crypto map konfigurlása

R1(config)#crypto map MAPNAME PRIORITY ipsec-isakmp

Társ végpont

R1(config-crypto-map)#set peer 200.20.2.1

Transzform set megadása

R1(config-crypto-map)#set transform-set SETNAME

DH group hozzárendelése

R1(config-crypto-map)#set pfs group5

Crypto ACL hozzárendelése

R1(config-crypto-map)#match address 100

Crypto map hozzárendelése VPN végpont interfészhez

R1(config-if)#crypto map MAPNAME

IPSEC VPN (Packet Tracer-ben működő)

VPN felhasználó létrehozása

R1(config)#username vpnuser password cisco

Csoport hozzáadása

R1(config)#aaa new-model

R1(config)#aaa authentication login default local

R1(config)#aaa authorization network default local

Csoport hozzáadása Radius hitelesítés esetén

R1(config)#aaa authentication login default group radius local

R1(config)#aaa authorization network default group radius local

R1(config)#radius-server host 172.16.1.1 auth-port 1645 key cisco

Helyi hálózaton használható IP címek megadása (ezek lesznek kiosztva)

R1(config)#ip local pool VPN-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25

Hitelesítés beállítása

R1(config)#crypto isakmp policy 10

R1(config-isakmp)#encryption 3des

R1(config-isakmp)#authentication pre-share

R1(config-isakmp)#group 2

R1(config-isakmp)#lifetime 3600

IPSec csoport létrehozása és konfigurálása

R1(config)#crypto isakmp client configuration group vpncsoport

R1(config-isakmp-group)#key cisco123

R1(config-isakmp-group)#netmask 255.255.255.0

R1(config-isakmp-group)#pool VPN-Pool

IPSec beállítás

R1(config)#crypto ipsec transform-set MySet esp-3des esp-sha-hmac

R1(config)#crypto dynamic-map MyMap 10

R1(config-crypto-map)#set transform-set *MySet*

R1(config-crypto-map)#reverse-route

R1(config)#crypto map VPN-Map client authentication list default

R1(config)#crypto map VPN-Map client configuration address respond

R1(config)#crypto map VPN-Map isakmp authorization list default

R1(config)#crypto map VPN-Map 10 ipsec-isakmp dynamic MyMap

R1(config)#interface FastEthernet0/0

R1(config-if)#crypto map VPN-Map

VoIP BEÁLLÍTÁS

CME

Telephony-service beállítása:

R1(config)#telephony-service

R1(config-telephony)#max-ephones 3 (telefonok száma)

R1(config-telephony)#max-dn 3 (telefonszámok száma)

R1(config-telephony)#ip source-address 10.1.1.1 port 2000

R1(config-telephony)#auto assign 1 to 3

R1(config-telephony)#create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00

R1(config-telephony)#max-conferences 4

R1(config-telephony)#transfer-system full-consult

Telefon beállítása egy illetve többvonalasra:

CME(config)#ephone-dn 5?

dual-line dual-line DN (2 calls per line/button) <cr>

Vonalak megadása:

R1(config)#ephone-dn 1 dual-line

R1(config-ephone-dn)#number 3000

Vonalak gombokhoz rendelése:

R1(config)#ephone 1

R1(config-ephone)#mac-address 0012.17F0.A883

R1(config-ephone)#type CIPC

R1(config-ephone)#button 1:5 3:6 4:7

Egy telefon újraregisztrálása

R0(config)#ephone 1

R0(config-ephone)#restart

A szükséges állományokat a Flash-be fel kell tölteni és be kell állítani az elérésüket

Az elérés beállítása

Router (config)# ip http server

Router (config)# ip http authentication local

Router (config)# ip http path flash:

Router (config)# username cmeadmin privilege 15 secret cisco

Router (config)# line con 0

Router (config-line)# logging sync

Router (config-line)# end

Az állományok feltöltése és kibontása

Router# archive tar /xtract tftp://10.10.10.2/cme.tar flash:

A felhasználói neveket a telefonszámokhoz rendelhetjük az ephone-dn bejegyzésekben

CME (config)# ephone-dn 20

CME (config-ephone-dn)# name Nagy Jozsef

CME (config-ephone-dn)# exit

Névsorba rendezés vezeték név alapján

CME(config-telephony)# directory last-name-first

Új elem felvétele a telefonkönyvbe

CME(config-telephony)# directory entry 1 1599 name Corporate Fax

beállított értékek megjelenítése

R1#sh telephony-service directory-entry

Gyorshívás

speed-dial 1 5000 label "Jozsi" speed-dial 2 5001 label "Peti"

Hívás továbbítás CLI-ből

CME(config-ephone-dn)# call-forward busy 1599

CME(config-ephone-dn)# call-forward noan 1599 timeout 25

Ez a parancs megadja, hogy milyen hosszú telefonszámokra irányítható át a hívás. Amennyiben ez a szám 0, akkor letiltja az átirányítást!

CME(config-ephone-dn)# call-forward max-length 0

mely telefonszámokra alkalmazhatjuk a H 450.3 átirányítást call-forward pattern>

A hívás átengedés

CME(config)# telephony-service

CME(config-telephony)# transfer-system {full-blind|full-consult|local-consult}

A hívás várakoztatás

CME(config)# ephone-dn 50

CME(config-ephone-dn)# number 3001

CME(config-ephone-dn)# name Maintenance

CME(config-ephone-dn)# park-slot

CME(config-ephone-dn)# exit

A hívás átvétel

CME(config)# ephone-dn 1

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 2

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 3

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 4

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5510

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 6

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5510

A tárcsázási párok beállítása

CME(Config)# dial-peer voice címke pots

Miután kialakítottunk egy tárcsázási párt, szükséges hozzárendelni a telefonszámot, és az egészet össze kell rendelnünk egy Voice porttal

CME(config-dial-peer)# destination-pattern 1102

CME(config-dial-peer)# port 2/0

A tárcsázás ellenőrzése

show dial-peer voice summary

Hívás nyomon követése CME# debug voip dialpeer

A telefonszámok feldolgozása

ROUTER B(config-dial-peer)# destination-pattern 9

ROUTER B(config-dial-peer)# no digit-strip

A tárcsázási párok beállítása

CME(config)# dial-peer voice 2000 voip

CME(config-dial-peer)# destination-pattern 2

CME(config-dial-peer)# session target ipv4:10.1.1.2

CME(config-dial-peer)# codec g711ulaw

ROUTER B(config)# dial-peer voice 1100 voip

ROUTER B(config-dial-peer)# destination-pattern 110

ROUTER B(config-dial-peer)# session target ipv4:10.1.1.1

ROUTER B(config-dial-peer)# codec g711ulaw

IOS KEZELÉS

Súgó használata:

? kilistázza az összes, adott üzemmódban használható parancsot show ? kilistázza a show parancs paramétereit sh? kilistázza az összes sh-val kezdődő parancsot

Mentés TFTP szerverre:

Router#copy flash tftp

Másolás (frissítés) TFTP szerverről:

Router#copy tftp flash

Ha több IOS van a Flash-ben, megadható, melyiket indítsa legközelebb:

Router(config)# boot system flash c1841-advipservicesk9-mz.124-15.bin

IOS frissítés ROM monitor módban:

rommon 1> IP ADDRESS=171.68.171.0

rommon 2> IP SUBNET MASK=255.255.254.0

rommon 3> DEFAULT GATEWAY=171.68.170.3

rommon 4> TFTP SERVER=171.69.1.129

rommon 5> TFTP FILE=c2600-is-mz.113-2.0.3.Q

rommon 6> tftpdnld

A megjelenő információk alapján környezeti változókkal kell beállítani a router IP adatait (a legkisebb sorszámú FastEthernet interfészre értendő), valamint a TFTP szerver adatait, majd ezután adjuk ki a tftpdnld parancsot.

JELSZÓVISSZAÁLLÍTÁS:

Routeren:

- Bekapcsolás után röviddel a HyperTerminálban CTRL+Break megnyomása -> rommonitor mód
- confreg 2142
- boot
- a router betölti az IOS-t és átlépi az indító konfigurációs fájlt, ezután beléphetünk enable módba, majd globális konfigba
- Router(config)#copy start run

- Router(config)#enable secret sajatjelszo
- Router(config)#config-register 0x2102
- Router(config)#copy run start
- Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul

Switch-en:

- Bekapcsolás után röviddel folyamatosan nyomni kell a Mode gombot, míg folyamatos zölden nem világít, ekkor elengedni
- A csökkentett üzemmódban ki kell adni először a flash init, majd a load helper parancsot
- A flash-ben lévő config.text fájlt át kell nevezni, hogy ne találja meg az IOS: rename flash:config.text flash:c.text
- boot parancs kiadása után a switch betölti az IOS-t, be tudunk lépni globális konfig módba: switch(config)#copy flash:c.txt running-config switch(config)#enable secret sajatjelszo switch(config)#do copy run start
- Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul

KAPCSOLÓK KONFIGURÁLÁSA

Üzemmódok:

privilégizáltba váltás: enable (en), kilépés: disable

globális konfigurációsba váltás: configure terminal (conf t), kilépés: exit

speciális konfigurációsba váltás: változó, kilépés: exit, end

Súgó használata:

? kilistázza az összes, adott üzemmódban használható parancsot show ? kilistázza a show parancs paramétereit sh? kilistázza az összes sh-val kezdődő parancsot

Konfiguráció mentése:

Switch# copy run start

Állomásnév beállítása:

Switch(config)# hostname kapcsolo_neve

Konzoljelszó beállítása:

Switch(config)# line console 0 Switch(config-line)# password jelszo Switch(config-line)# login

Virtuális terminálok jelszavainak beállítása:

Switch(config)# line vty 0 15 Switch(config-line)# password jelszo Switch(config-line)# login

Állapotüzenetek elválasztása a begépelt parancsoktól:

Switch(config-line)#logging synchronous

Lokális felhasználó létrehozása nem titkosított és titkosított jelszóval:

Switch(config)#username admin password cisco Switch(config)#username boss secret class

Belépés lokális felhasználóval terminálról, meghatározott módszerrel:

Switch(config)# line vty 0 4 Switch(config)# login local Switch(config)# transport input all | telnet | ssh | none

Enable jelszó (titkosítatlan és titkosított) beállítása:

Switch(config)# enable password jelszo Switch(config)# enable secret jelszo

Jelszótitkosítás bekapcsolása:

Switch(config)# service passwod-encryption

Napi üzenet beállítása (elválasztó karakter pl. a #):

Switch(config)# banner motd #Belepes csak engedellyel!#

Switch portok beállítása (sebesség, duplexitás):

Switch(config)#interface FastEthernet 0/2 Switch(config-if)#duplex auto | half | full Switch(config-if)#speed auto | 10 | 100 | 1000

MAC-cím statikus megadása adott porthoz:

Switch(config)#mac-address-table static 0123.4567.89AB vlan 1 int fa0/1

MAC-címtábla törlése:

Switch#clear mac-address-table dynamic

Portbiztonság konfigurálása:

Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport port-security Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

vagy általunk megadott címmel:

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 0123.4567.89AB Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown

ha nem szeretnénk, hogy letiltson: Switch(config-if)#switchport port-security violation [protect | restrict]

vagy ha maximum 2 MAC címet engedünk: Switch(config-if)#switchport port-security mac-address maximum 2

Portbiztonság miatt letiltott port újraengedélyezése:

Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#shutdown Switch(config-if)#no shut

DHCP Snooping

DHCP Snooping globális engedélyezése Switch(config)#ip dhcp snooping

DHCP Snooping engedélyezés VLAN-okra Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1

Megbízható port kijelölése Switch(config)#ip dhcp snooping trust

Nem megbízható porton a DHCP kérések limitje Switch(config)#ip dhcp snooping limit rate 10

Porthoz leírás, megjegyzése fűzése:

Switch(config)#int fa0/24 Switch(config-if)#description Kapcsoloport a szerverhez

Alapértelmezett átjáró megadása:

Switch(config)#ip default-gateway 10.0.0.254

Domain szerver megadása:

Switch(config)#ip name-server 10.1.1.1

Felügyeleti IP-cím adása a kapcsolónak (itt VLAN 1 a felügyeleti VLAN):

Switch(config)#int vlan 1 Switch(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 Switch(config-if)#no shut

Állomástábla összeállítása (ellenőrzése: show hosts):

Switch(config)#ip host alfa 10.0.0.1

VLAN-ok létrehozása:

Első módszer: Switch#vlan database Switch(vlan)#vlan 10 name alfa

Második módszer: Switch(config)#vlan 25 Switch(config-vlan)#name gamma

Portok hozzárendelése adott VLAN-hoz: Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 25

Egyszerre több port hozzárendelése: Switch(config)#int range fa0/10 - 15 Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 25

Trönkport beállítása:

Switch(config)#int fa0/24 Switch(config-if)#switchport mode trunk

Natív VLAN beállítása (a trönk mindkét végén meg kell adni!):

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99

Engedélyezett VLAN-ok megadása a trönkön:

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan [except 2 | 3,4 | all]

Trönk állapotának ellenőrzése:

Switch# show interfaces trunk

Futó konfiguráció mentése TFTP-szerverre:

Switch#copy running-config tftp

Indító konfiguráció letöltése TFTP-szerverről:

Switch#copy tftp startup-config

Spanning Tree Protocol (STP)

Hídprioritás beállítása (az érték 0-61440 között lehet, 4096-os lépésekkel, a kisebb lesz a gyökérponti híd):

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

illetve

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root [primary | secondary]

Hozzáférési portok gyors-továbbító üzemmódba állítása:

Switch(config)#spanning-tree portfast default

illetve interfészenként:

Switch(config-if)#spanning-tree portfast

A kialakult állapot megjelenítése:

Switch# show spanning-tree [detail | summary | vlan x]

Üzemmód beállítása (normál / gyors)

Switch(config)#spanning-tree mode pvst | rapid-pvst

Interface költség beállítás:

Switch(config-if)#spanning-tree vlan 10 cost 30

Alapértelmezett értékek: 10Mbps=100; 100Mbps=19; 1Gbps=4; 10Gbps=2

Root guard (hogy a gyökérponti kapcsoló ne változzon a hálózaton):

Switch(config)#spanning-tree guard root

Loop guard engedélyezése globálisan:

Switch(config)#spanning-tree loopguard default

BPDU guard engedélyezése globálisan (hogy bármilyen portról ne fogadjon bpdu-t): Switch(config)#spanning-tree portfast bpduguard default

illetve adott hozzáférési porton: Switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

EtherChannel guard (EtherChannel hibák ellenőrzésére): Switch(config)#spanning-tree etherchannel guard misconfig

VTP (VLAN trönkprotokoll) konfigurálása:

Első módszer (switchportot is támogató routereken csak ez működik): Switch# vlan database Switch(vlan)# vtp domain tartománynév

Jelszó beállítása:

Switch(vlan)#vtp password jelszó

Protokoll verziójának beállítása: Switch(vlan)# vtp v2-mode

Eszköz üzemmódjának beállítása (alapesetben szerverként működik, a kliens csak fogadja a módosításokat, a transzparens átengedi a VTP-t és tőle függetlenül működtethet saját VLAN-okat): Switch(vlan)# vtp mode server | client | transparent

Második módszer (globális konfig módban működik): Switch(config)# vtp domain tartománynév Switch(config)# vtp password jelszó Switch(config)# vtp version 2 Switch(config)# vtp mode server | client | transparent

VTP ellenőrzése:

Switch# show vtp status

Switch# show vtp password

VTP pruning:

A kapcsolók nem továbbítják a trönk túlsó felére olvan VLAN-ok adatait, amikbe tartozó állomások nem léteznek a túloldalon, ezáltal kisebb lesz a fölösleges hálózati forgalom. Switch(config)# vtp pruning

EtherChannel konfigurálás:

manuális EtherChannel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode on

EtherChannel PagP-vel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode desirable | auto

EtherChannel LACP-vel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode active | passive

Multilayer Kapcsolók beállításai:

forgalomirányítás bekapcsolása: Switch(config)#ip routing

Port felkészítése a forgalomirányításra:

Switch(config-if)no switchport (ezután be lehet állítani IP címeket)

Függelék

| Konfigurációs regiszter érték | Hatása a forgalomirányítón | |
|-------------------------------|--|--|
| 0x102 | •Ignores break •9600 console baud | |
| 0x1202 | •1200 baud rate | |
| 0x2101 | Boots into bootstrap Ignores break Boots into ROM if initial boot fails 9600 console baud rate | |
| 0x2102 | •gnores break •Boots into ROM if initial boot fails •9600 console baud rate default value for most platforms | |
| 0x2120 | Boots into ROMmon19200 console speed | |
| 0x2122 | •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •19200 console baud rate | |
| 0x2124 | NetBoot Ignores break Boots into ROM if initial boot fails 19200 console speed | |
| 0x2142 | •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •9600 console baud rate •Ignores the contents of Non-Volatile RAM (NVRAM) (ignores configuration) | |
| 0x2902 | •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •4800 console baud rate | |
| 0x2922 | •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •38400 console baud rate | |
| 0x3122 | •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •57600 console baud rate | |
| 0x3902 | •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •2400 console baud rate | |
| 0x3922 | •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •115200 console baud rate | |

IPv4

| Osztály | Teljes tartomány | Alapértelmezett maszk | Privát tartomány |
|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| A | 0.0.0.0 – 127.255.255.255 | 255.0.0.0 | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 |
| В | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 |
| С | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 |
| D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | - | - |
| Е | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | - | - |

Speciális címek:

- 0.0.0.0/8 Szórásra fenntartva
- 100.64.0.0/10 Large Scale NAT-nak fenntartva
- 127.0.0.0/8 localhost, loopback címtartomány
- 169.254.0.0/16 IPv4 link local cím. APIPA
- 192.88.99.0/24 NATPT 6to4 anycast
- 224.0.0.0/4 multicast tartománynév
- 240.0.0/4 fenntartva
- 255.255.255 broadcast

IPv6

hamarosan...:)