

# Manual Api SMS REST

Lima - Perú Vigencia 2020 Versión 5.1 PRD

Página 1 de 11

# Web Services SMS



### Lima - Perú Vigencia 2020

Versión 5.1 PRD

Página 2 de 11

# Manual Api SMS REST

### INDICE

I	OBJ	IFT	IVC

- II.- MODELO GENERAL
- III.- MODELO LOGICO
- IV.- CONSUMO WS
- V.- RETORNOS WS
- VI.- SEGURIDAD
- VII.- EJEMPLO Y SCRIPT DE ENVIO SMS



# Manual Api SMS REST

Lima - Perú Vigencia 2020 Versión 5.1 PRD Página 3 de 11

### I.- OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo presentar la herramienta para desarrolladores con el fin de automatizar los procesos de envío de SMS y obtener los estados.



Manual Api SMS REST

# Lima - Perú

### Vigencia 2020

Versión 5.1 PRD

Página 4 de 11

### **II.- MODELO GENERAL**

# Web Services INTICO S.A. Procesa XML XML Web Services INTICO Servidor INTICO Servidor INTICO Web Services INTICO



# Manual Api SMS REST

Lima - Perú Vigencia 2020 Versión 5.1 PRD Página 5 de 11

### **III.- MODELO LOGICO**

Los datos solicitados por el Web Services de INTICO son los siguientes:

a) Métodos que usan Header: Content-Type: x-www-form-urlencoded

Método		SMS – Envio 160 Caracteres	
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/sms	
Campo	Tamaño	Descripción	
Celular	9	Campo celular de 9 caracteres validos	
mensaje	160	Campo mensaje a enviar no más de 160 caracteres	
senderld	14	Campo senderld no más de 14 caracteres	
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO	
password	18	Campo Password autorizado por INTICO	

Método		SMS – Variable adicional
URL https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/smsv4		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/smsv4
Campo	Tamaño	Descripción
Celular	9	Campo celular de 9 caracteres validos
mensaje	160	Campo mensaje a enviar no más de 160 caracteres
senderld	14	Campo senderld no más de 14 caracteres
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO
password	18	Campo Password autorizado por INTICO
<mark>var1</mark>	50	Campo adicional para insertar variables personalizadas

Método		confirma
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/confirma
Campo Tamaño		Descripción
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO
password	18	Campo password autorizado por INTICO
codigo	9	Campo código devuelto por el sistema cuando envía

Método		Respuesta	
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/respuesta	
Campo Tamaño		Descripción	
fechalnicio	8	Campo fecha con el formato yyyyMMdd (Campo opcional)	
fechaFin	8	Campo fecha con el formato yyyyMMdd (Campo opcional)	
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO	
password	18	Campo Password autorizado por INTICO	
celular	9	Campo celular de 9 caracteres validos	



# Manual Api SMS REST

Lima - Perú Vigencia 2020 Versión 5.1 PRD Página 6 de 11

### b) Métodos que usan Header: Content-Type: application-json

Método		SMS – Envio 160 Caracteres	
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/smsv2	
Campo Tamaño		Descripción	
Celular	9	Campo celular de 9 caracteres validos	
mensaje	160	Campo mensaje a enviar no más de 160 caracteres	
senderld	14	Campo senderId no más de 14 caracteres	
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO	
password	18	Campo Password autorizado por INTICO	

Método		SMS – Variable adicional	
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/smsv8	
Campo Tamaño		Descripción	
Celular	9	Campo celular de 9 caracteres validos	
mensaje	160	Campo mensaje a enviar no más de 160 caracteres	
senderld	14	Campo senderld no más de 14 caracteres	
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO	
password	18	Campo Password autorizado por INTICO	
<mark>var1</mark>	50	Campo adicional para insertar variables personalizadas	

Método		SMS - Agendado
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/smsA
Campo	Tamaño	Descripción
Celular	9	Campo celular de 9 caracteres validos
mensaje	160	Campo mensaje a enviar no más de 160 caracteres
senderld	14	Campo senderld no más de 14 caracteres
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO
password	18	Campo Password autorizado por INTICO
<mark>fecha</mark>	8	Campo fecha con el formato yyyyMMdd
<mark>hora</mark>	8	Campo hora con el formato HH:MM

Método		confirma
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/confirmav2
Campo Tamaño		Descripción
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO
password	18	Campo password autorizado por INTICO
codigo	9	Campo código devuelto por el sistema cuando envía

Método		Respuesta	
URL		https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/respuestav2	
Campo Tamaño		Descripción	
fechalnicio	8	Campo fecha con el formato yyyyMMdd (Campo opcional)	
fechaFin	8	Campo fecha con el formato yyyyMMdd (Campo opcional)	
usuario	12	Campo Usuario autorizado por INTICO	
password	18	Campo Password autorizado por INTICO	
celular	9	Campo celular de 9 caracteres validos	



# Manual Api SMS REST

Lima - Perú Vigencia 2020 Versión 5.1 PRD Página 7 de 11

### IV.- Consumir WS a través de REST

Dirección WS: https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS

User: urozen

Password: 9wKINwElum4W

Para realizar el envío de SMS, se debe invocar al método **sms**, entregándole como parámetro: **usuario**, **password**, **celular**, **mensaje**, **senderId** (en el mismo orden).

Por cada envío el método entregará como retorno el **codigo** que permitirá conocer el estado de entrega del SMS enviado.

Para realizar la solicitud de estados de entrega, se debe invocar al método **confirma** entregándole como parámetro: **usuario**, **password**, **codigo** (en el mismo orden).

Para realizar la solicitud de respuestas SMS asociadas a un número, se debe invocar al método **respuesta** entregándole como parámetro: **usuario**, **password**, **celular**, **fecha** (en el mismo orden).



# Lima - Perú

Vigencia 2020

Versión 5.1 PRD

### Página 8 de 11

# Manual Api SMS REST

### V.- Retornos WS:

### A) Envío de SMS:

Cuando se realicé un envío de SMS exitoso el WS retornará en formato JSON:

{estado:1, codigo: OKabcdef}

Donde:

estado=1: El sms llegó a la plataforma INTICO.

codigo= OKabcdef: El código que entrega el sistema asociado al SMS enviado.

Cuando se produzca un error al momento de enviar un SMS el WS retornará:

- error: usuario o password incorrectos: Se produce cuando la autentificación con el WS es incorrecta.
- **error: parámetro (tipo de parámetro) vacío:** Se produce cuando algún parámetro esperado por el WS es enviado en blanco.
- error: parámetro celular incorrecto: Se produce cuando el numero del destinatario SMS no cumple con formato en la cantidad de números.
- error: IP no autorizada: Se produce cuando la IP del cliente no está registrada en el sistema INTICO.

### B) Estados de Entrega:

Cuando se realice una solicitud de estado de entrega de SMS el WS retornará:

- {estado: 1, flag\_entrega: (C, R, P), fecha\_entrega:YYYYMMDD, hora\_entrega: HH:MM:SS }: Indica la información de entrega o rechazo de un SMS enviado.
  - estado: Indica si el sms ha llegado a la plataforma INTICO.
  - flag\_entrega: estado de entrega del SMS.
  - fecha\_entrega: Fecha de entrega del SMS.
  - hora\_entrega: Hora de entrega del SMS.

El flag\_entrega puede tener 3 distintos estados:

- P: Significa que el SMS está a la espera de Confirmación.
- C: SMS fue Confirmado de entrega hacia la Red del Operador.
- R: SMS fue Rechazado de entrega desde la Red del Operador.



### Lima - Perú Vigencia 2020

Versión 5.1 PRD

Página 9 de 11

## Manual Api SMS REST

Cuando se produzca un error al momento de consultar el estado de entrega de un SMS el WS retornará:

- error: usuario o password incorrectos: Se produce cuando la autentificación con el WS es incorrecta.
- **error: parámetro (tipo de parámetro) vacío:** Se produce cuando algún parámetro esperado por el WS es enviado en blanco.
- error: IP no autorizada: Se produce cuando la IP del cliente no está registrada en el sistema INTICO.
- **error: El mensaje no existe:** Se produce cuando el código ingresado es incorrecto o no está asociado a un mensaje de la plataforma.

### VI.- Seguridad

El WebService de INTICO requiere previamente autorizar la IP desde donde el cliente realizara las peticiones de uso del mismo.

### VII.- Ejemplo y Script de Envío SMS

Para realizar los envíos por el WebService REST de INTICO, se deben envíar los parámetros mediante el método POST. La respuesta a los envíos retorna un formato JSON.

### A) Ejemplo en JAVA.

```
package test;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.xml.sax.SAXException;
public class clienteREST {
   public static void main(String[] args) throws ClientProtocolException, IOException,
   ParserConfigurationException, SAXException {
     String respuesta = "";
    HttpClient client = new DefaultHttpClient();
        HttpPost post = new
        HttpPost("https://ws.intico.com.pe:8181/rest/webresources/envioSMS/respuesta");
    List nameValuePairs = new ArrayList(1);
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("usuario", "usuario")):
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("password", "password")):
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("celular", "989216368"));
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("mensaje", "Mensaje de Prueba"));
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("senderId", "test"));
    post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
    try {
```

### B) Ejemplo en PHP



C) Ejemplo en C#

## IntiCo Corp

Manual Api SMS REST

# Lima - Perú

Vigencia 2019

Versión 4.1 PRD

### Página 11 de 11