

Guide Cue Creator

Ableton Live 세션(`.als`)을 읽어 로케이터를 오디오 큐 파일과 매칭하고, 비트 0에서 전용 가이드 큐 트랙에 바로 사용할 수 있는 단일 스테레오 WAV(`guide_cues.wav`)를 렌더링합니다.

포함된 항목

<code>cue_creator.html</code>	← 앱 파일 (이 파일을 열어주세요)
<code>GUIDE CUES/</code>	← 섹션 큐 오디오 라이브러리 (내장)

시스템 요구사항

- **Chrome** 또는 **Edge** (권장) — 최초 실행 후 클릭 없이 폴더 접근
 - **Firefox** — 사용 가능, 브라우저 세션마다 폴더를 다시 선택해야 할 수 있음
 - 인터넷 연결 필요 (CDN에서 pako, Fuse.js, Dexie 로드)
-

빠른 시작

1. `cue_creator.html` 을 더블클릭 — 기본 브라우저에서 열림
2. **폴더 선택**을 클릭하고 `GUIDE CUES/` 가 있는 폴더를 선택
3. 드롭다운에서 **언어** 선택
4. `.als` 파일을 업로드 영역으로 드래그 (또는 클릭하여 탐색)
5. 큐 테이블 확인 — 초록색 = 좋은 매칭, 노란색 = 낮은 신뢰도, 빨간색 = 매칭 없음
6. **미리듣기** 클릭 (또는 **스페이스바** 누르기)로 미리 청취
7. **WAV 렌더링** 클릭 — `guide_cues.wav` 다운로드
8. `guide_cues.wav` 를 Ableton 세션의 비트 0에 전용 트랙으로 드래그

Chrome/Edge에서는 폴더 선택이 기억됩니다. 2단계는 최초 1회만 설정하면 됩니다.

앱 기능

- 각 섹션 큐를 로케이터 **1마디 전**에 배치
- 처음 2마디에 **카운트오프** 생성 (4/4박자 기준 비트 0-7)
- 카운트오프 영역 내의 섹션 큐 억제
- `count off` 또는 `next song` 으로 명명된 로케이터 건너뛰
- 템포 자동화 지원 (가변 BPM 세션)

지원 박자

3/4 · 4/4 · 6/8 · 12/8

지원 언어

영어 · 스페인어 · 프랑스어 · 인도네시아어 · 한국어 · 필리핀어 · 포르투갈어

큐 테이블 컨트롤

열	설명
로케이터	읽기 전용 — .als 파일에서 가져옴
매칭된 큐	자동 매칭을 재정의하려면 편집
신뢰도	초록 ≥ 80% · 노랑 ≥ 50% · 빨강 < 50%

타임라인 컨트롤

동작	결과
클릭	위치로 이동
스페이스바	재생 / 일시정지
Ctrl+스크롤 또는 핀치	커서 방향으로 확대/축소
+/- 버튼	확대/축소
초기화	전체 세션을 너비에 맞춤

동작	결과
재생 위치 따라가기	자동 스크롤 토글

출력 사양

설정	값
샘플 레이트	48,000 Hz
채널	스테레오
비트 심도	16비트 PCM
파일	guide_cues.wav