



Reels Teleprompter

Записывай вертикальное видео с суфлёром —
и выгляди так, будто говоришь без бумажки.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Веб-приложение (PWA) для iPhone и Android · работает офлайн после установки

— СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

1. О приложении — что оно умеет
2. Установка на экран «Домой» (iPhone и Android)
3. Экран «Сценарий» — готовим текст и настройки
4. Экран репетиции — суфлёр и управление одной рукой
5. Обратный отсчёт 3-2-1
6. Экран записи — пауза, стоп, таймер
7. Экран просмотра — пересмотреть, сохранить, переснять
8. Советы для лучшего результата
9. Устранение неполадок

 **Как читать.** Перед первой записью пройдите разделы по порядку один раз — это займёт около пяти минут и избавит от большинства вопросов на месте.

О приложении

Reels Teleprompter — это простое веб-приложение для записи вертикального (9:16) видео на фронтальную камеру телефона, с текстом сценария, который плавно прокручивается прямо рядом с камерой. Так вы читаете текст, но выглядите на видео так, будто говорите свободно, глядя в объектив.

1 Без установки из магазина приложений

Это веб-страница (PWA — Progressive Web App). Достаточно один раз открыть ссылку и добавить её на экран «Домой».

2 Работает офлайн

После первого открытия приложение продолжает работать даже без интернета — сценарий и настройки хранятся прямо на телефоне.

3 Суфлёр «незаметного чтения»

Текст показывается узкой полосой рядом с камерой, короткими строками, с фиксированной линией — так взгляд меньше «бегает», и со стороны это не выглядит как чтение с листа.

4 Управление одной рукой

Красная полоса вдоль правого края экрана — проведите по ней большим пальцем, чтобы отмотать текст вперёд/назад, не перехватывая телефон второй рукой (подробнее в главах 4 и 6).

5 Три уровня качества видео

«Широкий кадр» (по умолчанию, самый надёжный), HD и «Максимум» — компромисс между чёткостью и углом обзора.

6 Пауза и возобновление записи

Можно поставить запись на паузу и продолжить позже, не начиная заново.

7 Просмотр и повтор

После записи ролик сразу можно посмотреть, сохранить в галерею или переснять, если что-то пошло не так.

Установка на экран «Домой»

Устанавливать приложение не обязательно — им можно пользоваться прямо в браузере. Но установка на «Домой» убирает адресную строку браузера и всплывающее уведомление о доступе к камере, оставляя больше места под текст и картинку, и даёт приложению работать полностью офлайн, как обычное приложение.

НА IPHONE (ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ SAFARI)

! Важно. На iPhone установка работает только из браузера Safari. Если вы открыли ссылку в Chrome, Яндекс.Браузере или любом другом браузере — скопируйте адрес и откройте его именно в Safari, иначе пункта «На экран «Домой»» просто не будет.

- 1 Откройте сайт приложения в Safari**
Найдите иконку Safari (компас) на телефоне — не Chrome и не любой другой браузер — и вставьте туда ссылку на приложение.
- 2 Нажмите на значок «Поделиться»**
Это квадрат со стрелкой вверх, внизу экрана по центру (на iPad — вверху справа).
- 3 Выберите «На экран «Домой»»**
Пролистайте список значков вниз, если не видно сразу — пункт называется «На экран «Домой»» (On Home Screen).
- 4 Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу**
Можно переименовать ярлык перед добавлением — по умолчанию будет «Teleprompter».
- 5 Готово — открывайте с «Домой», как обычное приложение**
Значок появится рядом с остальными иконками. При первом запуске подтвердите доступ к камере и микрофону — это нужно спросить только один раз.

НА ANDROID (CHROME)

- 1 Откройте сайт приложения в Chrome**
На большинстве Android-телефонов Chrome установлен по умолчанию; подойдёт и другой Chromium-браузер (Яндекс.Браузер, Edge).
- 2 Откройте меню браузера**
Три точки в правом верхнем углу экрана.
- 3 Выберите «Добавить на главный экран» или «Установить приложение»**
Формулировка зависит от версии Chrome — иногда Android сам предлагает баннер с этой кнопкой снизу экрана, тогда можно нажать прямо на него.
- 4 Подтвердите добавление**
Появится окно с названием и значком приложения — нажмите «Добавить»/«Установить».


5 Готово

Значок появится на главном экране или в списке приложений, как обычное установленное приложение.

! Если спрашивает каждый раз. Разрешения на камеру и микрофон запрашиваются один раз при первом запуске установленного приложения и дальше не появляются. Если доступ случайно отклонили — на iPhone: Настройки → Safari → Камера/Микрофон → Разрешить; на Android: Настройки → Приложения → Chrome → Разрешения → Камера/Микрофон → Разрешить, затем перезапустите приложение.

Экран «Сценарий»

Это стартовый экран — здесь готовится текст и настройки перед репетицией и записью. Все настройки сохраняются на телефоне автоматически, повторно вводить их не нужно.



1 Поле «Сценарий»

Вставьте или напишите текст, который будете читать на камеру. Чем короче строки/фразы, тем удобнее суфлёру и естественнее звучит речь.

2 Скорость прокрутки

Кнопками «-»/«+» задайте, как быстро текст будет «уезжать» вверх. Скорость можно менять и позже, на экране репетиции.

3 Размер шрифта

Крупнее — легче читать на расстоянии вытянутой руки; меньше — помещается больше текста на экране одновременно.

4 Качество видео

«Широкий кадр» — самый надёжный вариант по умолчанию, с обычным углом обзора. HD и «Максимум» дают более чёткую картинку, но кадр становится уже (камера обрезает края) — при выборе загляните после записи в значок «i» на экране просмотра, чтобы проверить, что видео получилось вертикальным, а не «на боку».


5 «Проверить суфлёр»

Переходит на экран репетиции — здесь ещё ничего не записывается, можно спокойно прогнать текст и подстроить скорость.

Совет. Пишите короткими предложениями — это ключевой приём, который делает чтение с суфлёра незаметным для зрителя: длинные фразы заставляют глаза «бегать» по экрану шире, а короткие укладываются в одну узкую полосу текста возле камеры.

Экран репетиции


Здесь включается камера и суфлёр, но запись видео ещё не идёт — можно потренироваться сколько угодно раз. Текст можно «отмотать» пальцем двумя способами: провести прямо по полосе текста наверху, либо — удобнее при записи одной рукой — провести большим пальцем по красной полосе вдоль правого края экрана. В обоих случаях автопрокрутка продолжится с того места, где вы отпустили палец.



- 1 Кнопка «← Настройки»**
Вернуться назад и поменять сценарий, скорость, шрифт или качество.
- 2 Текст суфлёра**
Прокручивается узкой полосой рядом с камерой. Прокрутка начинается не сразу — есть 6 секунд, чтобы подготовиться и посмотреть в камеру.
- 3 Кнопка записи (по центру)**
Запускает обратный отсчёт 3-2-1, а затем саму запись.
- 4 «Медленнее» / «Быстрее»**
Меняют скорость прокрутки прямо во время репетиции — удобно подобрать комфортный темп, не заходя в настройки.
- 5 Полоса прокрутки одной рукой (справа)**
Толстая красная линия вдоль правого края экрана. Проведите по ней большим пальцем вверх/вниз, чтобы отмотать текст вперёд или назад — не нужно тянуться пальцем к самой полосе суфлёра сверху. Отпустите — прокрутка продолжится с того места, где вы остановились. Специально сделано для удобства, когда телефон держат одной рукой.

! Совет. Держите телефон на уровне глаз (например, оперев о что-то устойчивое) — так взгляд в камеру во время чтения текста выглядит наиболее естественно.

Обратный отсчёт




Как только вы нажали кнопку записи на экране репетиции, на секунду появляется полноэкранный обратный отсчёт «3 — 2 — 1». Это время, чтобы убрать руку от экрана, принять удобную позу и подготовиться — запись начнётся сразу после того, как отсчёт закончится.

Отдельно предупреждать не нужно: этот экран короткий (чуть больше двух секунд) и переходит в запись автоматически.

Экран записи

Суфлёр продолжает прокручиваться так же, как во время репетиции, и им можно управлять точно так же — включая красную полосу вдоль правого края для управления одной рукой. Постарайтесь не блокировать экран телефона вручную во время записи — камера должна оставаться активной всё это время.




- 1 Таймер (справа сверху)**
Показывает длительность текущей записи. Во время паузы под ним появляется красная надпись «ПАУЗА», а сам таймер тускнеет.
- 2 Пауза (слева)**
Приостанавливает запись и суфлёр. Нажмите ещё раз, чтобы продолжить с того же места — итоговый файл склеится в одно видео.
- 3 Стоп (по центру)**
Останавливает и завершает запись, приложение переходит на экран просмотра.
- 4 Полоса прокрутки одной рукой (справа)**
Та же красная полоса, что и на репетиции (глава 4) — проведите по ней большим пальцем, чтобы отмотать текст вперёд/назад прямо во время записи, не перехватывая телефон второй рукой. Если провести по ней во время паузы — запись и суфлёр так и останутся на паузе, автопрокрутка сама не включится.

! Совет. Если случайно ошиблись на середине фразы — не обязательно останавливать запись: поставьте на паузу, соберитесь с мыслями и продолжите с того же места кнопкой паузы ещё раз, либо просто остановите и переснимите с экрана просмотра.

Экран просмотра

Сразу после остановки записи открывается предпросмотр готового ролика — можно пересмотреть его целиком перед тем, как решить, сохранять или переснимать.



1 Значок «i» (диагностика)

Показывает техническую информацию о записанном файле — формат, разрешение, длительность. Полезно, если видео выглядит странно (например, «на боку») — тогда стоит вернуться в настройки и выбрать «Широкий кадр».

2 «Переснять»

Удаляет текущий дубль и возвращает на экран репетиции для новой попытки.

3 «Оставить»

Сохраняет ролик. На телефоне откроется системное окно «Поделиться» — выберите «Сохранить видео», чтобы файл попал в галерею (Фото/Google Фото).

4 Полоса прокрутки видео

Покажите/промотайте отснятое видео — потяните бегунок пальцем, чтобы перемотать вперёд или назад.

5 Кнопка воспроизведения

Нажмите по центру экрана или на саму кнопку, чтобы включить/поставить видео на паузу.

! Совет. Если при нажатии «Оставить» не появляется системное окно «Поделиться» — на некоторых компьютерах и старых браузерах видео вместо этого сразу скачивается как файл, это нормально, просто найдите его в загрузках.

Советы для лучшего результата

1 Свет спереди, а не сзади

Поставьте источник света (окно, лампу) перед собой, лицом к нему. Если свет светит из-за спины, лицо на видео будет тёмным.

2 Упор для телефона

Даже стопка книг или чехол-подставка избавят от дрожания картинки лучше, чем самая твёрдая рука.

3 Тихое помещение

Микрофон телефона чувствителен к фоновому шуму — выключите вентиляторы, музыку и т. п. перед записью.

4 Короткие фразы в сценарии

Разбивайте текст на короткие смысловые куски — так суфлёр «Незаметного чтения» работает лучше всего (см. главу 3).

5 Держите телефон одной рукой смело

Для этого и сделана красная полоса прокрутки вдоль правого края экрана (главы 4 и 6) — большой палец той же руки, что держит телефон, дотягивается до неё естественно, без необходимости перехватывать телефон второй рукой.

6 Начните с «Широкого кадра»

Это единственный режим качества, который на данный момент точно проверен и работает правильно на всех устройствах. HD и «Максимум» пробуйте, только если нужна более высокая чёткость, и обязательно проверяйте результат через значок «i».

7 Не блокируйте экран во время записи

Если экран погаснет или заблокируется вручную, запись видео может прерваться, хотя звук продолжит записываться.

Устранение неполадок

Экран остался полностью чёрным

Закройте и заново откройте приложение. Если не помогло — переустановите ярлык с «Домой» (глава 2), это обновит сохранённую версию приложения на телефоне.

Приложение спрашивает доступ к камере каждый раз заново

Это обычное поведение обычной вкладки браузера. Установите приложение на экран «Домой» (глава 2) — оно спросит один раз и запомнит выбор.

Видео получилось «на боку» или сильно приближено

Вернитесь в «Сценарий» → «Качество видео» и выберите «Широкий кадр» — это самый надёжный вариант. Проверяйте результат через значок «i» на экране просмотра: ширина файла должна быть меньше высоты.

Не понятно, сохранилось ли видео

После нажатия «Оставить» дождитесь системного окна «Поделиться» и выберите «Сохранить видео» — только после этого файл появится в галерее телефона.

Запись «зависла» / кажется, что не закончится

Подождите немного — обработка файла после долгой записи может занять несколько секунд. Если приложение всё же не отвечает дольше 10 секунд, вернитесь на экран настроек и попробуйте записать заново.

Кнопки не реагируют на первое нажатие

Нажмите ещё раз — это иногда случается при самом первом касании только что открывшегося экрана. Если проблема повторяется постоянно, переустановите ярлык с «Домой» (глава 2).

Хочу установить приложение, но не вижу нужного пункта меню

На iPhone это доступно только в браузере Safari (не Chrome и не другой браузер) — см. главу 2. На Android ищите «Установить приложение» именно в меню Chrome.

! Помните. На экране просмотра есть значок «i» — он показывает техническую диагностику последней записи (формат, реальное разрешение файла, длительность). Если что-то работает не так, эта информация помогает быстро понять причину.