



$$D = \frac{Q}{A} = \frac{C}{\epsilon_0}$$

- 電荷、蓄え、放出 -



電源 off 時  
電荷 Q がまます

## 電気容量

蓄えられた電荷量  $Q(\text{C})$  は、

$$Q = \frac{C}{V} \rightarrow \text{電圧}(V)$$


電気容量、単位 F

$$N = 10^{-6}$$

$$\mu = 10^{-9}$$

$$P = 10^{-12}$$

## 平行板コアニサ - の電気容量



極板 A から出で B に入る

電気力線の数は

$$N = 4\pi k Q (\text{本})$$

$\Rightarrow \mu = \frac{N}{A}$  の電界 E ( $V/m$ ) は、

$$E = \frac{N}{A} = \frac{4\pi k Q}{A} \quad [V/m = \frac{N}{m^2}, N = Vm = \mu]$$

極板 AB 間の電位差 V をすると、

$$V = Ed = \frac{4\pi k Qd}{A} \quad [V/m \cdot m = V]$$

$$\therefore Q = \frac{1}{4\pi k} \cdot \frac{AV}{d}$$

$$Q = CV \text{ である。}$$

$$C = \frac{A}{4\pi k d} \text{ (F)}$$


( $A$  が大きいほど大きな電気量をもつ。)  
 $N$  に比例

(極板間隔に反比例。)

$$Q = CV = 2.0 \times 10^{-6} \times 100 \\ = 2.0 \times 10^{-4} \text{ C}$$

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{4.8 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-6}} \\ = 0.48 \text{ V}$$

誘電体を挿入したコアニサ -  
(= 不導体)  
→ 電気容量が大きくなる。



$$\therefore C' = \frac{(Q + Q'')}{V}$$

電位差 V と平行な面に E'' がまつ。

誘導分極も強まる。極板の電気量が増加。

## 誘電率

$$\text{電気容量 } C = \frac{1}{4\pi k} \frac{A}{d} \propto$$

誘電体による(左右する)こと。

$\frac{1}{4\pi k}$  が定数でないと解釈でき。

$$\epsilon = \frac{1}{4\pi k} \text{ とよび、誘電率を呼ぶ。}$$

$$\text{単位 } F/m. \therefore C = \frac{\epsilon A}{d} \propto \epsilon \text{ がう。}$$

$\epsilon$  は誘導分極の度合を表す。

電気定数

真空中では

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k_0} = 8.85 \times 10^{-12} F/m \text{ であり。}$$

空气中では  $\epsilon \approx 1$  。

通常、誘電体の誘電率は

$$\text{比誘電率 } \epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \text{ を表す。}$$

$$\text{つまり } \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0.$$

コアニサ - の電気容量は

$$C = \epsilon \frac{A}{d} = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} \propto \epsilon_r \text{ 。$$