## attribute 用法 section 部分

1. gcc 的\_\_attribute\_\_ 编译属性

要了解 Linux Kernel 代码的分段信息,需要了解一下 gcc 的\_\_attribute\_\_ 的编绎属性,
\_\_attribute\_\_ 主要用于改变所声明或定义的函数或 数据的特性,它有很多子项,用于改变
作用对象的特性。比如对函数, noline 将禁止进行内联扩展、 noreturn 表示没有返回值、
pure 表明函数除 返回值外,不会通过其它 (如全局变量、 指针)对函数外部产生任何影响。
但这里我们比较感兴趣的是对代码段起作用子项 section。

\_\_attribute\_\_ 的 section 子项的使用格式为:
\_\_attribute\_\_ ((section("section\_name"))))

其作用是将作用的函数或数据放入指定名为 "section\_name" 输入段。

这里还要注意一下两个概念:输入段和输出段

输入段和输出段是相对于要生成最终的 elf 或 binary 时的 Link 过程说的, Link 过程的输入 大都是由源代码编绎生成的目标文件 .o , 那么这些 .o 文件中包含的段相对 link 过程来说就 是输入段,而 Link 的输出一般是可执行文件 elf 或库等,这些输出文件中也包含有段,这 些输出文件中的段就叫做输 出段。输入段和输出段本来没有什么必然的联系, 是互相独立, 只是在 Link 过程中, Link 程序会根据一定的规则(这些规则其实来源于 Link Script ),将 不同的输入段重新组合到不同的输出段中, 即使是段的名字, 输入段和输出段可以完全不同。

其用法举例如下:

```
int var __attribute__((section(".xdata"))) = 0;
这样定义的变量 var 将被放入名为 .xdata 的输入段 , (注意: __attribute__ 这种用法中的括
号好像很严格,这里的几个括号好象一个也不能少。)
static int __attribute__((section(".xinit"))) functionA(void)
这个例子将使函数 functionA 被放入名叫 .xinit 的输入段。
需要着重注意的是, __attribute__ 的 section 属性只指定对象的输入段, 它并不能影响所指
定对象最终会放在可执行文件的什么段。
2. linux Kernel 源代码中与段有关的重要宏定义
A. 关于 __init 、 __initdata 、 __exit 、
                                 _exitdata 及类似的宏
打开 Linux Kernel 源代码树中的文件: include/init.h ,可以看到有下面的宏定议:
#define __init __attribute__ ((__section__ (".init.text"))) __cold
#define __initdata __attribute__ (( __section__ (".init.data")))
#define __exitdata __attribute__ (( __section__ (".exit.data")))
```

```
#define __exit_call __attribute_used__ _attribute__ (( __section__ (".exitcall.exit")))
#define __init_refok oninline __attribute__ ((__section__ (".text.init.refok")))
#define __initdata_refok __attribute__ ((__section__ (".data.init.refok")))
#define __exit_refok noinline __attribute__ ((__section__ (".exit.text.refok")))
#ifdef MODULE
#define __exit __attribute__ (( __section__ (".exit.text"))) __cold
#else
#define __exit __attribute_used__ _attribute__ ((__section__ (".exit.text"))) __cold
#endif
对于经常写驱动模块或翻阅
                         Kernel 源代码的人,看到熟悉的宏了吧:
                                                              __init, __initdata,
__exit, __exitdata 。
__init 宏最常用的地方是驱动模块初始化函数的定义处 , 其目的是将驱动模块的初始化函数
放入名叫 .init.text 的输入段。对于 __initdata 来说,用 于数据定义,目的是将数据放入名
叫.init.data 的输入段。其它几个宏也类似。 另外需要注意的是 , 在以上定意中 , 用 __section__
代替了 section 。还有其它一些类似的宏定义,这里不一一列出,其作用都是类似的。
```

## B. 关于 initcall 的一些宏定义

在该文件中,下面这条宏定议更为重要,它是一条可扩展的宏:
attribute ((section(".initcall" level ".init"))) = fn
这条宏带有 3 个参数: level,fn, id ,分析该宏可以看出:
1 .其用来定义类型为 initcall_t 的 static 函数指针,函数指针的名称由参数 fn 和 id 决定
initcall_##fn##id ,这 就是函数指针的名称,它其实是一个变量名称。从该名称的定义
方法我们其学到了宏定义的一种高级用法,即利用宏的参数产生名称,这要借助于 "##" 这一符号 组合的作用。
2.这一函数指针变量放入什么输入段呢,请看 attribute ((section (".initcall"
levle ".init"))) ,输入段的名称由 level 决定,如果 level="1" ,则输入段是 .initcall1.init ,
如果 level="3s" ,则输入段是 .initcall3s.init 。这一函数指针变量就是放在用这种方法决定
的输入段中的。
3. 这一定义的函数指针变量的初始值是什么叫,其实就是宏参数 fn ,实际使用中 , fn 其实就是真实定义好的函数。
该宏定义并不直接使用,请看接下来的这些宏定义:

```
#define pure_initcall(fn) ___define_initcall("0",fn,0)
#define core_initcall(fn) __define_initcall("1",fn,1)
#define core_initcall_sync(fn) __define_initcall("1s",fn,1s)
#define postcore_initcall(fn) __define_initcall("2",fn,2)
#define postcore_initcall_sync(fn) __define_initcall("2s",fn,2s)
#define arch_initcall(fn) __define_initcall("3",fn,3)
#define arch_initcall_sync(fn) __define_initcall("3s",fn,3s)
#define subsys_initcall(fn) ___define_initcall("4",fn,4)
#define subsys_initcall_sync(fn) __define_initcall("4s",fn,4s)
#define fs_initcall(fn) ___define_initcall("5",fn,5)
#define fs_initcall_sync(fn) __define_initcall("5s",fn,5s)
#define rootfs_initcall(fn) ___define_initcall("rootfs",fn,rootfs)
#define device_initcall(fn) __define_initcall("6",fn,6)
#define device_initcall_sync(fn) __define_initcall("6s",fn,6s)
#define late_initcall(fn) __define_initcall("7",fn,7)
#define late_initcall_sync(fn) __define_initcall("7s",fn,7s)
这些宏定义出来是为了方便的使用 ___define_initcall 宏定义的 , 上面每条宏第一次使用时都
会产生一个新的输入段。
```

接下来还有一条

```
#define __initcall(fn) device_initcall(fn)
这一条其实只是定义了另一个别名,即平常使用的
                                               _initcall 其实就是这儿的
              ,用它定义的函数指定位于段
                                                     中。
                                         .initcall6.init
device_initcall
C.__setup 宏的来源及使用
__setup 这条宏在 Linux Kernel
                             中使用最多的地方就是定义处理
                                                           Kernel 启动参数的函数及
数据结构 ,请看下面的宏定义:
#define __setup_param(str, unique_id, fn, early) \
static char __setup_str_##unique_id[] __initdata __aligned(1) = str; \
static struct obs_kernel_param __setup_##unique_id \
__used __section(.init.setup) \
__attribute__((aligned((sizeof(long))))) \
= { __setup_str_##unique_id, fn, early }
        _setup(str, fn) \
#define
__setup_param(str, fn, fn, 0)
使用 Kernel 中的例子分析一下这两条定义:
__setup("root=",root_dev_setup);
                                中,其作用是处理 Kernel 启动时的像
这条语句出现在
              init/do_mounts.c
```

之类的参数的。

root=/dev/mtdblock3

```
分解一下这条语句,首先变为:
__setup_param("root=",root_dev_setup,root_dev_setup,0);
继续分解,将得到下面这段代吗:
static char __setup_str_root_dev_setup_id[] __initdata __aligned(1) = "root=";
static struct obs_kernel_param __setup_root_dev_setup_id
__used __section(.init.setup)
__attribute__((aligned((sizeof(long)))))
= { __setup_str_root_dev_setup_id, root_dev_setup, 0 };
这段代码定义了两个变量:字符数组变量 ___setup_str_root_dev_setup_id
                                                                  , 其初始化内容
          ,由于该变量用 ___initdata 修饰,它将被放入 .init.data 输入段;另一变量是结
为"root="
构变量 __setup_root_dev_setup_id , 其类型为 struct obs_kernel_param
                                                                   , 该变理被放
入输入段 .init.setup 中。结构 struct obs_kernel_param
                                                    也在该文件中定义如下:
struct obs_kernel_param {
const char *str;
int (*setup_func)(char *);
int early;
};
```

的三个成员分别被初始化为:

变量 \_\_setup\_root\_dev\_setup\_id

\_\_setup\_str\_root\_dev\_setup\_id - - - > 前面定义的字符数组变量,初始内容为 "root="。

root\_dev\_setup - - > 通过宏传过来的处理函数。

0 -->常量 0,该成员的作用以后分析。

现在不难想像内核启动时怎么处理启动参数的了: 通过 \_\_setup 宏定义 obs\_kernel\_param 结构变量都被放入 .init.setup 段中 , 这样一来实际是使 .init.setup 段变成一张表 , Kernel 在处理每一个启动参数时 , 都会来查找这张表 , 与每一个数据项中的成员 str 进行比较 , 如果完全相同 , 就会调用该数据项的函数指针成员 setup\_func 所指向的函数(该函数是在使用\_\_setup 宏定义该变量时传入的函数参数 ) , 并将启 动参数如 root= 后面的内容传给该处理函数

可参考: http://ohse.de/uwe/articles/gcc-attributes.html#func-fastcall