Лабораторная работа № 66 Изучение ферромагнетизма

Пель работы

Изучить магнитные свойства и основные параметры ферромагнетиков.

Магнетики.

Магнитные свойства тел обусловлены магнитными свойствами составляющих их частиц и в конечном счете движением электрических зарядов в атомах и молекулах.

Атомы и молекулы материальных тел представляют собой сложные системы стационарно движущихся электрических зарядов. Такие движущиеся заряды можно рассматривать как микроскопические «молекулярные» токи, каждый из которых обладает магнитным моментом p_{M} и создает вокруг себя магнитное поле. Поле одиночного молекулярного тока довольно уменьшается с расстоянием и имеет заметную величину лишь на расстояниях порядка молекулярных размеров.

Геометрическая сумма магнитных моментов отдельных молекул p_{M} представляет собой магнитный момент всего тела:

$$\mathbf{r} \atop p_{M,V} = \sum_{i} \mathbf{r} \atop p_{M,i} \tag{1}$$

носит название вектора намагничения.

В вакууме молекулярные токи отсутствуют, и вектор намагничения тождественно равен нулю:

$$\hat{J}_{\textit{Bakyym}} = 0 \tag{3}$$

В отличие от вакуума любое тело, имеющее молекулярное строение (твердое, жидкое, газообразное), может быть намагничено так, что $J \neq 0$. Магнитные свойства тел в этом отношении аналогичны электрическим свойствам диэлектриков и любое тело может быть названо магнетиком.

В не слишком сильных полях зависимость \hat{J} от напряженности внешнего магнитного поля $ilde{H}$ можно считать практически линейной:

$$\overset{\mathbf{1}}{J} = c\overset{\mathbf{1}}{H} \tag{4}$$

где c - магнитная восприимчивость.

Для парамагнитных тел $c_{napam} > 0$; для диамагнитных тел $c_{\it duam}$ < 0 . Значение |c| << 1 и для разных веществ лежит в пределах от 10^{-4} до 10^{-6} .

В однородном магнитном поле H = const, намагничение также будет однородным (J = const). Магнитные моменты молекулярных токов ориентируются во внешнем магнитном поле.

В результате сложения магнитных полей молекулярных токов намагниченный магнетик создает дополнительное макроскопическое магнитное поле H', отличное от нуля. Легко показать, что

$$\overset{\mathbf{1}}{H}' = \overset{\mathbf{1}}{J} \tag{5}$$

При наличии внешнего поля полная напряженность среднего макроскопического поля в магнетике будет равна $\overset{\mathbf{1}}{H}_{no\pi H} = \overset{\mathbf{1}}{H} + \overset{\mathbf{1}}{H}'$.

$$\dot{H}_{nonH} = \dot{H} + \dot{H}'$$

Непосредственно наблюдаемой величиной является не H, a B:

$$\stackrel{\bullet}{B} = m_0 \left(\stackrel{\bullet}{H} + \stackrel{\bullet}{H}' \right) = m_0 \left(\stackrel{\bullet}{H} + \stackrel{\bullet}{J} \right) \tag{6}$$

Подставляя в (6) значение J из (4), получим:

$$B = m_0 H (1+c) = m m_0 H \tag{7}$$

где m = 1 + c - магнитная проницаемость данного вещества, $m_0 = 4 \cdot p \cdot 10^{-7} \ \Gamma_H/M$ - магнитная постоянная. Она показывает, во сколько раз магнитная индукция в среде возрастает по сравнению с магнитной индукцией, создаваемой теми же макроскопическими токами в пустоте.

Для парамагнитных тел c > 0, m > 1; для диамагнитных c < 0, m < 1.


Структура ферромагнетиков и природа ферромагнетизма

Особняком от рассмотренных случаев стоит очень важная для техники группа ферромагнитных тел. Свое название они получили от латинского слова *ferrum* . К ферромагнитным веществам, кроме железа, относятся кобальт, никель, гадолиний, некоторые сплавы и химические соединения. Ферромагнитные тела сильно намагничиваются уже в сравнительно слабых полях. Как показали опыты Э.Х. Ленца и Б.С. Якоби, произведенные еще в 1839 году, в таких полях H' >> H, но можно, как и для парамагнетиков, считать, что $J \sim H$ и $B \sim H$. Однако коэффициенты пропорциональности c и m у ферромагнетиков имеют очень большие значения и достигают десятков тысяч.

Бурное развитие электротехники во второй половине XIX века позволило получить большие токи и создать сильные магнитные поля.


Широкое применение железных сердечников для концентрации магнитных полей поставило перед физиками задачу детального исследования намагничивания железа в зависимости от внешнего магнитного поля. Эта задача была решена в 1872 году А.Г. Столетовым.

В результате тщательных опытов А.Г. Столетов установил, что зависимость J от H для железа имеет вид, изображенный на рис. 1.



В слабых полях J круто нарастает с ростом H, быстрее, чем по линейному закону. Далее рост J замедляется, и намагничение стремится к некоторому предельному значению $J_{\it Hac}$, при котором все молекулярные магнетики поворачиваются по полю. Поскольку $\stackrel{\bf 1}{B} = m_0 \begin{pmatrix} {\bf 1} & {\bf 1} \\ H + J \end{pmatrix}$, то зависимость B от H имеет

вид, изображенный на рис. 2.



В слабых полях B круто возрастает с ростом H вследствие быстрого роста J. В сильных полях второе слагаемое в (6) остается практически постоянным $(J = J_{HAC})$ и B увеличивается только за счет непосредственного увеличения H .

Если чисто формально распространить формулу (7) на ферромагнитные тела и определить магнитную проницаемость как отношение

$$m = \frac{B}{m_0 H} \tag{8}$$

то m в этом случае является сложной функцией H, примерный характер которой изображен на рис. 3.

Магнитная проницаемость для ферромагнетиков

$$m = \frac{B}{m_0 H} = I + \frac{J}{H} \tag{9}$$

в слабых полях имеет очень большую величину (так как J>>H) и несколько возрастает с ростом H . В сильных магнитных полях

$$J = J_{hac} = const$$
, а с ростом H отношение $\frac{J}{H} \rightarrow 0$, а $m > 1$.

Кривая зависимости B от H, изображенная на рис. 2, носит название основной кривой намагничивания. Непостоянство магнитной проницаемости приводит к сложной нелинейной зависимости индукции B магнитного поля в ферромагнетике от индукции B_0 внешнего магнитного поля. Характерной особенностью процесса намагничивания ферромагнетиков является так называемый гистерезис, то есть зависимость намагничивания от предыстории образца. Кривая намагничивания $B(B_0)$ ферромагнитного образца представляет собой петлю сложной формы, которая называется петлей гистерезиса (рис.

Если теперь уменьшать магнитную индукцию B_0 внешнего поля и довести ее вновь до нулевого значения, то ферромагнетик сохранит остаточную намагниченность — поле внутри образца будет равно B_r . Остаточная намагниченность образцов позволяет создавать постоянные магниты. Для того, чтобы полностью размагнитить образец, необходимо, изменив знак внешнего поля, довести магнитную индукцию B_0 до значения — B_{0c} , которое принято называть коэрцитивной (задерживающей) силой. Далее процесс перемагничивания может быть продолжен, как это указано стрелками на рис. 4

Для изготовления постоянных магнитов применяют ферромагнитные вещества с большим остаточным намагничением и большой коэрцитивной силой («жесткие» стали). Для изготовления сердечников применяют «мягкие» магнитные материалы с малой коэрцитивной силой и большой магнитной проницаемостью, т.е. с очень крутым подъемом кривой зависимости B от H.

Вследствие гистерезиса понятие магнитной проницаемости можно применить для ферромагнетиков лишь к основной кривой намагничения. Из рис. 4 видно, например, что для постоянного магнита при выключении внешнего поля имеется остаточное на-

магничение $B_{ocm} \neq 0$. Из (8) тогда получилось бы, что $m = \frac{B_{ocm}}{C} = \infty \, .$




Рис. 4 (петля гистерезиса ферромагнетика. Стрелками указано направление процессов намагничивания и размагничивания ферромагнитного образца при изменении индукции B_0 внешнего магнитного поля.)

Природа ферромагнетизма может быть до конца понята только на основе квантовых представлений. Качественно ферромагнетизм объясняется наличием собственных (спиновых) магнитных полей у электронов. В кристаллах ферромагнитных материалов возникают условия, при которых, вследствие сильного взаимодействия спиновых магнитных полей соседних электронов, энергетически выгодной становится их параллельная ориентация. В результате такого взаимодействия внутри кристалла ферромагнетика возникают самопроизвольно намагниченные области размером порядка 10^{-2} – 10^{-4} см. Эти области называются доменами. Каждый домен представляет из себя небольшой постоянный магнит.

В отсутствие внешнего магнитного поля направления векторов индукции магнитных полей в различных доменах ориен-

тированы в большом кристалле хаотически. Такой кристалл в среднем окажется ненамагниченным. При наложении внешнего магнитного поля B_0 происходит смещение границ доменов так, что объем доменов, ориентированных по внешнему полю, увеличивается. С увеличением индукции внешнего поля возрастает магнитная индукция намагниченного вещества. В очень сильном внешнем поле домены, в которых собственное магнитное поле совпадает по направлению с внешним полем, поглощают все остальные домены, и наступает магнитное насыщение. Рис. 5 может служить качественной иллюстрацией процесса намагничивания ферромагнитного образца.




Рис. 5 (Намагничивание ферромагнитного образца. (1) $B_0=0$; (2) $B_0=B_{01}$; (3) $B_0=B_{02}>B_{01}$.)

ТЕОРИЯ МЕТОДА

Петлю гистерезиса нетрудно получить на экране электронно-лучевой трубки осциллографа. Петля гистерезиса получается, если ферромагнетик поместить в магнитное поле, создаваемое переменным током; на горизонтально отклоняющие пластины трубки подать напряжение U_x , пропорциональное индукции магнитного поля в вакууме B_0 (т.е. напряженность внешнего магнитного поля H), т.к. $B_0 = \mathbf{m}_0 H$, а на вертикально отклоняющие — напряжение U_y , пропорциональное индукции магнитного поля ферромагнетика B.

Принципиальная схема установки приведена на рис. 6.




Рис. 6.

Исследуемым веществом является железо, из которого изготовлен тороид. Первичная обмотка тороида питается через сопротивление R_1 с переменным током i_1 . Индукция магнитного поля внутри полого тороида равна: $B_0 = \mathbf{m}_0 n_1 i_1$, где n_1 - число витков на 1 см. Тогда напряжение на горизонтально отклоняющих пластинах пропорционально B_0

$$U_x = i_1 R_1 = \frac{R_1}{m_0 n_1} B_0 \tag{10}$$

Во вторичной обмотке тороида источником тока i является ЭДС индукции. ЭДС индукции равна $\mathcal{E}=-\frac{d\Phi}{dt}$, где Φ - поток вектора магнитной индукции через поверхность, охватываемую всеми витками вторичной катушки.

Если S - площадь, охватываемая одним витком, а n_2 - число витков, тогда

$$\Phi = BSn_2, \ \mathcal{E} = -Sn_2 \frac{dB}{dt}$$
 (11)

Напишем закон Ома для втоичной цепи, пренебрегая самоиндукцией вторичной обмотки.

$$\mathcal{E} = U_c + iR_2 \tag{12}$$

где

$$U_c = U_y = \frac{q}{C} = \frac{\int i \cdot dt}{C} \tag{13}$$

 \boldsymbol{U}_c - напряжение на конденсаторе, q - заряд конденсатора.

Если R_2 велико $\left(10^5\,O_M\right)$, то первым членом справа в формуле (12) можно пренебречь: $\mathcal{E}=i\cdot R_2=-Sn_2\,\frac{dB}{dt}$, откуда $i=-\frac{n_2S}{R_2}\cdot\frac{dB}{dt}$.

Подставляя значение i в выражение (13), получим, что напряжение, подаваемое на вертикально-отклоняющие пластины осциллографа пропорционально B:

$$U_{y} = -\frac{n_{2} \cdot S}{R_{2} \cdot C} \int \frac{dB}{dt} dt = -\frac{n_{2} \cdot S}{R_{2} \cdot C} \int dB = -\frac{n_{2} \cdot S}{R_{2} \cdot C} B$$
 (14)

В результате на одни пластины подается напряжение, пропорциональное B_0 , а на другие — пропорциональное B; на экране получается петля гистерезиса $B = f(B_0)$.

За один период синусоидального изменения тока след электронного луча на экране опишет полную петлю гистерезиса, а за каждый последующий период в точности ее повторит.

Поэтому на экране будет видна неподвижная петля гистерезиса. Увеличивая потенциометром напряжение U_x , мы будем увеличивать амплитуду колебаний B_0 и получать на экране последовательно ряд различных по своей площади петель гистерезиса. Верхняя точка петли гистерезиса находится на кривой намагничивания. Следовательно, для построения кривой намагничивания необходима снять с осциллограмм координаты n_x и n_y вершин петель гистерезиса.

Для построения кривой намагничивания вычисляют значение B_0 и B из формул (10) и (14), переписанных в виде:

$$B_0 = \frac{m_0 \cdot n_1}{R_1} U_x \text{ if } B = \frac{R_2 \cdot C}{n_2 \cdot S} U_y.$$

Величины U_x и U_y можно определить, зная величину напряжений u_x и u_y , вызывающих отклонение электронного луча на одно деление в направлении осей X и Y при данном усилении. Тогда $U_x = n_x u_x$ и $U_y = n_y u_y$, где n_x и n_y - координаты вершин петель гистерезиса.

Подставляя последние выражения в значениях для ${\it B}_0$ и ${\it B}$, получим

$$B_0 = \frac{m_0 \cdot n_1}{R_1} u_x n_x = k_x n_x \tag{15}$$

$$B = \frac{R_2 \cdot C}{n_2 \cdot S} u_y n_y = k_y n_y \tag{16}$$

где

$$k_{x} = \frac{m_0 \cdot n_1}{R_1} \cdot u_{x} \tag{17}$$

$$k_{y} = \frac{R_{2} \cdot C}{n_{2} \cdot S} \cdot u_{y} \tag{18}$$

При перемагничивании образца часть энергии магнитного поля затрачивается на переориентировку доменов.

Величина же этой энергии, приходящейся на единицу объема образца, пропорциональна площади S петли гистерезиса и численно равна

$$W = \frac{I}{m_0} \cdot S \tag{19}$$

Эта часть энергии переходит в теплоту.

Величина W представляет собой энергию, выделяющуюся в виде теплоты в единице объема тороида, за один цикл перемагничивания. Если частота переменного тока n, то количество теплоты, выделяемое за одну секунду равно

$$Q = W \cdot n = \frac{n}{m_0} S.$$

Площадь пели гистерезиса можно найти следующим образом.

Длина одного деления в направлении оси B_0 равна k_x , в направлении оси $B-k_y$. Тогда площадь одной клетки будет $k_x k_y$. Если петля гистерезиса содержит N клеток, то площадь ее равна $S=N\cdot k_x\cdot k_y$.

Количество теплоты, выделяющееся в единице объема тороида за 1 секунду равно

$$Q = \frac{k_x \cdot k_y}{m_0} \cdot \mathbf{n} \cdot N \ . \tag{20}$$

Упражнение 1

СНЯТИЕ КРИВОЙ НАМАГНИЧЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ

- 1 Собирают схему рис. 6
- 2. Включают осциллограф и ручками « \Leftrightarrow » и « \mathbf{c} » устанавливают электронный луч в центре экрана.
- 3. Подключают схему к сети.
- 4. С помощью ручек переключателей « $V/\partial e n$ » и потенциометром источника BC-24 добиваются того, чтобы петля гистерезиса имела участок насыщения и занимала большую часть экрана.
- 5. Определяют координаты n_x и n_y вершины петли (рис. 4).
- 6. Уменьшая подаваемое напряжение с помощью потенциометра источника, получают на экране осциллографа семейство петель гистерезиса. Снимают для каждой из них координаты вершины. Измерения повторяют до тех пор, пока петля не стянется в точку.
- 7. Чувствительность осциллографа по координатным осям (U_x и U_y) определяют по положениям ручек « $V/\partial e n$ » и « \times 1,×10» осциллографа. (Переключатели « $V/\partial e n$ » устанавливают калиброванный коэффициент отклонения, когда потенциометры плавной регулировки установлены в крайнее правое положение).

- 8. Вычисляют значения k_x и k_y по формулам (17) и (18).
- 9. Вычисляют значения B_0 и B для координат вершин всех полученных петель гистерезиса.
- 10 По полученным данным строят на миллиметровой бумаге график зависимости $B = f(B_0)$.
- 11. Установить на экране осциллографа петлю гистерезиса, чтобы петля имела участок насыщения и занимала большую часть экрана.
- 12. Снимают координаты десяти-двенадцати различных точек петли в делениях координатной сетки экрана осциллографа.
- 13. Вычерчивают петлю на миллиметровке, выбирая по осям X и Y такой же масштаб, как и на координатной сетке.
- 14. Подсчитывают число n миллиметровых клеток, охватываемых верхней половиной петли. Вычисляют N=2n.
- 15. По формуле (20) вычисляют тепловые потери на перемагничивание.

Упражнение 2 Определение относительной магнитной пронипаемости ферромагнетика

Если известна зависимость коэффициента самоиндукции катушки от магнитной проницаемости ее сердечника, то определение m сводится к измерению величины L. В простейшем случае — для бесконечного соленоида или тороида — зависимость между L и m может быть легко найдена.

Рассмотрим тороид длиной ${\bf l}$ и сечением S . Пусть через обмотку тороида, содержащего n_1 витков и имеющего коэффициент самоиндукции L, течет ток i . По закону Био-Савара-Лапласа, поток вектора магнитной индукции определяется выражением:

$$\Phi = L \cdot i \tag{21}$$

С другой стороны, поток вектора магнитной индукции, проходящий через один виток тороида, в данном случае равен

$$\Phi_1 = B \cdot S \tag{22}$$

где B - вектор магнитной индукции. Общий поток, проходящий через все витки тороида, равен

$$\Phi = n_1 \cdot \Phi_1 = B \cdot S \cdot n_1 \,.$$

Известно, что магнитная индукция внутри соленоида (тороида) равна

$$B = \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}_0 \cdot n \cdot i ,$$

где $n=n_1/\mathbf{1}$ - число витков на единицу длины; m - относительная проницаемость среды, $m_0=4\cdot p\cdot 10^{-7}\,\frac{\varGamma_H}{M}$ - магнитная постоянная.

Тогда

$$\Phi = \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}_0 \cdot \frac{n_1^2}{1} S \cdot i.$$

Сравнивая последнее выражение с уравнение (21), получаем:

$$L = \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}_0 \cdot \frac{n_1^2}{1} S$$

откуда

$$m = \frac{L \cdot \mathbf{l}}{m_0 \cdot n_1^2 \cdot S} \,. \tag{23}$$

Величина L может быть определена из формулы индуктивного сопротивления катушки: $X_L = \sqrt{R^2 - (wL)^2}$, где R - сопротивление катушки постоянному току (активное сопротивления; w = 2pn - циклическая частота тока; L - индуктивность катушки.

Отсюда

$$L = \frac{\sqrt{X_L^2 - R^2}}{w} \tag{24}$$

Измерения

1. Собирают схему рис. 7.




рис. 7

2. Определяют реактивное сопротивление катушки X_L при трех различных токах: $X_L = \frac{U_9}{I_9}$,

где $U_{\mathfrak{Z}}$ - измеренное вольтметром падение напряжение на катушке; $I_{\mathfrak{Z}}$ - сила тока в катушке.

- 3. Определяют индуктивность катушки L для трех различных токов по формуле (24).
- 4. Зная \mathbf{l} , L, n_1 , m_0 , S определяют по формуле (23) магнитные проницаемости сердечника при трех токах. Убеждаются, что магнитная проницаемость ферромагнетика зависит от величины тока, протекающего по катушке, а, следовательно, и напряженности внешнего магнитного поля (рис. 3).

Примечание: В работе используется железный тороид с сечением $S=15cm^2$, число витков в первичной обмотке $n_1=100 витков$, во вторичной $n_2=603 витка$, длина тороида ${\bf l}=19 cm$, $R_1=1,5 Om$, $C=5 m \kappa \Phi$.

Контрольные вопросы

- 1. Магнетики и их разновидности.
- 2. Особенности диамагнетиков и парамагнетиков.

- 3. Ферромагнетики, их структура.
- 4. Спонтанная намагниченность доменов и ее природа.
- 5. Процесс начального технического намагничивания ферромагнетиков.
- 6. Перемагничивание ферромагнетиков и петля гистерезиса.
- 7. Связь петли гистерезиса с затратами энергии на перемагничивание ферромагнетиков.
- 8. Причина образования остаточной магнитной индукции в ферромагнетиках. Коэрцитивная сила ферромагнетика. Что она характеризует?
- 9. Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость магнетиков. Их особенность у ферромагнетиков.
- 10. Мягкие и жесткие ферромагнетики, их применение в технике.
- 11. Принцип получения в лабораторной установке напряжений, пропорциональных напряженности и магнитной индукции поля в образце.
- 12. Порядок размагничивания ферромагнетика.

Литература ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. А.Н. Матвеев. Электричество и магнетизм. Учеб. пособие для студ. вузов.- М.: ОНИКС 21 век: Мир и Образование, 2005.-463c
- 2. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Электричество. : учеб. пособие для студ. физических спец. вузов- 4-е изд., стереотип.- М. : Физматлит: МФТИ, 2002.- 656с.
- 3. И.Е. Иродов. Электромагнетизм. Основные законы. М., ЛБЗ, 2001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 1985.- 576с.
- 2. Савельев И.В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. учеб. пособие для втузов- М.: Астрель: ACT, 2003.- 336c
- 3. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике, вып. 5,6. Электричество и магнетизм. М., Мир, 1966.