NINTENDO TWL-System n3be ファイルフォーマット

Ver 1.2.0

(2008/05/30 版)

任天堂株式会社発行

このドキュメントの内容は、機密情報であるため、厳重な取り扱い、管理を行って下さい。

目次

	表 2-1 キーワードー覧	
表		
4	n3beファイルの注意事項	. 12
3	n3beファイルの例	. 10
2	n3beファイルフォーマット	5
1	n3beファイルとは	4

改訂履歴

版	改訂日	改 訂 内 容
1.2.0	2008-05-30	•NITRO-System の名称変更による修正(NITRO-System を TWL-System に変更)。
1.2.0	2008-03-24	・3dsmax プラグインからのバッチエクスポートに対応しました(P.4~7)。
1.1.0	2007-01-29	・キーワード scene に以下のオプションを追加しました(P.8~9)。 -start, -end, -imd, -ica, -iva, -ima, -itp, -ita, -interp, -end_to_start, -frame_step, -tolerance_s, -tolerance_r, -tolerance_t, -tolerance_tex_s, -tolerance_tex_r, -tolerance_tex_t, -tolerance_color
1.0.0	2005-01-14	JU-Z

1 n3beファイルとは

NINTENDO TWL-System では、3DCGツール上でシーンを開いて中間ファイルを出力する通常の方法以外に、3DCGツール本体を起動することなく(バックグラウンドで起動して)一つもしくは複数のシーンに対して一括で中間ファイルを出力することができます。 これを「バッチエクスポート(Batch Export)」と呼びます。

バッチエクスポートを実行するには、どのシーンを、どのような出力条件で、どこに中間ファイルを出力するかを指定する必要があります。それらを記述するファイルを「n3be (Nitro 3d Batch Export)ファイル」と呼びます。 n3be ファイルはテキスト形式のファイルで、拡張子が ".n3be" となります。

このマニュアルではn3beファイルの書式について説明します。

n3beファイルは 3DCG ツールに依存しない共通フォーマットになっています。n3beファイルを使ってバッチエクスポートを行う方法については各3DCGツール用 NITRO 中間ファイルプラグインマニュアルを参照して下さい。

※NITRO-System でサポートされていた SOFTIMAGE | 3D は、TWL-System ではサポートしていません。

バッチエクスポートは、Maya、SOFTIMAGE | XSI、3dsmax 用それぞれの NITRO 中間ファイルプラグインを使って実行できます。

3dsmax 以外の 3DCG ツールではバックグラウンドで処理しますが、3dsmax は MaxScript リスナーから 実行します。

2 n3beファイルフォーマット

n3beファイルはテキスト形式のファイルです。以下の書式に従って記述して下さい。

n3be ファイルの認証

n3be ファイルの1行目には、n3be ファイルであることを示す

NNS_Batch_Export (← #の後に半角スペースが一つ入ります)

という文字列を記述します。この文字列が正しくない場合はバッチエクスポートは実行されません。

キーワード

n3beファイルでは、命令を意味するキーワードとそのキーワードに設定する文字列、およびオプション設定を1行に記述し、ファイルの上の行から順に処理していきます。

キーワードには以下のものがあります。

表 2-1 キーワード一覧

キーワード	説明
log	中間ファイルの出力情報、検出されたエラー・警告表示をログとしてファイル出力します。
Tog	キーワードの後ろに出力するファイル名を記述します(ファイル名、拡張子は任意)。
	例)log "D:/tmp/log.txt"
	このキーワードを使う場合は、ファイルの一番最初で指定して下さい。
	※他のキーワードよりも後、もしくは2つ以上設定した場合、それらの設定は無効となります。
input_folder	中間ファイルを出力したいシーンファイルのある場所を指定します。
	このキーワードは、3DCGツール毎に設定方法が異なります。
	【Maya の場合】
	Project フォルダへのパスを指定して下さい。 キーワードの後ろには、フォルダのパスを記述して
	下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォルダ区切りは任意)。
	例) input_folder "D:/data/maya_data/maya_project"
	【SOFTIMAGE XSI の場合】
	シーンファイルがあるフォルダを指定して下さい。 キーワードの後ろには、フォルダのパスを記述
	して下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォルダ区切りは任意)。
	例) input_folder "D:/data/xsi_data/xsi_project/scenes"
	, and an analytic of the state
	【3dsmax の場合】
	maxファイルがあるフォルダを指定して下さい。 キーワードの後ろには、フォルダのパスを記述し
	で下さい (フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォルダ区切りは任意)。
	例) input_folder "D:/data/3dsmax_project/scenes"
	このキーワードは、新たに input_folder を指定するまで有効です。

4 4 6 1 1	中間ファフィナルカナフファルゲナドウトナナ
output_folder	中間ファイルを出力するフォルダを指定します。
	キーワードの後ろにフォルダのパスを記述して下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォ
	ルダ区切りは任意)。
	例) output_folder "D:/data/nitro_3d_data"
	このキーワードは、新たに output_folder を指定するまで有効です。
n3es_folder	中間ファイル出力オプションとして参照する n3es ファイルのあるフォルダを指定します。
	キーワードの後ろにフォルダのパスを記述して下さい(フォルダの区切りは"/"、パスの最後のフォ
	ルダ区切りは任意)。
	例) n3es_folder "D:/data/nitro_n3es"
	このキーワードは、新たに n3es_folder を指定するまで有効です。
n3es 中間ファイル出力オプションとして参照する n3es ファイル名を指定します。	
	キーワードの後ろにファイル名を記述して下さい。
	例) n3es "export_setting.n3es"
	ただし、n3es ファイル内の以下の項目は反映されません。
	•settings_version
	•generator_name
	•generator_version
	•data
	・export ※ selection に相当する処理は、キーワード「scene」のオプションで
	指定します。
	・output_file_name ※ シーンファイル名、もしくはオプションで指定します。
	・process_mode ※ 3Dマテリアルエディタへの転送はできません。
	・output_folder ※ キーワード「output_folder」で指定します。
	・merge_imd ※ 3Dマテリアルエディタへの転送はできません。
	・merge_imd_path ※ 3Dマテリアルエディタへの転送はできません。
	※n3esファイルは各3DCGツール用 NITRO 中間ファイル出力プラグインからファイル入出力す
	ることができます。
	このキーワードは、新たに n3es を指定するまで有効です。
scene	中間ファイルを出力するシーンファイル名を指定します。キーワードの後ろにシーンファイル名を
	記述して下さい。このキーワードは、3DCGツール毎に設定方法が異なります。
	【Maya の場合】
	ma (Maya Ascii)ファイルもしくは mb (Maya Binary)ファイル名を指定します。
	※必ず ma もしくは mb の拡張子を指定して下さい。
	例)scene "sample.mb"
	【SOFTIMAGE XSI の場合】
	プロジェクト内の Scenes フォルダ内に保存されたシーンファイルを指定します。
	以下のどの書式でも有効です。
	例)scene "test.scn" ※シーンファイルをそのまま指定します。
	scene "test" ※拡張子の指定なし。

【3dsmax の場合】

max ファイル名を指定します。

※必ず拡張子(.max)を指定して下さい。

例) scene "sample.max"

出力される中間ファイルの名前は、n3es ファイル内で指定した文字列ではなく、シーンファイル名になります。

例えば以下のような場合、「modelA_run.i**」という名前の中間ファイルが出力されます。

例) scene "mode I A_run. mb"

※キーワード scene には、オプションを指定することもできます。

詳しくは次ページの説明をご覧ください。

キーワード scene には、以下のオプションを指定することもできます。

同時に複数のオプションを指定することもできます。

いずれのオプションも指定された場合には、n3es に格納された設定よりも優先します。

ただし、次の scene には引き継がれず、scene 毎に個別に指定する必要がありますのでご注意ください。

いずれも指定以外の引数の場合は無効となります。

表 2-2 キーワード scene に追加できるオプション

オプション	引数	説明
-name	文字列	中間ファイル出力時に指定する FileName に相当します。
		-name の後に出力する中間ファイルの名前を指定します。
		例えば以下のような場合、「A_run. i**」という名前の中間ファイルが出力され
		ます。
		例)scene "modeIA_run.mb" -name "A_run"
		※中間ファイル名には、半角英数字以外の文字を使わないで下さい。
-root	文字列	中間ファイル出力時に指定する Selection に相当します。
	(ノード名)	-root の後にノード名を記述すると、そのノード以下のノードを中間ファイルに
		出力します。
		このオプションを指定しない場合は、通常の中間ファイル出力時の All に相当
		し、シーン内の全てのノードを中間ファイルに出力します。
		例えば、"head"という名前のノード以下のノードが中間ファイルに出力したい場
		合は以下のようになります。
		例)scene "modeIA.mb" -root "head"
		複数のノードを同時に指定する場合は、以下のようにノード名をカンマ(,)で区
		切って続けて指定して下さい。
		例)scene "modelA.mb" -root "left_arm, right_arm"
		ツン、ハ中にロケン いぶ物料セナナナリ ロケン いぶへてものしかいと
		※シーン内に同名ノードが複数存在する場合、同名ノードが全て対象となります。
		^ ^ ^ ^
		Node is not found. "ノード名"
		という文字が表示され、エラーとなります。
-start	整数	中間ファイル出力時に指定する StartFrame-Range に相当します。
		このオプションを指定する際は必ず-end オプションと一緒に設定してください。
		例)scene "animA.mb" -start "15" -end "75"
-end	整数	中間ファイル出力時に指定する StartFrame-Range に相当します。
		このオプションを指定する際は必ず-start オプションと一緒に設定してくださ
		٧٠°
		例)scene "animA.mb" -start "15" -end "75"
-imd	on	中間ファイル出力時に指定する [.imd] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -imd "off"
-ica	on	中間ファイル出力時に指定する [.ica] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -ica "on"

	1	
-iva	on	中間ファイル出力時に指定する [.iva] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -iva "on"
-ima	on	中間ファイル出力時に指定する [.ima] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -ima "on"
-itp	on	中間ファイル出力時に指定する [.itp] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -itp "on"
-ita	on	中間ファイル出力時に指定する [.ita] に相当します。
	off	例)scene "animA.mb" -ita "on"
-interp	linear	中間ファイル出力時に指定する Interpolation に相当します。
	frame	例)scene "animA.mb" -interp "frame"
-end_to_start	on	中間ファイル出力時に指定する Interpolate End Frame to Start Frame に
	off	相当します。
		例)scene "animA.mb" -end_to_start "off"
-frame_step	1	中間ファイル出力時に指定する Frame Step Mode に相当します。
	2	例)scene "animA.mb" -frame_step "2"
	4	
	auto	
-tolerance_s	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Node Scale に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_s "0.01"
-tolerance_r	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Node Rotate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_r "0.5"
-tolerance_t	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Node Translate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_t "0.1"
-tolerance_tex_s	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Texture Scale に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_ts "0.01"
-tolerance_tex_r	0.0 以上の実数	Tolerance Options の Texture Rotate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_tr "0.5"
-tolerance_tex_t	0.0 以上の実数	Tolerance Options O Texture Translate に相当します。
		例)scene "animA.mb" -tolerance_tt "0.1"
-tolerance_color	0以上31以下	Tolerance Options の Color に相当します。
	の整数	例)scene "animA.mb" -tolerance_color "1"

3 n3beファイルの例

n3beファイルの一例を紹介します。

【Maya から、複数のモデルの imd ファイルを同じ n3es ファイルを使って一括出力する場合の例】

出力される中間ファイル: modelA.imd, modelB.imd, modelC.imd, modelD.imd, modelE.imd

```
# NNS_Batch_Export
log
      "D:/tmp/export_log.txt"
                                                  ← ログのファイル出力を指定
# for modelA
                                                  ← コメント
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_A"
                                                  ← Project を指定
output_folder "D:/data/nitro_3d_data"
n3es_folder "D:/data/n3es"
      "imd_settings.n3es"
n3es
                                                  ← imd の出力方法を指定
scene "modelA.mb"
                                                  ← シーンファイルを指定して中間ファイル出力
# for modelB
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_B"
                                                 ← Project を変更
scene "modelB.ma"
# for modelC
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_C" ← Project を変更
scene "mode I C. mb"
# for modeID
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_D"
                                                ← Project を変更
scene "mode I D. ma"
# for modelE
input_folder "D:/data/maya_data/MayaProject_E" ← Project を変更
scene "modelE.ma"
```

【SOFTIMAGE | XSI から、シーン内の特定のノード以下を分けて出力する場合の例】

出力される中間ファイル: s1_tower.imd, s1_lake.imd, s1_forest.imd, s1_ground.imd, stage1_field.imd

```
# NNS_Batch_Export
log
      "D:/tmp/export_log.txt"
                                                ← ログのファイル出力を指定
# Export only part of the scene
                                                ← コメント
input_folder "D:/data/xsi_data/XSIProject_A/scenes"
                                                ← シーンファイルがあるフォルダを指定
output_folder "C:/nitro/game_data/"
n3es_folder
           "C:/nitro/n3es"
n3es
     "field_imd_settings.n3es"
scene "stage1_field" -name "s1_tower" -root "tower" ← "tower"以下のノードのみ出力
scene "stage1_field" -name "s1_lake" -root "lake" ← "lake"以下のノードのみ出力
scene "stage1_field" -name "s1_forest" -root "forest" ← "forest"以下のノードのみ出力
scene "stage1_field" -name "s1_ground" -root "ground" ← "ground"以下のノードのみ出力
# Export scene
scene "stage1_field"
                                                ← シーン名を指定してシーン全体を出力
```

4 n3beファイルの注意事項

- scene を設定する前には必ず input_folder, output_folder, n3es_folder, n3es を設定して下さい。 いずれか未設定の場合はエラーとなり、その時点でバッチエクスポートを中断(終了)します。
- 不正なキーワードは無視されます。また、キーワード以降の書式に問題がある場合(例えば、指定したフォルダやファイルが存在しない場合など)はエラーとなり、その時点でバッチエクスポートを中断(終了)します。
- n3be ファイル内で、先頭に # がついている行はコメントとみなします。一時的に実行したくない設定があれば、先頭に # をつけてコメント化しておくことができます。
- シーンファイル自体に、中間ファイル出力オプションの設定が保存されていても、バッチエクスポートでは参照しません。 n3es ファイルの設定を反映します。

Softimage、SOFTIMAGE | 3D、SOFTIMAGE | XSI は米国 Avid Technology, Inc. の登録商標または商標です。
3ds max、Maya は Autodesk, Inc. / Autodesk Canada, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

© 2005-2008 Nintendo

任天堂株式会社の許諾を得ることなく、本書に記載されている内容の一部あるいは全部を無断で複製・ 複写・転写・頒布・貸与することを禁じます。