# Paramétrer les notebooks pour une simulation 1D vertical

Dernière mise à jour le 17 avril 2016

#### LA GRILLE:

## notebook\_grid:

Dimensions:

iglb=4

jglb=4

#### Pôles:

northpole\_lon=0. northpole\_lat=90. southpole\_lon=9999. southpole\_lat=9999.

Choisir la position du point (ici 5.5, 41.6):

phi0=41.6

longi0=5.5

latit0=41.6

grid\_i0=1

grid\_j0=1

Option f plan:

fplan\_grid=.true.

Veiller à ce que la position ne soit pas donnée dans un fichier:

lonlatfile='nofile'

## Distribution mpi:

nbdom\_imax=1 nbdom\_imax=1

iperiodicboundary=.true.

iperiodicboundary=.true.

#### La résolution horizontale:

Moins cruciale que les autres paramètres car le modèle 1DV est insensible aux gradients horizontaux, les paramètres dxb et dyb ont quand même un impact sur le calcul automatique du pas de temps. Il faut donc faire attention à ne pas prendre des valeurs trop petites (entraînant un pas de temps trop petit) ou trop grand. On peut aussi utiliser l'option 2 qui impose le pas de temps dans notebook\_time (voir en suivant)

## notebook time:

! Internal mode:

! Option 1: give the ratio dt\_internal/dt\_external iteration2d\_max\_now=16 ! ratio dt\_internal/dt\_external
! Option 2: give the internal step (iteration2d\_max\_now will be adjusted)
! dti fw=180. ! internal time step in seconds

## notebook\_bathy:

Veiller à ce la bathymétrie ne soit pas donnée par un fichier et spécifier sa valeur:

texte250='none' h1d=100.

## notebook\_vertcoord:

Choisir l'option coordonnée sigma standard ou l'option coordonnée s généralisée. Dans le second cas les niveaux seront plus resserrés près de la surface si hgesig est plus petit que h1d.

# notebook\_spongelayer:

Pas de zone éponge:

0 ! Width (in grid nodes) of the nudging/sponge layer SPONGE L

Ceci signifie qu'il n'y a pas de rappel vers velobc, quelque soit les valeurs des échelles de temps de rappel, éventuellement indiquées dans notebook\_spongelayer. Le rappel vers le courant OGCM se fait par l'intermédiaire du gradient de pression (voir le cas 1DV dans pressure\_gradient.F90) qui crée un courant via la force de Coriolis.

Possibilité de rappel vers les champs T,S. Dans ce cas RELAX\_TS doit être >0.

1. ! Nudging time scale (days) for T and S RELAX\_TS

Dans ce cas, il faut choisir l'option "full grid nudging":

2 ! 2=full grid (T,S) nudging 1=Sponge layer TS nudging 0=unchanged density RELAXTYPE\_TS

### LES FORCAGES

On peut actuellement utiliser de manière réaliste le forçage atmosphérique et le forçage par l'OGCM NEMO. Il faut désactiver tous les autres forçages. Si le forçage par NEMO n'est pas activé l'initialisation des champs est donnée par la routine *quick\_initial.F90* qu'il faut adapter, concrètement spécifier un profil analytique pour les tableaux temobc\_t et salobc\_t.

## Forçage par NEMO:

Le gradient de pression est imposé par le courant géostrophique calculé au moment de l'interpolation des champs T,S,SSH de NEMO sur la grille 1DV. La température et la salinité initiale sont données par NEMO. Le rappel de T

et S vers les champs NEMO (qui évoluent linéairement avec le temps) peut être activé depuis notebook\_spongelayer.

## **VISUALISATION:**

Fichier 1dv\_0.nc sous répertoire S26/RDIR/CONFIG/tmp contenant les variables d'état du modèle archivées sur la grille verticale à échéances régulières. Modifications (ajout de variables, modification de la fréquence d'archivage) dans le fichier module my outputs.F90 subroutine my outputs point vs time.

## Exemples de script FERRET:

fill tem\_t,depth\_t,time\_days shade kh w,depth w,time days

#### Une version de démonstration:

s26.wms36.20151129.tar.gz