

2009年6月19日

E-Cell IDE ユーザマニュアル

version 1.5

E-Cell IDE ユーザマニュアル (Draft : 2009 年 6 月 19 日)
三菱スペース・ソフトウェア株式会社

Copyright © 1996-2009 Keio University

Copyright © 2005-2009 Mitsubishi Space Software CO., LTD.

Copyright © 2005-2008 The Molecular Sciences Institute.

商標、登録商標について

Microsoft, Windows, .NET framework は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその国における、商標ないし登録商標です。その他、本マニュアル中の製品名などは、各発売元または開発メーカーの登録商標または商標です。

< 目次 >

1. はじめに.....	1
概要	1
2. 使う前に.....	2
E-Cell IDEのインストール.....	2
画面説明.....	9
3. ユーザストーリー	12
4. 基本操作.....	42
E-Cell IDE	43
起動終了する.....	43
設定を変更する	48
IDEの状態を確認する	58
画面イメージを印刷する.....	62
ダイアグラムペインをSVG出力する	64
ウインドウ状態を保存、ロードする	66
プロジェクト管理	68
プロジェクト管理	68
モデル管理	89
ダイナミックモジュール管理	97
モデルエディタ	100
Systemを編集する	100
Processを編集する	115
Variableを編集する	126
テキストボックスを編集する	138
Stepperを編集する	143
Variable Referencesを編集する	149
編集を使用する	165
ダイアグラムペインの表示領域を変更する.....	172
エンティティの詳細を表示する	178
レイアウトを変更する	179
表示の形狀を変更する	183
レイヤーを編集する	187
デバッグ	194
静的デバッグ	194
動的デバッグ	196

シミュレーション	197
シミュレーションの設定を行う	197
シミュレーション条件を編集する	199
ロギングの設定を変更する	206
初期条件の設定を変更する	207
記録対象として設定する	209
グラフを表示する	211
シミュレーションを実行する	225
アニメーションを表示する	237
解析	245
パラメータを設定する	246
解析を行う	252
解析状況を確認する	268
分散環境	270
ジョブ管理を設定する	270
5. 詳細情報	272
システム環境	272
環境変数	273
フォルダ構成	274
6. 困ったときは	276
フィードバック	276
7. 索引	278

1. はじめに

概要

このユーザマニュアルは、モデリング、シミュレーション、グラフ表示、デバッグ、解析等の細胞シミュレーションを E-Cell シミュレーション環境で行うために必要な機能を統合した統合環境アプリケーション（*E-Cell IDE*）の使用方法について説明します。また、このマニュアルでは *E-Cell IDE* のインストールと環境構築手順についても説明します。

このユーザマニュアルの章構成は次のとおりです。

- 1章 はじめに
- 2章 使う前に
- 3章 ユーザストーリー
- 4章 基本操作
- 5章 詳細情報
- 6章 困ったときは

E-Cell IDE をはじめて利用される方は、2章からお読みください。既に *E-Cell IDE* を利用されている方は4章を参照してください。*E-Cell IDE* をご利用中に生じた不具合、要望などがありましたら6章の手順に従って報告してください。

2. 使う前に

この章では、**E-Cell IDE** のインストール方法と環境構築の手順について説明します。**E-Cell IDE** はインストールするシステム環境（32bit と 64bit）によってインストーラーが分かれています。ダウンロードするときは注意してください。.Net Framework 2.0 以上がインストールされていない場合、**E-Cell IDE** はインストールできません。基本的な環境設定はインストール時にインストーラーが自動的に行います。

また、**E-Cell IDE** は機能ごとに分割されたプラグインで構成され、ユーザがプラグインを追加、更新、削除することができます。プラグインの追加、更新、削除方法についてもこの章で説明します。

E-Cell IDE のインストール

システム構成

E-Cell IDE は .Net Framework 2.0 以上がインストールされている環境であれば使用できます。

ここでは推奨するシステム構成について説明します。ご使用になる PC がシステム構成の条件を満たしていることを確認してください。

表 2-1 推奨するシステム構成

	動作条件
OS	WindowsXP SP3 以上であること
CPU	OS の最小システム要件を満たしていること
メモリ	OS の最小システム要件を満たしていること

.NET frameworkのインストール

E-Cell IDE をインストールするには.NET framework2.0 以上がインストールされている必要があります。ここでは、.NET framework 3.5 Service Pack 1 のダウンロードとインストールについて説明します。Windows Vista は標準で .NetFramework がインストールされているため、この節を読む必要はありません。

表 2-2 .Net framwork のインストール

ダウンロード及びインストール方法
Microsoft .NET Framework Version 3.5 Service Pack 1 をインストールしてください。ダウンロード及びインストール手順の確認は以下の URL にアクセスしてください。 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=ja)


インストール

E-Cell IDE の実行環境を計算機にインストールする手順について記述します。 **E-Cell IDE** は実行環境を構築するためのインストーラーを用意していて、最新のインストーラーは、<http://www.e-cell.org/ide> からダウンロードできます。インストーラーはインストールするシステム環境（32bit と 64bit）によって分かれています。インストールするときはご注意ください。また、以下のような環境ではインストール時にエラーになります。

- ✓ .Net Framework 2.0 以上がインストールされていない
- ✓ **E-Cell IDE** がインストールされている

(1)


ダウンロードしたインストーラーが格納されているフォルダに移動します。インストーラーをダブルクリックすると、**E-Cell IDE** のインストールが開始します。



(2)

セットアップウィザードが表示される前に、インストール中に使用する表示言語を選択することができます。好みの表示言語を設定してください。現在、表示言語として日本語と英語が用意されています。

「OK」ボタンを押下してください。インストールを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




(3)

セットアップウィザードが表示されます。「次へ」ボタンを押下してください。インストールを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




(4)

使用許諾契約書が表示されます。「同意する」を選択後、「次へ」ボタンを押下してください。インストールを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




(5)

フォルダ設定ダイアログが表示されます。インストールするフォルダを選択して「次へ」ボタンを押下してください。インストールを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(6)

インストールコンポーネントの選択ダイアログが表示されます。インストールするコンポーネントを選択して「次へ」ボタンを押下してください。フォルダ設定ダイアログに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下してください。インストールを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




(メモ)

Extension にはサンプルモデルが含まれています。

Samples にはプラグインのサンプルが含まれています。

(7)

インストール確認用ダイアログが表示されます。設定した条件でインストールする場合は「インストール」ボタンを押下してください。インストールが開始されます。インストールコンポーネントの選択ダイアログに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下してください。インストールを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(8)

インストールが行われます。インストールが終了したら、「完了」ボタンを押下してインストーラーを終了してください。



(メモ)

Windows Vista 64bit 版の場合、インストールしたフォルダ ((5) で選択したフォルダ) の Users のアクセス許可を全て許可にしてください。全て許可にしないと、ウインドウ設定が保存できないことがあります。

プラグインの登録方法

ユーザは作成したプラグインを登録、更新、削除することができます。ここでは、プラグインの登録、更新方法について説明します。プラグインの作成方法については、別資料を参照してください。

- ① 作成したプラグインを格納するフォルダを作成します。
(例として C:\home\plugins)
- ② 作成したフォルダにプラグインのライブラリを格納します。
- ③ 環境変数"E-Cell IDE Plugin"を" C:\home\plugins"で設定します。
- ④ **E-Cell IDE**を再起動して、作成したプラグインがロードされているか、「プラグインのバージョン情報を確認するには」で確認します。


プラグインを削除する場合は、環境変数に設定したフォルダからプラグインのライブラリを削除してください。

画面説明

ユーザインターフェイス

E-Cell IDE のユーザインターフェイスについて記述します。ツールボックスの表示位置を変更することができますが、**E-Cell IDE** から切り離して表示することはできません。

E-Cell IDE はメニュー、ツールボックス、ペインから構成されています。



(メモ)

E-Cell IDE の画面構成は以下の通りです。

A) メニュー	E-Cell IDE のメニューを表示します。
B) ツールボックス	E-Cell IDE のツールボックス表示します。
C) ペインが結合する領域	E-Cell IDE のペインが結合できる領域。

ツールボックスは、シミュレーション関連のツールボックス、ダイアグラム関連のツールボックス、ファイル関連のツールボックスの3種類に分かれています。

またダイアグラム関連のツールボックスはプロジェクトの状態によって2通りパターンが存在します。



シミュレーション関連のツールボックス



ダイアグラム関連のツールボックス 1



ダイアグラム関連のツールボックス 2



ファイル関連のツールボックス

E-Cell IDE用語一覧

E-Cell IDE で使われる用語について説明します。E-Cell で定義されている用語は英語で表記します。

表 2-3 E-Cell 用語一覧


用語	概要
ワークスペース	<i>E-Cell IDE</i> の作業フォルダ。
プロジェクトフォルダ	プロジェクトが保存されているフォルダ。
DM	E-Cell に使用している計算モジュール。
プロジェクト	モデル情報、シミュレーションの条件セット、シミュレーションの結果の総称。
リビジョン	バージョン管理ために保存されたプロジェクト。リビジョンを変更することはできません。
モデル	エンティティによって構成されるシミュレーションモデル。
エンティティ	System、Process、Variable の総称。
オブジェクト	エンティティ、モデル、テキストボックスの総称。
エイリアス	ダイアグラム上に作られるシンボル。
System	モデルの空間情報を表現しています。1つのモデルに対して1つの System は必ず存在します。
Process	シミュレーションで使用される反応状態を表現しています。Process は System に属しており、反応をユーザの定義によって設定することができます。
Variable	シミュレーションで使用されるデータ変数を表現しています。Variable は Process 同様 System に属しています。
Stepper	シミュレーションにおける時間の経過方法を定義しています。Stepper には ODE と DAE があり、ODE には Euler 法、Runge-Kutta 法を用いて指定することができます。
シミュレーション条件	シミュレーションモデルのシミュレーション条件。
記録対象	実行ログを取る対象。記録対象のみグラフに表示されます。
観察パラメータ	未知パラメータの安定性を評価するためのパラメータ。
未知パラメータ	設定範囲内で不特定な値をもつパラメータ。
ダイアログ	<i>E-Cell IDE</i> に結合することが出来ないウインドウ。
ペイン	一般的には、1 つのウインドウをいくつかの表示領域に分割した場合の、1 つの領域のことを指します。 <i>E-Cell IDE</i> では、IDE に結合することが出来るウインドウのことをペインと呼びます。
ドッキング	ペインが <i>E-Cell IDE</i> に結合している状態。
フローティング	ペインが <i>E-Cell IDE</i> とは別のウインドウになっている状態。
オートハイド	ペインが <i>E-Cell IDE</i> に結合しており、自動的に隠れるようになっている状態。
キャンパス	ダイアログペインの表示されている部分。
編集モード	ダイアグラムペインの編集モード。
表示モード	ダイアグラムペインの表示モード。
EML ファイル	プロセス、ステッパーの等のモデル情報を XML 形式で格納したファイル。EM 形式と相互変換が可能。E-Cell 独自規格。
EM ファイル	プロセス、ステッパーの等のモデル情報を独自の形式で格納したファイル。EML 形式と相互変換が可能。E-Cell 独自規格。
ESS ファイル	シミュレーションを実行するスクリプトファイル。E-Cell 独自規格。
プロジェクト情報ファイル	プロジェクト名、更新日時、使用中のパラメータ名が記述されたファイル。

3. ユーザストーリー

この章では、*E-Cell IDE* の基本的な操作を理解するために、モデルを編集してシミュレーションを行う一連の操作をストーリーに沿って紹介します。

ここでは既存のモデルとして *Drosophila* を扱います。このモデルに対して「ミカエリス・メンテンの反応と物質を追加」→「デバッグ機能でモデルの整合性を確認」→「シミュレーションの実行によって物質の挙動の表示」の順に操作を行います。

ここでは、各機能の概要を理解するために、必要最小限の操作だけ紹介しています。それぞれに詳しい機能や操作を知りたいときは、4基本操作を参照してください。




プロジェクトを開く

(1)

【概要】新たにモデルを作成するとき、必ずプロジェクトを作成する必要があります。このとき、一からモデルを作成する場合は、新規プロジェクトの作成を行ってください。既にプロジェクトとして存在するモデルを編集する場合は、「プロジェクトを開く」の機能を利用します。


ここでは、サンプルとして既存のプロジェクト「Drosophila」を開き、モデルを IDE 上に読み込みます。

【操作】メニューから「ファイル」→「プロジェクトを開く」を選択してください。




(2)

プロジェクト選択ダイアログが表示されます。Drosophila フォルダの中にある Drosophila ファイルを選択し、「開く」ボタンを押下してください。



(3)

Drosophila のモデルが *E-Cell IDE* 上に表示されます。



(メモ)

A) エンティティリストペイン

モデルをリスト形式で表示します。

B) ダイアグラムペイン

モデルをネットワーク形式で表示します。

C) プロジェクトエクスプローラペイン

モデルをツリー形式で表示します。

D) プロパティペイン

選択したエンティティの情報を表示します。

E) レイヤーペイン

レイヤーを表示します。

ミカエリス・メンテンの反応と物質を追加する

(1)


【概要】 *E-Cell IDE* 内では何らかの変量（代謝物濃度や酵素量など）を Variable、その変量を変化させる働き（代謝反応や遺伝子発現など）を Process、それらが存在する空間（細胞、オルガネラなど）を System と呼んでいます。また、System、Variable、Process を総称してエンティティと呼んでいます。

ここでは、モデルの中の物質 Pn から物質 M へ反応を起こす化学反応 P0 と、R_toy4 の生成物として V0 を追加します。

- 1) Pn (Variable) → P0 (Process) → P0 (Variable)
- 2) R_toy4 (Process) → V0 (Variable)

つまり、上記の下線を引いたエンティティを追加します。

【操作】 1) のために、最初に、新たに Process を 1 つ追加します。CYTOPLASM という名称の System (パスウェイ中の一一番内側の青い四角の中) を右クリックしてください。ポップアップメニューが開きますので、「追加」→「Process」を選択してください。



(メモ)


A) プロパティペイン

選択しているエンティティのプロパティの情報を表示します。

- ・ System はダイアグラムペイン上で四角で表示されています。選択状態で黄色になります。
- ・ 各 System の名称を確認するには、System (黄色の枠線をクリックすると、A) の ID に名称が表示されます)

(2)

Process (P0) が追加されます。P0 を反応物に近い箇所に ドラッグ&ドロップで移動させてください。




(メモ)

Process は System 内の任意の位置に追加されます。


(3)

P0 の位置が変更されます。




(4)

2) のために、新たに Variable を 1 つ追加します。CYTOPLASM という名称の System を右クリックしてください。ポップアップメニューが開きますので、「追加」→「Variable」を選択してください。




(5)

Variable (V_0) が追加されます。 V_0 を関連物質に近いところにドラッグ&ドロップで移動させてください。




(6)
V0 の位置が変更されます。



(7)
Process(反応)は、関連する物質（基質、生成物、酵素など）を Variable References という形で情報を保持しています。Variable References には不可逆反応、可逆反応、エフェクターの 3 種類が存在します。

ここでは、先ほど追加した P0 (Process) と関連する Pn (Variable) と M (Variable) の関係を定義します。


Pn をダブルクリックし、その後 P0 をクリックしてください。



つまり、反応元（前）を先にダブルクリックして、反応先（後）をクリックします。


(8)

Pn から P0 へ不可逆反応が追加されます。P0 をダブルクリックし、その後 M をクリックしてください。



(9)


P0 から M へ不可逆反応が追加されます。



(10)


追加した反応 P0 の種類を選択します。反応が一般によく知られている酵素反応の場合は既にほとんどが E-Cell IDE の標準ライブラリとして持っていて選択するだけなのですが、新しく独自の式を定義したいときは ExpressionFluxProcess を使います。

P0 の ClassName のプルダウンから ExpressionFluxProcess を選択してください。



(11)


P0 の ClassName が ExpressionFluxProcess に変更されます。



(12)


ミカエリス・メンテンの反応を定義するために、反応速度の最大値 (V_{max}) とミカエリス・メンテン定数 (K_m) を追加します。

プロパティペイン上で右クリックして、ポップアップメニューから「新規プロパティ」を選択してください。



(13)

新しく 1 つプロパティが追加されます（自動的に userDefined1 と名前が付きます）。同様の操作でプロパティを、もう 1 つ追加してください。（今度は userDefined2 と名前が付きます。）




(メモ)

間違って 2 つ以上追加した場合は、削除したいプロパティを選択してください。選択後に右クリックして、ポップアップメニューから「このプロパティを削除」を選択してください。

(14)

ここではプロパティの名称をそれぞれ V_{max} 、 K_m に変更します。


プロパティペイン上のプロパティの名称部分をダブルクリックしてください。入力が可能となりますので変更してください。




(15)
プロパティを追加した場合、プロパティの値は 0 となります。

ここではプロパティの値を Vmax は 1、Km は 2 に変更します。

プロパティペイン上のプロパティの値部分をダブルクリックしてください。入力が可能となりますので変更してください。



(16)
プロパティが変更されます。



(17)


ExpressionFlux は、シミュレーション実行時に 1 ステップ進むたびに変動させる生成物の分子数（濃度ではない！）を記載します。そのため、濃度を分子数に変換するために、アボガドロ定数と生成物の存在する空間の体積をかけてやる必要があります。

ここでは Expression に

$(V_{max} * S_0.MolarConc) / (K_m + S_0.MolarConc) * self.getSuperSystem().SizeN_A$

を設定します。（ここで S0.MolarConc は Pn の mol 濃度、self.getSuperSystem().SizeN_A は P0 の存在する空間の体積を意味します。）

プロパティペイン上の Expression の値部分をダブルクリックしてください。入力が可能となりますので上記の式を入力してください。




デバッグ機能でモデルの整合性を確認する

(1)

【概要】モデルのネットワーク構造に不整合（モデル上に存在しない物質が、モデル内の反応から参照されているなど）がないか調べることを、静的デバッグと呼びます。


ここでは、静的デバッグを行うために、エラーインを表示します。

【操作】メニューから「表示」→「ウインドウ」→「エラー」を選択してください。



(2)

エラーインが表示されます。ここでは V0 が Process とつながっていないため警告として表示されています。




(メモ)

エラーインが作業の邪魔になる場合は、メニューから「表示」→「ウインドウ」→「エラー」を選択してください。エラーインが非表示になります。

(3)


不整合をなくすために R_toy4 という Process から V0 へ不可逆反応を追加します。

R_toy4 をダブルクリックし、その後 P0 をクリックしてください。



(4)

R_toy4 から V0 へ不可逆反応が追加されます。



(5)

エラーペインの警告がなくなります。



(メモ)


エラーペインが作業の邪魔になる場合は、メニューから「表示」→「ウインドウ」→「エラー」を選択してください。エラーペインが非表示になります。

(6)

【概要】シミュレーション実行中に異常（Process の MolarActivity の値がユーザの設定した上限、下限を超えた場合、Variable の MoleConc の値が想定した値にならない場合など）がないか調べることを、動的デバッグと呼びます。アニメーションの設定を行うことで、動的デバックを行うことができます。


ここではエッジのアニメーション（線の変化）とプロパティ表示（Variable の値の変化）の追加を行います。アニメーション設定を行うと自動的にキャンバスがビューモードに切り替わります。

【操作】ダイアグラムペイン上で右クリックし、ポップアップメニューから「アニメーション設定」を選択してください。




(7)

アニメーション設定ダイアログが表示されます。「追加」ボタンを押下し、エッジアニメーションの追加とプロパティ表示の追加を選択してください。



(8)

アニメーションが追加されます。追加されたアニメーションはアイテム欄にリストとして表示されます。「OK」ボタンを押下し、アニメーションの追加を確定してください。




(メモ)

アニメーションの設定を行うとキャンバスはビューモードになります。


(9)

動的デバッグを行います。メニューから「シミュレーション」→「シミュレーション実行」を選択してください。



(10)

シミュレーションが実行されます。




(メモ)

矢印の太さは、Process の MolarActivity の値によって変化します
設定した上限値を超える場合は、黄色の矢印になります。


(11)

シミュレーションを停止します。メニューから「シミュレーション」→「シミュレーション停止」を選択してください。




(12)

シミュレーションが停止します。




(13)

シミュレーションをリセットします。メニューから「シミュレーション」→「シミュレーションリセット」を選択してください。




(14)

シミュレーションのリセットを確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタンを押下してください。




(15)

シミュレーションによって変更したモデルがリセットされます。キャンパスを編集モードに切り替えるためにメニューから「表示」→「アニメーション」を選択してください。



(16)


キャンパスが編集モードに切り替わります。




(17)
動的デバックの結果、上限値を超えていたため Variable References を変更します。

ここでは、P0 から M への不可逆反応を削除し、P0 (追加した Process) から P0 (Variable) への不可逆反応を追加します。

P0 (Process) から M への不可逆反応を選択し、「Delete」キーを入力します。




(18)
P0 (Process) から M への不可逆反応が削除されます。P0 (Process) をダブルクリックし、その後 P0 (Variable) をクリックしてください。



(19)


P0 (Process) から P0 (Variable) へ不可逆反応が追加されます。



(20)


動的デバックを行い、異常がなくなったことを確認します。

キャンバスをビューモードに変更します。メニューから「表示」→「アニメーション」を選択してください。



(21)


キャンバスがビューモードに変更されます。動的デバッグを行います。「シミュレーション」→「シミュレーション実行」を選択してください。



(22)

動的デバックでの確認を終了します。

シミュレーションをリセットしてください。操作は(11)~(16)を参照してください。




シミュレーションの実行によって物質の挙動の表示する

(1)


記録対象として設定したプロパティの変化をグラフに表示することで、物質の挙動を確認します。グラフは線形スケール、対数スケールの2種類存在し、いつでも切り替えることができます。

ここでは記録対象に V0 の Velocity を設定します。

ダイアグラムペイン上で V0 を選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「記録対象として設定」→「Velocity」を選択してください。



(2)
グラフペインが表示されます。




(メモ)

A) グラムペイン


記録対象として設定したプロパティの変化を表示します。

(3)

シミュレーションを実行します。メニューから「シミュレーション」→「シミュレーション実行」を選択してください。



(4)
シミュレーションが実行されます。




(メモ)

編集時とシミュレーション実行時のペインの構成は異なります。そのため、シミュレーション実行じにグラフペインが表示されていないことがあります。グラフペインを表示するにはメニューから「表示」→「ウインドウ」→「グラフ名」を選択してください。


(5)

シミュレーションをリセットします。メニューから「シミュレーション」→「シミュレーション停止」を選択してください。




(6)

シミュレーションが停止します。メニューから「シミュレーション」→「シミュレーションリセット」を選択してください。




(7)

シミュレーションのリセットを確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタンを押下してください。




(8)

シミュレーションがリセットされます。



(9)

シミュレーションの結果を保存します。メニューから「ファイル」→「シミュレーション結果の保存」を選択してください。




(10)

グラフ保存ダイアログが表示されます。保存対象の選択、保存の範囲の変更、保存ファイルの形式の選択をすることができます。

「保存」ボタンを押下してください。




(11)
グラフの保存が完了したことを示すダイアログが表示されます。「OK」ボタンを押下してください。




プロジェクトを閉じる。


(1)
メニューから「ファイル」→「プロジェクトを閉じる」を選択してください。



(2)
保存確認ダイアログが表示されます。「はい」ボタンを押下してください。編集内容が保存されプロジェクトが閉じられます。



(3)
編集内容が保存されプロジェクトが閉じられます。



4. 基本操作

E-Cell IDE で提供する機能は大きく以下の 6 つに分類されます。この章では、6 つの機能をユーザの作業ごとに細かく分割して説明します。

- E-Cell IDE
- プロジェクト管理
- モデルエディタ
- デバッグ
- シミュレーション
- 解析

注意事項

このマニュアルに表示されているペインが存在しない場合は、ロードできなかったプラグインが存在する可能性があります。環境を確認するか、*E-Cell IDE* を再インストールしてください。また、メモに記述する入力項目の説明において、入力が必須な項目に関しては太字+下線にて記述しています。

E-Cell IDE

E-Cell IDE の起動、及び終了の操作手順や **E-Cell IDE** の各種設定手順について説明します。


起動終了する

E-Cell IDEを起動するには

E-Cell IDE を起動する操作手順について説明します。デスクトップのアイコン、もしくはスタートメニューから **E-Cell IDE** を起動することができます。今回は、デスクトップのアイコンから **E-Cell IDE** を起動する手順について説明します。

(1)


E-Cell IDE をインストールするとデスクトップに **E-Cell IDE** のアイコンが作成されます。このアイコンをダブルクリックすると、**E-Cell IDE** が起動されます。



(2)

初めて *E-Cell IDE* を起動したとき、使用する環境設定を行う画面が表示されます。*E-Cell IDE* の表示言語とレイアウトを選択してください。

E-Cell IDE の初期設定を選択してください。



(メモ)

A) 言語の選択項目は以下の通りです。


自動	OS の環境を自動的に認識して表示します。
English	英語で表示します。
日本語	日本語で表示します。

B) ウィンドウのレイアウトの選択項目は以下の通りです。

Base	デフォルトレイアウト。
ModelEditor	E-Cell3 のモデルエディタ風レイアウト。
EditMode	モデルエディタを中心としたレイアウト。
Sumulation Mode	シミュレーション実行を中心としたレイアウト。

(3)

E-Cell IDE が起動され、**E-Cell IDE** の画面が表示されます。



(メモ)

E-Cell IDE を起動するときに「Can't load plugin ...」のエラーメッセージが表示される場合は、最小限のプラグイン、必要なライブラリが存在しない可能性があります。再インストールしてください。


E-Cell IDE の起動が初めてではない場合、前回 **E-Cell IDE** を終了した時のウインドウの状態で表示されます。

E-Cell IDEを終了するに

E-Cell IDE を終了する操作手順について説明します。シミュレーション実行中やプロジェクトを編集している場合、確認のためにダイアログが表示されます。プロジェクトを編集していない場合、ダイアログは表示されずに **E-Cell IDE** は終了します。


(1)

E-Cell IDE を終了するために、メニューから「ファイル」→「終了」を選択します。



(2)

シミュレーション実行中の場合、アプリケーション終了の確認ダイアログが表示されます。終了する場合は「はい」ボタンを押下してください。終了しない場合は「いいえ」ボタンを押下してください。



(3)

編集中のプロジェクトが存在する場合には、終了する前にプロジェクトを保存するかどうか確認するダイアログが表示されます。保存する場合には「はい」ボタンを押下し、保存しない場合には「いいえ」ボタンを押下してください。終了しないで編集を続ける場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。ダイアログのみ閉じ、*E-Cell IDE* は終了しません。




設定を変更する

ワークスペースを変更するには

*E-Cell IDE*で使用するワークスペースを変更する操作手順について説明します。*E-Cell IDE*をインストールしたときにデフォルトのワークスペースが設定されていますが、ユーザはワークスペースを変更できます。この操作による処理は環境変数(*E-Cell IDE Base*)を設定・変更しているだけです。


(1)

作業フォルダの設定を行います。メニューから「設定」→「設定」を選択します。



(2)

E-Cell IDE 設定ダイアログが表示されます。「一般」→「ワークスペース」を選択してください。ワークスペース設定し、「OK」ボタンを押下するとワークスペースが変更されます。




E-Cell IDE設定を変更するには

*E-Cell IDE*は、環境に合わせて表示する言語（メッセージ、メニューなど）を変更できます。

*E-Cell IDE*の表示言語を変更する操作手順について説明します。

(1)

*E-Cell IDE*の設定を行います。メニューから「設定」→「設定」を選択します。



(2)

E-Cell IDE 設定ダイアログが表示されます。「一般」→「言語」を選択してください。表示する言語を選択して「OK」ボタンを押下してください。



(メモ)

A) 言語の選択項目は以下の通りです。

自動	OS の環境を自動的に認識して表示します。
English	英語で表示します。
日本語	日本語で表示します。


ペインを表示／非表示するには

E-Cell IDE では、各プラグインが作成したペインの表示／非表示を切り替えることができます。

ここでは、ペインの表示／非表示の操作手順について説明します。表示されているペインをドラッグ & ドロップして表示位置を変更することができます。


(1)

ペインを表示します。メニューから「表示」→「ウインドウ」→「ウインドウ名」を選択して、表示するペインを表示してください。



(2)

ペインを非表示にします。メニューから「表示」→「ウインドウ」→「ウインドウ名」を選択して、ペインを非表示してください。



(メモ)

ペインの右上に付いている「×」ボタンを選択しても、ペインは非表示になります。


ペインの表示形式を変更する

E-Cell IDE では、ペインにはフローティング、ドッキング、オートハイドの3種類の表示形式があります。ここでは、ペインの表示形式を変更する操作手順について説明します。

フローティングに変更する場合


(1)

ドッキングからフローティングに変更します。フローティングにしたいドッキングのペインを選択し、タイトル部分をドラッグしてください。



(2)


フローティングの枠が表示されます。ドロップしてください。フローティングに変更します。ペインのタイトル部分をダブルクリックしてもフローティングになります。



ドッキングに変更する場合


(1)

フローティングからドッキングに変更します。ドッキングにしたいフローティングのペインを選択してください。タイトルをドラッグし、ペインの結合位置を示したボタンまで移動します。



(2)

ペインの結合位置を示したボタンの上でドロップしてください。ドッキングに変更します。




(メモ)

ペインのタイトルをダブルクリックしてもドッキングに変更します。

オートハイドに変更する場合

(1)

ドッキングからオートハイドに変更します。オートハイドにしたいドッキングのペインを選択してください。タイトルの右側にある「Auto Hide」ボタンを選択してください。オートハイドに変更されます。オートハイドの場合、「Auto Hide」ボタンを選択するとドッキングになります。



(メモ)

エンティティリスト A) [] X

A) 「Auto Hide」ボタン

ペインの一覧

E-Cell IDE では、ペインはプラグインで作成できるためユーザによって追加、削除することができます。ここでは、インストーラーに含まれるペインについて説明します。

表 4-1 ペイン一覧


ペイン名	概要
ジョブ状況ペイン	解析の進行状況をリストで表示します。ジョブの再実行等の操作ができます。
解析結果(グラフ)ペイン	グラフに表示できる解析の結果を表示します。
解析結果(感度解析)ペイン	感受性解析の結果を表示します。
解析結果(パラメータ推定)ペイン	パラメータ推定の結果を表示します。
コンソール出力ペイン	<i>E-Cell IDE</i> の操作ログを出力します。
エンティティリストペイン	エンティティをリストとして表示します。エンティティを検索できます。
エラーペイン	静的デバッグの結果をリストで表示します。
ダイアグラムペイン	モデルを表示します。モデルに対する操作の中心となります。
レイヤーペイン	ダイアグラムのレイヤーをリストで管理します。
ステンシルペイン	追加できるオブジェクトを表示します。ステンシルペインからダイアグラムペインまでドラッグ & ドロップすることで、オブジェクトを追加できます。
レイアウト設定ペイン	レイアウトアルゴリズムの設定と実行を行う。
プロジェクトエクスプローラペイン	プロジェクトの階層構成を表示します。
プロパティペイン	選択したエンティティのプロパティ情報を表示します。
スクリプトペイン	python のコンソールを表示します。
スプレッドシートペイン	エンティティをリストで表示します。エンティティを検索できます。
ロガーペイン	記録対象のプロパティをリストで管理します。
ウェブブラウザペイン	ウェブサイトを表示します。IE の設定を利用してウェブに接続します。
グラフペイン	グラフを表示します。一つのプロジェクトに複数のグラフペインを表示できます。このペインは、ウインドウ状態が保存されません。

IDEの状態を確認する

ヘルプ情報を確認するには


E-Cell IDE のバージョンや情報サイトを確認するダイアログを表示する操作手順について説明します。

-
- (1) バージョン情報の確認、情報サイトにアクセスするダイアログを表示します。メニューから、「ヘルプ」→「E-Cell IDE の情報」を選択します。




(2)

E-Cell IDEについてダイアログが表示されます。E-Cell IDEのホームページにリンクが貼ってあります。リンクを選択すると自動的にWebブラウザが起動され、ホームページが表示されます。



(3)

「クレジット」ボタンを押下すると、クレジット情報が表示されます。




プラグインのバージョン情報を確認するには

E-Cell IDE で読み込んだプラグインのバージョン情報を確認する操作手順について説明します。プラグインのバージョンは、不具合を報告するときに重要な情報になります。

(1)

プラグインのバージョン情報を表示します。メニューから、「ヘルプ」→「プラグイン」を選択します。



(2)
プラグイン名とプラグインのバージョン情報が表示されます。

The screenshot shows a window titled "Plugin List" with a blue header bar and standard window controls (minimize, maximize, close). The main area is a table with two columns: "Name" and "Version". The table lists 14 items, each with its name in the first column and its version in the second. The rows are separated by thin horizontal lines. A vertical scroll bar is visible on the right side of the table. At the bottom of the window is a light gray panel containing an "OK" button.

名称	バージョン
AlignLayout	1.1.2829.0
Analysis	1.1.2961.0
CircularLayout	1.1.2829.0
Console	1.1.2865.0
DistributeLayout	1.1.2829.0
EntityList	1.1.2829.0
GridLayout	1.1.2829.0
MainWindow	1.1.2957.0
MessageListWindow	1.1.2865.0
PathwayWindow	1.1.2963.0
Plotter	1.1.2865.0
ProjectExplorer	1.1.2961.0
PropertyWindow	1.1.2964.0
ScriptWindow	1.1.2865.0


画面イメージを印刷する

画面イメージを印刷するには

E-Cell IDE はモデルやシミュレーション結果の画面イメージを印刷できます。ここでは、*E-Cell IDE* でロードしたプラグインが表示する各ペインの内容を印刷する操作手順について説明します。(ダイアグラムペインは全体が印刷されますが、その他は端が切れた状態で表示されているとそのまま端が切れた状態で印刷されるのでご注意ください)。


(1)

プラグインの表示内容を印刷します。メニューから「ファイル」→「印刷」を選択してください。



(2)

プラグイン選択ダイアログが表示されます。印刷するペインを選択して「印刷」ボタンを押下してください。印刷を中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(メモ)

印刷対象となるペインは表示されているペインのみです。非表示にしているペインは印刷対象のリストに表示されません。

(3)

印刷ダイアログが表示されます。出力先のプリンタ、印刷の設定を行い、「OK」ボタンを押下してください。印刷を中止する場合には、「キャンセル」ボタンを押下してください。




ダイアグラムペインをSVG出力する

ネットワークをSVG出力するには

E-Cell IDE は論文などに貼り付けられるようにダイアグラムを SVG 出力できます。ここでは、表示しているダイアグラムペインを SVG 出力する操作手順について説明します。(SVG 以外の形式で保存する場合、ダイアグラムペインに表示している状態をそのまま出力します。端が切れた状態で表示されていると、そのまま端が切れた状態で出力されるのでご注意ください)


(1)

ダイアグラムペインを SVG 出力します。メニューから「ファイル」→「ダイアグラム画像の出力」を選択してください。



(2)

ファイル保存ダイアログが表示されます。出力ファイル名を入力して「保存」ボタンを押下してください。出力を中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(メモ)

出力可能な形式は以下の通りです。


- SVG File
- BMP File
- JPEG File
- GIF File
- PNG File

ウィンドウ状態を保存、ロードする


ウィンドウ状態を保存するには

E-Cell IDE は現在のウィンドウの状態（ペインの状態）を xml ファイルに出力することができます。ここでは、ウィンドウ状態を保存する操作手順について説明します。

- (1) ウィンドウ状態を保存します。メニューから「ファイル」→「ウィンドウ状態の保存」を選択してください。



- (2) ファイル保存ダイアログが表示されます。出力ファイル名を入力して「保存」ボタンを押下してください。保存しない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




ウインドウ状態をロードするには

E-Cell IDE は xml ファイルからウインドウの状態をロードすることができます。ここでは、ウインドウ状態をロードする操作手順について説明します。


(1)

ウインドウ状態をロードします。メニューから「ファイル」→「ウインドウ状態のロード」を選択してください。



(2)

ファイル選択ダイアログが表示されます。ロードする xml ファイルを選択し、「開く」ボタンを押下してください。ロードしない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



プロジェクト管理

E-Cell IDE では、モデル、シミュレーション条件、シミュレーション結果を1つのプロジェクトとしてまとめて管理します。プロジェクトは1つのフォルダで管理されています。また、プロジェクト単位でバージョン管理やアーカイブすることができます。

ここでは、プロジェクト管理に関する操作手順について説明します。


プロジェクト管理

プロジェクトを作成するには

E-Cell IDE でプロジェクトを作成する操作手順について説明します。プロジェクトを作成すると、自動的にプロジェクト名が設定されます。プロジェクトを作成すると同時にデフォルトのモデル、ルート System、DefaultStepper、DefaultSets の作成を行います。モデル名はプロジェクト名と同じになります。


(1)

プロジェクトの作成を行います。メニューから「ファイル」→「新規プロジェクト」を選択します。



(2)

プロジェクトが作成され、プロジェクトに新規のモデルが作成されます。また、モデルの中にルート System、DefaultStepper が自動的に作成されます。




プロジェクトウィザードを使用するには

E-Cell IDE ではプロジェクトウィザードを用意しています。プロジェクトウィザードでは、テンプレートのプロジェクトを使用して新たにプロジェクトを作成することができます。プロジェクトウィザードを使用してプロジェクトを作成する操作手順について説明します。


(1)

プロジェクトの作成を行います。メニューから「ファイル」→「プロジェクトウィザード」を選択します。



(2)

プロジェクトウィザードダイアログが表示されます。プロジェクトの情報を入力して、「次へ」ボタンを押下してください。プロジェクトの作成を中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(メモ)

プロジェクトウィザードダイアログで入力する項目は以下の通りです。

プロジェクト名	プロジェクト名を入力してください。
コメント	プロジェクトのコメントを入力してください。


(3)

DM 検索パスの入力ダイアログが表示されます。DM 検索パスを追加する場合、「追加」ボタンを押下してください。



(4)

フォルダ選択ダイアログが表示されます。DM 検索パスに追加するフォルダを指定し、「OK」ボタンを押下してください。



(5)

DM検索パスが DM検索パスの入力ダイアログに追加されます。追加した DM検索パスを削除する場合、削除したい DM検索パスを選択し、「削除」ボタンを押下してください。




(6)

DM検索パスが、削除されます。「作成」ボタンを押下します。



(7)

プロジェクトが作成され、プロジェクトに新規のモデルが作成されます。また、選択したテンプレートのモデルが作成されます。




既存のプロジェクトを開くには

既存のプロジェクトを *E-Cell IDE* で開く操作手順について説明します。プロジェクトの一覧は、ワークスペースをベースにして、フォルダにあるプロジェクト情報ファイル (project.xml、もしくは project.info) を参照して表示しています。また、モデルはワークスペース以下にある eml ファイルを検出して表示します。(ただし、プロジェクトフォルダにある eml ファイルは表示しません)

(1)

プロジェクトを開きます。メニューから「ファイル」→「プロジェクトを開く」を選択します。



(2)

プロジェクト選択ダイアログが表示されます。開きたいプロジェクトを選択して「開く」ボタンを押下してください。プロジェクトを開かない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




(メモ)

プロジェクト選択ダイアログの表示項目は以下の通りです。

プロジェクト名	プロジェクト名です。
最終更新日時	プロジェクトの更新日時です。
コメント	プロジェクトのコメントです。

ツリー表示中の青色のマークはプロジェクトを、緑色のマークはモデルを表しています。

(3) プロジェクトが開かれ、モデルが *E-Cell IDE* に表示されます。




最近使用したプロジェクトを開くには

E-Cell IDE で最近使用したプロジェクトを開く操作手順について説明します。最近使用したプロジェクトのリストが表示されます。

(1)

最近使用したプロジェクトを開きます。メニューから「ファイル」→「最近使用したプロジェクト」→「プロジェクト名」を選択します。




(メモ)

E-Cell IDE を終了するまでは開いたプロジェクト全てがリストで表示されます。E-Cell IDE を一度終了すると、最新 5 件がリストで表示されます

(2)

プロジェクトが開かれ、モデルが **E-Cell IDE** に表示されます。




プロジェクトを保存するには

E-Cell IDE で編集中のプロジェクトを保存する操作手順について説明します。プロジェクト保存対象は、プロジェクトを構成するモデルだけでなく、シミュレーションの条件セット、シミュレーション結果などプロジェクトの情報全てを対象としています。


(1)

プロジェクトを保存します。メニューから「ファイル」→「プロジェクトの保存」を選択します。



(2)

プロジェクトが保存されるとき、モデルのレイアウト情報も保存されます。




プロジェクトに名前をつけて保存するには

E-Cell IDE で編集中のプロジェクトを現在のプロジェクトとは別名で保存する操作手順について説明します。プロジェクト保存対象は、プロジェクトを構成するモデルだけでなく、シミュレーションの条件セット、シミュレーション結果などプロジェクトの情報全てを対象としています。


(1)

プロジェクトを保存します。メニューから「ファイル」→「名前をつけて保存」を選択します。




(2)

新しいプロジェクトとして保存ダイアログが表示されます。ダイアログには現在編集中のプロジェクトの情報が設定されています。設定内容を変更し、「OK」ボタンを押下してください。



(3)

プロジェクトが別名で保存されます。プロジェクトが保存されるとき、モデルのレイアウト情報も保存されます。




プロジェクトを閉じるには

E-Cell IDE で編集中のプロジェクトを閉じる操作手順について説明します。プロジェクトが編集中の場合、保存するかどうかの確認ダイアログが表示されます。


(1)

プロジェクトを閉じます。メニューから「ファイル」→「プロジェクトを閉じる」を選択します。




(2)

プロジェクトが編集中の場合、プロジェクトを保存する確認ダイアログが表示されます。プロジェクトを保存する場合は「はい」ボタンを押下してください。プロジェクトを保存しない場合は「いいえ」ボタンを押下してください。プロジェクトを終了しないで編集を続ける場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。ダイアログのみ閉じて、プロジェクトは閉じません。



(3)
プロジェクトが閉じられ、表示されていたモデルのデータ表示が消えます。




プロジェクトの設定を変更するには

E-Cell IDE で編集中のプロジェクトの設定を変更する方法について説明します。プロジェクト名、作成者、コメントを変更することができます。


(1)

プロジェクトの設定を変更します。プロジェクトエクスプローラペイン上でプロジェクトフォルダを右クリックしますポップアップメニューが表示されますので、「プロジェクト設定」を選択してください。




(2)

プロジェクト設定ダイアログが表示されます。設定内容を変更し、「OK」ボタンを押下してください。



(3)
プロジェクトの設定が変更されます。




プロジェクトにバージョンを付けるには

作成したプロジェクトのスナップショットを保持するために、プロジェクトにバージョン付けを行います。バージョン付けされたプロジェクトはリビジョン番号のフォルダに格納されます。ここでは、プロジェクトにバージョン付けする操作手順について記述します。


(1)

プロジェクトにバージョンを付けます。プロジェクトエクスプローラペインのプロジェクトフォルダを選択して、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「リビジョン作成」を選択してください。



(2)

リビジョンが作成されます。



(メモ)

プロジェクトエクスプローラペインのリビジョンフォルダを右クリックし、ポップアップメニューから「リビジョン作成」を選択してもリビジョンが作成されます。


バージョン付けされたプロジェクトを開くには

バージョン付けされたプロジェクトを開く操作手順について記述します。リビジョン番号のフォルダに格納されたファイルを使用します。

プロジェクトを開くダイアログでバージョン付けされたプロジェクトを開く場合


(1)

プロジェクトを開くダイアログでバージョン付けされたプロジェクトを開きます。メニューから「ファイル」→「プロジェクトを開く」を選択します。



(2)


バージョン付けされたプロジェクトを選択して、「開く」ボタンを押下してください。



プロジェクトエクスプローラペインでバージョン付けされたプロジェクトを開く場合

(1)

プロジェクトエクスプローラペインでバージョン付けされたプロジェクトを開きます。開きたいリビジョンを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「リビジョン読込」を選択してください。



(メモ)

Current はプロジェクト保存時に自動的に上書きされます。そのため、作業中のプロジェクトと同じ状態を維持します。


モデル管理

EML形式から読み込むには

E-Cell IDE に既存のモデルファイル（eml 形式のファイル）を読み込む操作手順について説明します。モデルを読み込む場合は、自動的にファイルと同じ名称のプロジェクトが作成されます。


(1)

EML 形式からモデルを読み込みます。メニューから「ファイル」→「EML 形式から読み込む」を選択します。




(2)

ファイル選択ダイアログが表示されます。読み込む EML ファイルを選び、「開く」ボタンを押下してください。読み込みを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(3)

EML ファイルが読み込まれ、モデルの情報が表示されます。




EML形式で出力するには

E-Cell IDE に表示しているモデルを eml ファイル形式で出力する操作手順について説明します。出力されたモデルにはエンティティの位置情報は記録されていません。そのためエクスポートしたモデルを読み込むと、エンティティのレイアウトが元のモデルと異なります。


(1)

モデルを EML 形式で出力します。メニューから「ファイル」→「EML 形式で出力」を選択します。




(2)

ファイル保存ダイアログが表示されます。ファイル名を入力し、「保存」ボタンを押下してください。出力を中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(3)
モデルが EML 形式で出力されます。




SBML形式から読み込むには

E-Cell IDEに既存の SBML ファイルを読み込む操作手順について説明します。SBML を読み込む場合、処理の一部をサーバで行います。web にアクセスできる環境がないと SBML の読み込みはできません。また、SBML ファイルを読み込む場合、自動的に SBML ファイルと同じ名称のプロジェクトが作成されます。


(1)

SBML 形式から読み込みます。メニューから「ファイル」→「SBML 形式から読み込み」を選択してください。




(2)

ファイル選択ダイアログが表示されます。読み込むモデルファイルを選択し、「開く」ボタンを押下してください。読み込みを中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(3)

モデルが読み込まれ、モデルの情報が表示されます。




SBML形式で出力するには

E-Cell IDEに表示しているモデルを SBML ファイル形式で出力する操作手順について説明します。

(1)

モデルを SBML 形式で出力します。メニューから「ファイル」→「SBML 形式で出力」を選択します。




(2)

ファイル保存ダイアログが表示されます。ファイル名を入力し、「保存」ボタンを押下してください。出力を中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(3)
モデルが SBML 形式で出力されます。



96

ダイナミックモジュール管理

ダイナミックモジュールを作成するには

E-Cell IDE でダイナミックモジュールを作成する操作手順について説明します。ダイナミックモジュールはテンプレートから作成します。


(1)

ダイナミックモジュールの作成を行います。プロジェクトエクスプローラー上のダイナミックモジュールフォルダを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので「新規 DM の作成」を選択してください。



(2)

新規 DM ダイアログが表示されます。名称とテンプレートを設定し、「作成」ボタンを押下してください。




(メモ)

名称は Process または Stepper で終わる名称を設定してください。Process または Stepper で終わらない場合は作成できません。

テンプレートを使用しない場合は、テンプレートに None を設定してください。

(3)

ソースエディタダイアログが表示されます。ダイナミックモジュールを編集し、「コンパイル」ボタンを押下してください。コンパイルされるとモデルに設定できるようになります。



(メモ)

コンパイルを行わないとダイナミックモジュールとして仕様することはできません。

また、Visual studio 2005 と SDK がない場合コンパイルはできません。

詳しい設定の方法については、別紙の DM コンパイル手順書をご覧ください。

ダイナミックモジュールを読み込むには

E-Cell IDE でダイナミックモジュールを読み込む操作手順について説明します。ダイナミックモジュールはフォルダを指定することで読み込むことができます。読み込むダイナミックモジュールはソースファイル、コンパイル済みのファイルの両方が対象となります。


(1)

ダイナミックモジュールの作成を行います。プロジェクトエクスプローラー上のダイナミックモジュールフォルダを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので「DM の読み込み」を選択してください。



(2)

フォルダ選択ダイアログが表示されます。フォルダを選択し、「OK」ボタンを選択するとダイナミックモジュールが読み込まれます。



モデルエディタ

モデルエディタは、シミュレーションを実行するモデルを構築するために System、Process、Variable の追加・削除・編集を行います。ここでは、モデルエディタに関する操作手順について説明します。

Systemを編集する

Systemを追加するには

E-Cell IDE で System を追加する操作手順について説明します。System は、エンティティ（Variable、Process、System）のセットを格納するエンティティです。よって、Variable、Process に System を追加することはできません。


System の追加は、ポップアップメニュー、ステンシルペイン、ツールボックスから行う事ができます。

System はルート System 外に追加できません。

ポップアップメニューでSystemを追加する場合

(1)


System の追加を行います。System を追加したい System を右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「追加」→「System」を選択してください。



(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。

(2)
System が追加され、その情報が **E-Cell IDE** に表示されます。



(メモ)
System の ID は、自動的に採番されます。

ステンシルペインでSystemを追加する場合


(1)
System の追加を行います。ステンシルペインから System をドラッグしてください。



(メモ)
A) ステンシルペインの System。


(2)

ダイアグラムペイン上で System を作成したい位置にドロップしてください。



(3)

System が追加され、その情報が **E-Cell IDE** に表示されます。エンティティを含んだ形で作成した場合、自動的にエンティティの ID も更新されます。




(備考)

図の書式設定を変更したエンティティをステンシルペインに登録し、使用することができます。ステンシルペインを編集する操作について説明します。

図の書式設定を登録する

(1)

図の書式設定を登録する方法について説明します。登録したいエンティティをコピーし、ステンシルペイン上で右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「ステンシルの追加」を選択してください。



(2)

図の書式設定が登録されます。




(メモ)

すでに登録されているステンシルと図の書式設定のエンティティは登録することができません。

図の書式設定を変更する

(1)

図の書式設定を変更する方法について説明します。変更したいエンティティを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「プロパティ」を選択してください。




(2)

図の書式設定ダイアログが表示されます。設定内容を変更し、「OK」ボタンを押下してください。



(3)


図の書式設定が変更されます。



図の書式設定を削除する


(1)

図の書式設定を削除する方法について説明します。削除したいエンティティを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「プロパティ」を選択してください。



(2)

図の書式設定が削除されます。



デフォルトのエンティティは削除できません。

ツールボックスでSystemを追加する場合

(1)

System の追加を行います。ツールボックスから「System の追加」ボタンを選択してください。




(メモ)

A) ツールボックスの「System の追加」ボタン。


(2)

ダイアグラムペイン上で System を作成する範囲をドラッグ&ドロップで指定してください。範囲が青色の線で示されていれば、System を追加することができます。



(3)

System が追加され、その情報が **E-Cell IDE** に表示されます。エンティティを含んだ形で作成した場合、自動的にエンティティの ID も更新されます。




Systemを編集するには

E-Cell IDE で System を編集する操作手順について説明します。System は、プロパティペインで編集することができます。

プロパティペインでSystemを編集する場合

(1)

プロパティペインで System の編集を行います。編集したい System を選択してください。




(メモ)

System の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。

編集不可の項目はプロパティペインでは文字が灰色で表示されます。

(2)


プロパティペイン上の編集したいプロパティの値をダブルクリックして編集してください。編集が確定すると、編集内容が更新されます。



ダイアグラムペインでSystemのPathを編集する場合

(1)

System の Path の編集を行います。System の Path は、ダイアグラムペインで編集することができます。ダイアグラムペインで Path を変更する System を選択し、変更したい Path の位置まで System をドラッグして移動させてください。




(メモ)

移動できない位置の場合、線が赤色で表示されます。

(2)

ドロップすると System の表示位置が変更になり、それと同時に System の Path が変更されます。System 内の Process、Variable、System も同時に Path が更新されます。



Systemを削除するには


E-Cell IDEでSystemを削除する操作手順について説明します。Systemの削除を行う場合、削除されるSystemに含まれるエンティティも同時に削除されます。削除したくない場合は、Systemをマージしてください。Systemの削除は、ポップアップメニュー、ダイアグラムペインから行うことができます。

また、ルートSystemは削除することができません。

ポップアップメニューでSystemを削除する場合

(1)

Systemの削除を行います。削除したいSystemを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「削除」を選択してください。




(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。

(2)


System が削除されます。



ダイアグラムペインでSystemを削除する場合

(1)

System の削除を行います。ダイアグラムペインで削除したい System を選択して、「Delete」キーまたは「Ctrl+D」を入力してください。




(メモ)

System の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。

(2)

System が削除されます。




Systemをマージするには

E-Cell IDE では、System を削除する方法として、System に含まれるデータを全て削除する方法と、System を削除して 1 つ上の System にエンティティをマージする方法があります。ここでは、*E-Cell IDE* で System をマージする操作手順について説明します。

(1)

System のマージを行います。マージしたい System を右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「上位 System ヘマージ」を選択してください。「上位 System ヘマージ」の後にはマージ先の System の Path が表示されます。




(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示することができます。


(2)

確認ダイアログが表示されます。「はい」ボタンを押下してください。「いいえ」ボタンを押下すると、マージされません。



(3)

Systemに含まれるデータが1つ上のSystemにマージされます。そのときSystemに含まれる全てのエンティティのPathが更新されます。



Processを編集する

Processを追加するには

E-Cell IDE で System に Process を追加する操作手順について説明します。Process は反応を表しており、System の内部で Variable 間の処理を定義する生体シミュレーションにおいて最も重要なコンポーネントです。Process は Classname タイプによって設定できるプロパティが異なるため、設定された Classname によって編集ダイアログの内容も変更されます。


Process の追加は、ポップアップメニュー、ステンシルペイン、ツールボックスから行う事ができます。

Process はルート System 外に追加できません。

ポップアップメニューでProcessを追加する場合

(1)

Process の追加を行います。Process を追加したい System を右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「追加」→「Process」を選択してください。




(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。

(2)

Process が作成され、データが **E-Cell IDE** に表示されます。




(メモ)

Process の ID は、自動的に採番されます。

ステンシルペインでProcessを追加する場合

(1)

Process の追加を行います。ステンシルペインから Process を選択してドラッグしてください。




(メモ)

A) ステンシルペインの Process。


(2)

Process を作成したい位置でドロップして下さい。



(3)

Process が作成され、データが **E-Cell IDE** に表示されます。ルート System 外に作成することはできません。



(メモ)
Process の ID は、自動的に採番されます。

ツールボックスでProcessを追加する場合

(1)

Process の追加を行います。ツールボックスから「Process の追加」ボタンを選択してください。




(メモ)

A) ツールボックスの「Process の追加」ボタン。

(2)

Process を作成したい位置で左クリックして下さい。Process が作成され、データが *E-Cell IDE* に表示されます。ルート System 外に作成することはできません。



(メモ)

Process の ID は、自動的に採番されます。

Processを編集するには


E-Cell IDE で Process を編集する操作手順について説明します。シミュレーションを実行したときに期待した値が得られなかったなどの場合、Process の編集を行います。Process の編集を行うとき、編集不可の項目はプロパティペインでは文字を灰色で表示しています。

Process は Stepper によって使用できる Class が異なります。使用できない Class を設定した場合は、シミュレーション実行時にエラーとなります。また、Process はクラスによって編集できる項目が異なります。

プロパティペインでProcessのプロパティ情報を編集する場合

(1)

プロパティペインで Process の編集を行います。編集したい Process を選択してください。




(メモ)


Process の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。

(2)

Process のクラスによっては、プロパティを追加することもできます。プロパティペイン上で右クリックしてください。ポップアップメニューに「新規プロパティ」が表示されている場合、プロパティを追加することができます。ポップアップメニューから「新規プロパティ」を選択してください。




(3) プロパティが追加されます。




(メモ)
追加したプロパティは名称に灰色の網掛けをされません。

(4) プロパティを削除します。削除したいプロパティを選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「このプロパティを削除」を選択してください。




(メモ)
追加したプロパティのみ、削除することができます。

(5)
プロパティが削除されます。




(6)
プロパティペイン上で編集したいプロパティの値をダブルクリックして編集してください。編集が確定すると、編集内容が更新されます。



ダイアグラムペインでProcessのPathを変更する場合


(1)

Process の Path の編集を行います。Path を変更する Process をダイアグラムペイン上で選択し、変更したい Path の位置まで Process をドラッグしてください。



(2)

ドロップすると Process の Path が変更され、E-Cell IDE に表示されます。



Processを削除するには


E-Cell IDE で不要になった Process を削除する操作手順について説明します。

Process の削除は、ポップアップメニュー、ダイアグラムペインから行う事ができます。

ポップアップメニューでProcessを削除する場合

(1)

Process の削除を行います。削除したい Process を右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「削除」を選択してください。




(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。

(2)


Process が削除されます。



ダイアグラムペインでProcessを削除する場合

(1)

Process の削除を行います。削除する Process をダイアグラムペイン上で選択して、「Delete」キーまたは「Ctrl+D」を入力してください。




(メモ)

Process の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。

(2)

Process が削除されます。



Variableを編集する

Variableを追加するには

E-Cell IDE で Variable を追加する操作手順について説明します。Variable は変数（物質量）を表しており、System の内部で濃度を定義する生体シミュレーションにおいて重要なコンポーネントです。Variable の Classname タイプは現在 1 つしか用意されていません。


Variable の追加はポップアップメニュー、ステンシルペイン、ツールボックスから行う事ができます。

Variable はルート System 外に追加することはできません。

ポップアップメニューでVariableを追加する場合

(1)

Variable を追加します。Variable を追加したい System を選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「追加」→「Variable」を選択してください。




(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示することができます。

(2)

Variable が作成され、その情報が *E-Cell IDE* に表示されます。




(メモ)

Variable の ID は、自動的に採番されます。

ステンシルペインで Variable を追加する場合

(1)

Variable の追加を行います。ステンシルペインから Variable を選択してドラッグしてください。




(メモ)

A) ステンシルペインの Variable。


(2)

Variable を追加したい場所でドロップして下さい。



(3)

Variable が作成され、その情報が E-Cell IDE に表示されます。



ツールボックスでVariableを追加する場合

(1)

Variable の追加を行います。ツールボックスから「Variable の追加」ボタンを選択してください。




(メモ)

A) ツールボックスの「Variable の追加」ボタン。

(2)

Variable を追加したい場所で左クリックして下さい。Variable が作成され、その情報が **E-Cell IDE** に表示されます。



(メモ)

Variable の ID は、自動的に採番されます。


Variableを編集するには

E-Cell IDE で Variable を編集する操作手順について説明します。シミュレーションを実行したときに期待した値が得られなかった場合、Variable の編集を行います。Variable の編集を行うとき、編集不可の項目はプロパティペインでは文字を灰色で表示しています。

プロパティペインでVariableのプロパティ情報を編集する場合

(1)

プロパティペインで Variable を編集します。編集する Variable を選択してください。



(メモ)

Variable の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。

編集不可の項目はプロパティペインでは文字が灰色で表示されます。

(2)


プロパティペイン上で編集したいプロパティの値をダブルクリックして編集してください。編集が確定すると、編集内容が更新されます。



ダイアグラムペインでVariableのPathを編集する場合


(1)

Variable の Path の編集を行います。Path を変更したい Variable をダイアグラムペインで選択し、変更したい Path の位置まで Variable をドラッグしてください。



(2)

ドロップすると Variable の Path が変更され、*E-Cell IDE* に表示されます。Process の VariableReferenceList も同時に更新されます。



Variableを削除するには


E-Cell IDE で不要になった Variable を削除する操作手順について説明します。Variable が削除されるときに、Variable と関連する Process の VariableReferenceList から Variable を自動的に削除しますが、Expression のデータは削除しません。Expression から削除した Variable に関するデータ項目を削除してください。

Variable の削除は、ポップアップメニュー、ダイアグラムペインから行う事ができます。ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。


ポップアップメニューでVariableを削除する場合

(1)

Variable の削除を行います。削除したい Variable を右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「削除」を選択してください。




(2)
Variable が削除されます。




ダイアグラムペインでVariableを削除する場合

(1)
Variable の削除を行います。削除したい Variable をダイアグラムペインで選択して「Delete」キーまたは「Ctrl+D」を入力してください。



(2)

Variable が削除されます。



エイリアスを作成するには

E-Cell IDE で Variable のエイリアスを作成する操作手順について説明します。一つの Variable に複数の Process からエッジを繋ぐ、離れた位置にある Variable と Process を繋ぐ等でモデルが複雑になる場合にエイリアスを作成してください。


(1)

エイリアスを作成します。エイリアスを作成したい Variable を選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューから「エイリアスの作成」を選択してください。



(2)

エイリアスが作成されます。




エイリアスを削除するには

*E-Cell IDE*でエイリアスを削除する操作手順について説明します。エイリアスが必要なくなつた場合、削除してください。


(1)

エイリアスの削除を行います。削除したいエイリアスを選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「エイリアスの削除」を選択してください。



(2)

エイリアスが削除されます。



テキストボックスを編集する

テキストボックスを追加するには

E-Cell IDEでテキストボックスを追加する操作手順について説明します。


テキストボックスの追加はステンシルペイン、ツールボックスから行う事ができます。

テキストボックスはルート System 外に追加することもできます。

ステンシルペインでVariableを追加する場合

(1)

テキストボックスの追加を行います。ステンシルペインからテキストボックスを選択し、ドラッグしてください。




(メモ)

A) ステンシルペインのテキストボックス。


(2)

テキストボックスを追加したい場所でドロップして下さい。



(3)

テキストボックスが作成され、その情報が *E-Cell IDE* に表示されます。



テキストボックスの ID は、自動的に採番されます。

ツールボックスでテキストボックスを追加する場合

(1)

テキストボックスの追加を行います。ツールボックスから「テキストボックスの追加」ボタンを選択してください。




(メモ)

A) ツールボックスの「テキストボックスの追加」ボタン。

(2)

テキストボックスを追加したい場所で左クリックして下さい。テキストボックスが作成され、その情報が **E-Cell IDE** に表示されます。



テキストボックスの ID は、自動的に採番されます。


テキストボックスを編集するには

E-Cell IDE でテキストボックスを編集する操作手順について説明します。テキストボックスはダイアグラムペインで編集することができます。テキストボックスは入力されたテキストの行数に合わせて自動的に高さが調節されます。

ダイアグラムペインでテキストボックスを編集する場合

(1)

テキストボックスを編集します。ダイアグラムペイン上で編集したいテキストボックスをダブルクリックして編集してください。編集が確定すると、編集内容が更新されます。



(メモ)

改行は、**Ctrl+Enter** で入力できます。

テキストボックスを削除するには


E-Cell IDE で不要になったテキストボックスを削除する操作手順について説明します。

テキストボックスの削除は、ダイアグラムペインから行う事ができます。

ダイアグラムペインでテキストボックスを削除する場合


(1)

テキストボックスの削除を行います。削除するテキストボックスをダイアグラムペイン上で選択して「Delete」キーまたは「Ctrl+D」を入力してください。



(2)

テキストボックスが削除されます。



Stepperを編集する

Stepperを追加するには

E-Cell IDE で Stepper を追加する操作手順について説明します。Stepper はシミュレーションにおけるステップの動きを設定するエンティティで、System と Process に関係付けられています。Stepper を追加しただけでは、その Stepper は使用されず、System や Process の StepperID を変更することで初めて使用されることになります。


Stepper の追加は、エクスプローラペイン、ステンシルペイン、ツールボックスから行う事ができます。

Stepper はルート System の内側、外側に関係なく追加することができます。また追加した場合はルート System の右側に表示さ、移動させることはできません。

エクスプローラペインでStepperを追加する場合


(1)

Stepper の追加を行います。プロジェクトエクスプローラペイン上でモデルディレクトリ内のモデル名のフォルダを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「追加」→「Stepper」を選択してください。




(2)

新規 Stepper ダイアログが表示されます。作成する Stepper の名前を入力して「作成」ボタンを押下してください。Stepper の作成を中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(3)

Stepper が追加され、その情報が *E-Cell IDE* に表示されます。



ステンシルペインでStepperを追加する場合

(1)

Stepper の追加を行います。ステンシルペインから Stepper をドラッグしてください。




(メモ)

A) ステンシルペインの Stepper。

(2)


ダイアグラムペイン上に Stepper をドロップしてください。



Stepper のドロップ位置は Stepper の追加場所に影響を与えません。

(3)

Stepper が追加され、その情報が *E-Cell IDE* に表示されます。



(メモ)

Stepper の ID は、自動的に採番されます。

ツールボックスでStepperを追加する場合

(1)

Stepper の追加を行います。ツールボックスから「Stepper の追加」ボタンを選択してください。




(メモ)

A) ツールボックスの「Stepper の追加」ボタン。

(2)

ダイアグラムペイン上でクリックしてください。Stepper が追加され、その情報が *E-Cell IDE* に表示されます。




Stepperを編集するには

シミュレーションで使用する Stepper の情報を編集する操作手順について説明します。Stepper は Process 同様複数の Classname を持ち、Classname によって設定するプロパティ情報が異なっています。よって、Classname を変更することでプロパティに表示される情報のリストが変更されます。

Stepper の Class によって使用できる Process の Class が異なります。

(1)

Stepper を編集します。Stepper を選択し、編集したい項目の値をダブルクリックして編集してください。



(メモ)


Stepper の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。

Stepperを削除するには

シミュレーションで使用する Stepper を削除する操作手順について説明します。モデルの構築、シミュレーションの実行で不要になった Stepper を削除するときに行います。この操作対象となる Stepper が使用されている場合、削除できません。

(1)

Stepper を削除します。Stepper を選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、削除を選択してください。




(メモ)

Stepper の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペインから行うことができます。

(2)

Stepper が削除されます。



(メモ)

Stepper を選択し、「Delete」キーを入力しても削除することができます。

StepperとProcessの組み合わせ一覧

E-Cell IDE では Stepper の Class ごとに使用できる Process の Class が異なっています。ここでは使用目的による Stepper と Process の組み合わせを示します。

表 4-2 Stepper と Process の組み合わせ一覧

使用目的	Stepper	Process
Stoichiometric	ODE23Stepper ODE45Stepper ODEStepper FixedODE1Stepper	ConstantFluxProcess DecayFluxProcess ExpressionFluxProcess MassActionFluxProcess MichaelisUniUniFluxProcess PingPongBiBiFluxProcess
Flux Distribution Analysis	FluxDistributionStepper	QuasiDynamicFluxProcess
Algebraic	DAEStepper FixedDAE1Stepper	ExpressionAlgebraicProcess
GMA / S-System	ESSYNSStepper	GMAProcess SSystemProcess
Stochastic	TauLeapStepper	GillespieProcess TauLeapProcess
Assignment	PassiveStepper	ExpressionAssignmentProcess

Variable Referencesを編集する

Variable Referencesを追加するには


*E-Cell IDE*で Variable References を追加する操作手順について説明します。

Variable References の追加は Variable References ダイアログ、ダイアグラムペイン、ツールボックスから行う事ができます。Variable References ダイアログはプロパティペインから表示できます。

Variable References ダイアログで Variable References を追加する場合


(1)

Variable References を追加します。Variable References を追加したい Process を選択してください。




Process の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。

(2)
プロパティペインの「編集」を選択してください。




(3)
Variable References ダイアログが表示されます。「+」ボタンを押下してください。



(4)

Variable 選択ダイアログが表示されます。Variable を選択し、「生成データ」ボタン、「基質データ」ボタン、「エフェクター」ボタンのいずれかを押下してください。VariableReferenceList に追加されます。



(メモ)

A) 「生成データ」ボタン

Process から Variable への不可逆反応を追加します。

B) 「基質データ」ボタン

Variable から Process への不可逆反応を追加します。


C) 「エフェクター」ボタン

Process と Variable の間にエフェクターを追加します。

Process と Variable の生成データ、基質データが両方ある場合、可逆反応となります。

(5)


Variable 選択ダイアログを閉じてください。Variable References ダイアログで「OK」ボタンを押下すると Variable References が追加されます。Variable References ダイアログで「キャンセル」ボタンを押下すると Variable References が追加されません。



ダイアグラムペインでVariable Referencesを追加する場合


(1)

Variable References を追加します。ダイアグラムペイン上で Process をダブルクリックしてください。Variable をクリックしてください。



(2)

Process から Variable への不可逆反応が追加されます。Variable をダブルクリックし、Process をクリックすると Variable から Process への不可逆反応が追加されます。




反応元（前）を先にダブルクリックして、反応先（後）をクリックします。

ツールボックスでVariable Referencesを追加する場合

(1)


Variable References を追加します。ツールボックスの「不可逆反応の作成」ボタン、「可逆反応の作成」ボタン、「エフェクターの作成」ボタンのいずれかを選択してください。Process をクリックし、Variable をクリックします。



- A) 「不可逆反応の作成」ボタン
- B) 「可逆反応の作成」ボタン
- C) 「エフェクターの作成」ボタン

(2)

Variable References が追加されます。Variable を先にクリックした場合、Variable References の向きが反対で追加されます。



(メモ)
反応元（前）を先にクリックして、反応先（後）をクリックします。


Variable Referencesを編集するには

E-Cell IDE で Variable References を編集する操作手順について説明します。Variable References は Variable References ダイアログ、ダイアグラムペインで編集することができます。

Variable ReferencesダイアログでVariable Referenceを編集する場合

(1)

Variable References を編集します。Variable References を編集したい Process を選択してください。




(メモ)

Process の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。


(2)

プロパティペインの「編集」を選択してください。



(3)

Variable References ダイアログが表示されます。Variable References ダイアログで、参照名、係数をダブルクリックして編集してください。編集が確定すると、編集内容が更新されます。「OK」ボタンを押下してください。「キャンセル」ボタンを押下すると Variable References が更新されません。



(メモ)


VariableReferenceList ダイアログで編集できる項目は以下の通りです。

参照名	Variable の別名を入力します。この名前が Expression で使用できる名前になります。
係数	係数を入力します。

係数の種類は以下の通りです。


生成データ	1
基質データ	-1
エフェクター	0

(4)
Variable References が更新されます。




ダイアグラムペインでVariable Referencesを編集する場合

- (1) Variable References を編集します。ダイアグラムペイン上で Variable References を選択してください。Variable References と Process の接点をドラッグし、繋げたい Process にドロップしてください。




(2)

Variable References が更新されます。



(3)


ダイアグラムペイン上で Variable References を選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューから「反対向きにする」、「両方向にする」、「エフェクターにする」、「片方向にする」のいずれかを選択してください。



Variable References の状態によって選択できる項目が変化します。

(4)

Variable References が更新されます。



Variable Referencesを削除するには


E-Cell IDE で不要になった Variable References を削除する操作手順について説明します。

Variable References の削除は、Variable References ダイアログ、ダイアグラムペインから行う事ができます。

Variable References ダイアログで Variable Reference を削除する場合

(1)


Variable References を削除します。Variable References を削除したい Process を選択してください。



Process の選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから行うことができます。


(2)

プロパティペインの「編集」を選択してください。




(3)

Variable References ダイアログが表示されます。Variable References ダイアログで Variable References を選択し、「-」ボタンを押下してください。Variable References が削除されます。「OK」ボタンを押下してください。「キャンセル」ボタンを押下すると Variable References が更新されません。



(4)


Variable References が更新されます。



ダイアグラムペインでVariable Referencesを削除する場合


(1)

Variable References を削除します。削除する Variable References をダイアグラムペインで選択して「Delete」キーを入力してください。




(2)

Variable References が削除されます。




(3)

Variable References を削除します。削除する Variable References をダイアグラムペインで選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューから「削除」を選択してください。



(4)

Variable References が削除されます。



編集を使用する

編集を使用するには


E-Cell IDE では編集を使用して、ダイアグラムペイン上のオブジェクトを操作することができます。ここでは編集の使用方法について説明します。

編集を使用すると、元に戻す、やり直す、切り取り、コピー、貼り付け、削除をすることができます。編集の機能はメニュー、ダイアグラムペインのポップアップメニューで使用することができます。

元に戻すを実行する場合

(1)

元に戻すを実行します。メニューから「編集」→「元に戻す」を選択します。




(メモ)

「Ctrl+Z」を入力しても元に戻すを実行できます。

(2)


直前の操作が元に戻ります。



やり直すを実行する場合

(1)

やり直すを実行します。メニューから「編集」→「やり直す」を選択します。




(メモ)

「Ctrl+Y」を入力してもやり直すを実行できます。

(2)

元に戻した操作をもう一度やり直します。



切り取りを実行する場合

(1)

切り取りを実行します。ダイアグラム上でエンティティを選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「切り取り」を選択してください。




(メモ)

メニューから「編集」→「切り取り」を選択するか、「Ctrl+X」を入力しても、切り取りを実行できます。

切り取りは複数のエンティティを対称にすることもできます。

(2)


エンティティが切り取られます。



コピーを実行する場合

(1)

コピーを実行します。ダイアグラム上でエンティティを選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「コピー」を選択してください。




(メモ)

メニューから「編集」→「コピー」を選択するか、「Ctrl+C」を入力しても、コピーを実行できます。

コピーは複数のエンティティを対称にすることもできます。

(2)


エンティティがコピーされます。



貼り付けを実行する場合

(1)

貼り付けを実行します。ダイアグラム上で、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「貼り付け」を選択してください。




(メモ)

メニューから「編集」→「貼り付け」を選択するか、「Ctrl+V」を入力しても、貼り付けを実行できます。

切り取り、もしくはコピーを実行していないと、ポップアップメニューは表示されません。

(2)

エンティティが貼り付けされます。




(メモ)

貼り付けたエンティティの名称は「元のエンティティ名_copy 自動的に採番された ID」となります。

削除を実行する場合

(1)

削除を実行します。ダイアグラム上でエンティティを選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「削除」を選択してください。




(メモ)

メニューから「編集」→「削除」を選択するか、「Delete」キーまたは「Ctrl+D」を入力しても、削除を実行できます。

削除は複数のエンティティを対称にすることもできます。

(2)

エンティティが削除されます。




ダイアグラムペインの表示領域を変更する

ダイアグラムペインの表示領域を変更するには

E-Cell IDE のダイアグラムペインの表示領域を変更する手順について説明します。拡大・縮小表示はホイールマウスの動きで行うことができ、表示領域の移動はオーバービューと「キャンパスを動かします。」ボタンを利用して行います。この方法以外にツールボックスの表示倍率を変更することで表示領域を変更することもできます。


(1)

ツールボックスから「キャンパスの移動」ボタンを選択し、ダイアグラムペイン上でドラッグしてください。




A) 「キャンパスの移動」ボタン


(2)
マウスの動きに合わせてキャンバスが動きます。




(3)
オーバービューの表示領域枠を左クリックして、ドラッグしてください。表示領域が移きます。



(メモ)



(4)
オーバービュー上でダブルクリックしてください。表示領域はダブルクリックした位置中心となります。




(5)
ツールボックスの「ズームアウト」ボタンを選択してください。



(メモ)
A) 「ズームアウト」ボタン
キャンバスの表示倍率を小さくします。

(6)
ダイアグラムが縮小表示されます。



(メモ)
Ctrl を押しながら、ホイールマウスを手前に移動させてもダイアグラムを縮小表示できます。


(7)
ツールボックスの「ズームイン」ボタンを選択してください。



(メモ)
A) 「ズームイン」ボタン
キャンバスの表示倍率を大きくします。

(8)

ダイアグラムが拡大表示されます。Ctrl を押しながら、ホイールマウスを奥に移動させるてもダイアグラムを拡大表示できます。



(9)

ツールボックスの表示領域の倍率を指定してください。




(メモ)

A) キャンバスの表示倍率を表示します。また、表示倍率を指定することもできます。

(10)

ダイアグラムの表示倍率が指定した倍率で表示されます。




エンティティの詳細を表示する

エンティティの詳細を表示するには

*E-Cell IDE*でモデルを構築するエンティティ（System、Process、Variable）の詳細情報を表示する操作手順について説明します。エンティティを選択状態にするだけでプロパティペインに詳細情報が表示されます。エンティティの簡単な情報はスプレッドシートペインでリスト表示されます。

(1)

詳細を表示したいエンティティを選択してください。選択されたエンティティが選択状態になり、プロパティペインに詳細情報が表示されます。



(メモ)

エンティティの選択はプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペイン、スプレッドシートペインから行うことができます。


レイアウトを変更する

レイアウトを変更するには

E-Cell IDE を使用して、ダイアグラムペインのネットワークを指定のレイアウトアルゴリズムに沿ってレイアウト変更する操作手順について説明します。レイアウトの変更は選択されている Process、Variable に対して行われます。現在、用意しているアルゴリズムには、「整列」、「環状」、「等間隔」、「グリッド」があります。各レイアウトアルゴリズムで、レイアウトが可能な条件が異なりますので、ご注意ください。


(1)

レイアウト設定を変更します。メニューから「表示」→「ウインドウ」→「レイアウト設定」を選択してください。



(2)

レイアウト設定ペインが表示されます。使用したいレイアウトを選択してください。レイアウト変更対象を選択し、「実行」ボタンを押下してください。



(メモ)


レイアウト変更対象の選択は、プロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペイン、スプレッドシートペインから行うことができます。
レイアウトの変更は、メニューから「レイアウト」→「レイアウトアルゴリズム」を選択しても実行できます。

グリッドアルゴリズムの設定項目は以下の通りです。

<u>試行回数</u>	試行回数を指定します。
<u>アニール温度</u>	アルゴリズムによる変化の大きさを指定します。
<u>ノード間距離</u>	エンティティ通しの距離を指定します。
<u>グリッドマージン</u>	グリッド間のマージンを指定します。

(2)

レイアウトアルゴリズムに従って、エンティティの配置が変わります。



レイアウトアルゴリズム一覧

E-Cell IDE を使用する、レイアウトアルゴリズムについて説明します。

表 4-3 レイアウトアルゴリズム一覧

分類	レイアウト名	説明
整列	左揃え	選択されている Process、Variable の内で最も左にあるものに合わせて水平方向に移動します。
	右揃え	選択されている Process、Variable の内で最も右にあるものに合わせて水平方向に移動します。
	上部揃え	選択されている Process、Variable の内で最も上部にあるものに合わせて垂直方向に移動します。
	下部揃え	選択されている Process、Variable の内で最も下部にあるものに合わせて垂直方向に移動します。
環状	環状	環状になるように移動します。このアルゴリズムを実行するには、3 つ以上の Process、Variable が選択されている必要があります。
等間隔	水平方向	Process、Variable が水平方向で等間隔になるように整列する。
	垂直方向	Process、Variable が垂直方向で等間隔になるように整列する。
グリッド	グリッド	モデル全体に対して Variable References が最も短くなるように Process、Variable を整列します。他の System からの Variable References は影響しません。

表示の形状を変更する


表示の形状を変更するには

E-Cell IDE のダイアグラムペインで使用しているエンティティの形状、色を変更することができます。ここでは、各エンティティの形状、及び色の変更の操作手順について説明します。表示の形状は各エンティティのデフォルトの形状を変更する場合と、個々のエンティティの形状を変更する場合の 2 通りあります。

各エンティティのデフォルトの形状を変更する


(1)

各エンティティのデフォルトの形状を変更します。メニューから「設定」→「設定」を選択してください。



(2)

ダイアグラムの設定ダイアログが表示されます。コンポーネント設定を選択してください。エンティティごとに設定項目があります。設定を変更して「OK」ボタンを押下してください。設定を変更しない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




(メモ)

形状の設定項目は以下の通りです。

<u>形状</u>	エンティティの形状を設定します。
<u>文字色</u>	文字の色を設定します。
<u>線の色</u>	線の色を設定します。
<u>塗りつぶし色</u>	塗り色を設定します。
<u>グラデーション</u>	塗り色のグラデーション設定を行います。Fill Blush が外側の色になります。
<u>中央色</u>	グラデーションの中央色を設定します。

(3)


エンティティの形状、及び色が変更されます。



個々のエンティティの形状を変更する

(1)

個々のエンティティの形状を変更します。ダイアグラムペインから形状を変更したいエンティティを右クリックしてください。ポップアップメニューから「図の書式設定」を選択してください




(2)

図の書式設定ダイアログが表示されます。設定内容を変更し、「OK」ボタンを押下してください。



(3)

エンティティの形状が変更されます。



(メモ)

変更したエンティティはデフォルトの表示形状を変更しても、影響を受けません。

レイヤーを編集する

レイヤーを追加するには

E-Cell IDEでは、ダイアグラムペインで表示するエンティティをレイヤーで管理しています。

レイヤーは大規模なモデルを分割するのに使用できます。ここでは、レイヤーの作成手順について説明します。


(1)

レイヤーペインを右クリックしてください。ポップアップメニューが表示されますので、「新規レイヤー作成」を選択してください。



(2)

レイヤーが新規作成され、作成されたレイヤーが表示されます。




レイヤーを変更するには

E-Cell IDE では、ダイアグラムペインで表示するエンティティをレイヤーで管理しています。ここでは、エンティティが属するレイヤーを変更する手順について説明します。


(1)

ダイアグラムペインでレイヤーを変更したいエンティティを選択してください。右クリックでpopupアップメニューを表示し、popupアップメニューから「レイヤー変更」→「レイヤー名」を選択してください。



(2)

レイヤーが変更されます。変更したレイヤーが表示の場合、表示の変更はありません。変更したレイヤーが非表示の場合、エンティティが非表示になります。




レイヤーの表示／非表示を設定するには

E-Cell IDE では、エンティティを管理するレイヤーごとに表示／非表示を設定することができます。ここでは、レイヤーの表示／非表示を変更する操作手順について説明します。非表示のエンティティは、プロジェクトエクスプローラペイン等で選択してもハイライトされません。

また、Default レイヤーは非表示にすることができません。


(1)

レイヤーペインの「表示」のボックスにチェックが入っているレイヤーに属するエンティティが表示されています。Layer1 の「表示」のボックスを off にしてください。



(2)

Layer1 に属するエンティティが非表示となります。非表示のレイヤーに属するエンティティに関する線も表示されません。



(メモ)

エンティティがなくなったわけではないため、System の重ね合わせ等はできません。

レイヤーを結合するには


E-Cell IDE では、ダイアグラムペインで表示するエンティティをレイヤーで管理しています。

ここでは、エンティティが属するレイヤーを結合する手順について説明します。

また、Default レイヤーは結合させることができません。


(1)

レイヤーペインで他のレイヤーに結合させたいレイヤーを選択してください。右クリックでポップアップメニューを表示し、ポップアップメニューから「レイヤーの結合」→「結合先のレイヤー」を選択してください。



(2)

レイヤーが結合されます。結合先のレイヤーが表示の場合、エンティティは表示されます。結合先のレイヤーが非表示の場合、エンティティは非表示になります。




レイヤーを削除するには

E-Cell IDE では、ダイアグラムペインで表示するエンティティをレイヤーで管理しています。ここでは、エンティティが属するレイヤーを削除する手順について説明します。

また、Default レイヤーは削除できません。


(1)

レイヤーペインで削除したいレイヤーを選択してください。右クリックでポップアップメニューを表示し、ポップアップメニューから「削除」を選択してください。



(2)

レイヤーが削除されます。



デバッグ

構築したモデルの整合性をチェックするためにデバッグを行います。デバッグには、モデルの静的な構造から整合性をチェックする静的デバッグとシミュレーション実行中に整合性をチェックする動的デバッグがあります。ここでは、静的デバッグと動的デバッグの実行手順について説明します。

現在、自動静的デバッガを on にしている場合、静的デバッグはモデル構築中、自動的（5秒間隔）に実行されています。


静的デバッグ

静的デバッグ

E-Cell IDE を使用して、モデルの静的な整合性をチェックした静的デバッグの結果を表示します。


(1)

メニューから「表示」→「ウインドウ」→「エラー」を選択してください。



(2)

エラーペインが表示され、静的デバッグで異常な箇所を見つけていれば、エラーペインにその情報が表示されます。



(メモ)

自動静的デバッガを on にしていない場合、メニューから「ツール」→「静的デバッガの実行」を選択すると静的デバッガが行われます。

動的デバッグ

動的デバッグ

*E-Cell IDE*を使用して、シミュレーション実行中の異常を検知することができます。動的デバッグの操作方法は「アニメーションを設定するには」を参照してください。

シミュレーション

モデルエディタで構築したモデルのシミュレーションを実行します。シミュレーションでは、シミュレーション条件設定やシミュレーション結果の表示方法の設定ができます。シミュレーション条件設定では、シミュレーション実行中の重要な設定がありますので、シミュレーションを実行する前に注意して設定してください。


シミュレーションの設定を行う

シミュレーションの設定をするには

E-Cell IDE でシミュレーションを実行するときの待ち時間を入れるまでのステップ数、1回の待ち時間の設定を行う操作手順について説明します。


(1)

グラフの表示設定をします。メニューから「設定」→「設定」を選択してください。



(2)

E-Cell IDE 設定ダイアログが表示されます。シミュレーション設定を選択してください。設定項目を変更して「OK」ボタンを押下してください。設定の更新を行わない場合、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(メモ)

グラフ設定の設定項目は以下の通りです。


<u>ステップ数</u>	待ち時間を入れるまでに実行されるステップ数。
<u>待ち時間</u>	指定したステップ数ごとに処理を待つ時間。

シミュレーション条件を編集する

シミュレーション条件を作成するには


E-Cell IDE でシミュレーションの条件を作成する操作手順について説明します。シミュレーションの条件設定には、シミュレーションの初期パラメータとシミュレーションの結果をテンポラリフォルダに出力するロギングの設定があります。なお、プロジェクトを作成したときには、DefaultSets が作成されています。

-
- (1) シミュレーション条件を作成します。メニューから「設定」→「シミュレーション設定」を選択してください。



(2)

シミュレーション設定ダイアログが表示されます。「+」ボタンを押下してください。



(メモ)

プロジェクトエクスプローラペイン上でパラメータファイルを右クリックし、ポップアップメニューから「設定」を選択してもシミュレーション設定ダイアログを表示できます。

(3)

新規シミュレーション設定ダイアログが表示されます。作成するシミュレーション条件の名称を入力して「作成」ボタンを押下してください。シミュレーション条件の作成を中止する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




(メモ)

プロジェクトエクスプローラペイン上でパラメータフォルダを右クリックし、ポップアップメニューから「追加」を選択しても新規シミュレーション設定ダイアログを表示できます。

(4)

新しいシミュレーション条件が作成され、パラメータ名のリストボックスに追加されます。



使用するシミュレーション条件を変更するには


使用するシミュレーション条件を変更する操作手順について説明します。*E-Cell IDE* では1つのプロジェクトに複数のシミュレーション条件を格納できます。使用するシミュレーション条件の設定はプロジェクトを保存しなければ、*E-Cell IDE* を終了したり、プロジェクトを閉じたりした場合に初期状態になります。

シミュレーション条件の変更はシミュレーション設定ダイアログとツールボックスから行うことができます。

シミュレーション設定ダイアログでシミュレーション条件を変更する


(1)

シミュレーション設定ダイアログでシミュレーション条件を変更します。シミュレーション設定ダイアログで、シミュレーション条件のパラメータの名称を変更してください。



(2)

選択されたシミュレーション条件がシミュレーション設定ダイアログに表示されます。



ツールボックスでシミュレーション条件を変更する

(1)

ツールボックスでシミュレーション条件を変更します。ツールボックスでシミュレーション条件のパラメータ名を変更してください。シミュレーション条件が変更されます。

A)



(メモ)


A) シミュレーションのパラメータを表示します。またパラメータの変更を行うこともできます。

シミュレーション条件を削除するには

シミュレーション条件を削除する操作手順について説明します。この操作は、シミュレーション条件を作成してシミュレーションを実行してみたが、思ったような結果が得られなかつたため、作成したシミュレーション条件を削除するときに利用します。


また、DefaultSets は削除できません。

- (1) シミュレーション設定ダイアログで、削除するシミュレーション条件の名称を選択して「-」ボタンを押下してください。



(2)

選択していたシミュレーション条件が削除され、リストの一つ下のシミュレーション条件がシミュレーション条件設定ダイアログに表示されます。



(メモ)

プロジェクトエクスプローラペイン上でパラメータファイルを右クリックし、ポップアップメニューから「削除」を選択しても、パラメータを削除できます。


ロギングの設定を変更する

ロギングの設定を変更するには

シミュレーション実行中に実行ログを出力するロギングを設定する操作手順について説明します。ロギングで設定するログサイズでは、長時間実行するとファイルサイズが大きくなります、シミュレーションを実行するシステム環境（特にディスク容量）を考慮して設定してください（ディスク容量を超えた設定をするとシミュレーションはディスク一杯になった時点で終了します）。

(1)

ロギングを設定します。シミュレーション設定ダイアログの「ロガー」タブを表示して、ロギングの設定を行ってください。「OK」ボタンを押下すると、更新されます。編集内容を更新しない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(メモ)

ロギングの設定項目は以下の通りです。

ディスク領域が不足したときの処理	実行ログによりディスク領域がいっぱいになったときの処理を設定します。先頭データから上書きを選択するとグラフを拡大表示したときに表示されない区間ができます。
ログ間隔	実行ログを取得する間隔を設定します。同じシミュレーション時間であれば、この値が小さいほどファイルサイズは大きくなります。
ログファイルの保存領域	1つの実行ログの最大ファイルサイズを設定します。

初期条件の設定を変更する


初期条件の設定を変更するには

シミュレーション実行時に設定する Variable と Process の初期条件（初期値）を編集する操作手順について説明します。設定できるパラメータは各 Class ごとに決められています。初期条件のデフォルトは、Variable と Process のデフォルト値であり、初期値はシミュレーション実行時に初期状態の値として設定されます。System に関しては、Process、Variable の情報をもとに初期値を作成するため、設定できません。

また初期パラメータは DefaultSets との差分のみ表示されます。


(1)

初期パラメータを設定します。シミュレーション設定ダイアログの「初期パラメータ」タブを選択してください。編集したいパラメータを選択し、編集したい項目の値をダブルクリックし、編集してください。



(2)

シミュレーション設定ダイアログの「OK」ボタンを押下して、初期条件を更新します。編集内容を更新する場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



記録対象として設定する


記録対象として設定するには

記録対象としてプロパティを設定する操作手順について説明します。記録対象として設定したプロパティは実行ログに出力され、保存できます。ただし、記録対象をあまり多く設定すると実行ログのファイルサイズが大きくなりますので、必要なプロパティだけ記録対象として設定してください。記録対象として設定するには、プロジェクトエクスプローラペイン、エンティティリストペイン、ダイアグラムペインのポップアップメニューから行えます。

プラグインのポップアップメニューを使用する場合

(1)

記録対象として設定します。ログを取る対象のプロパティを含むエンティティを右クリックします。ポップアップメニューが表示されますので、「記録対象として設定」→「対象データ」を選択してください。




(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。

(2)

記録対象として設定され、プロジェクトエクスプローラペイン上に[logged]、ダイアグラムペイン上に[*]が表示されます。




グラフを表示する

グラフの表示設定をするには

*E-Cell IDE*でシミュレーションを実行したとき、シミュレーションの結果を表示するグラフの更新間隔、描画ポイント数などの表示に関する設定を行う操作手順について説明します。グラフの表示内容はユーザやプロジェクト（計測時間）によって異なってきます。

(1)

グラフの表示設定をします。メニューから「設定」→「設定」を選択してください。



(2)

E-Cell IDE 設定ダイアログが表示されます。グラフ設定を選択してください。設定項目を変更して「OK」ボタンを押下してください。設定の更新を行わない場合、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(メモ)

グラフ設定の設定項目は以下の通りです。

<u>プロット数</u>	1つのログに対してグラフ上で描画するポイント数を設定します。この値を小さくすると描画速度は速くなりますが、描画は荒くなります。また、あまり大きくする(1,000,000)と描画速度が極端に遅くなります。
<u>再描画間隔</u>	描画の更新間隔を設定します。長時間動作させるプロジェクトであれば更新間隔を大きくすることをお勧めします。


グラフを表示するには

E-Cell IDE でシミュレーションを実行したとき、値の変化をグラフで確認するためにグラフを表示する操作手順について説明します。グラフを複数立ち上げる場合には、この操作手順を繰り返してください。

グラフの拡大率によっては、存在しないはずの線が表示されることがあります。正確なグラフを表示したい場合は、グラフ作成用のソフトウェアを使用してください。


(1)

グラフを表示します。メニューから「表示」→「グラフペインの表示」を選択してください。



(2)

新しいグラフペインが表示されます。




(メモ)

新しいグラフペインが表示されると、メニューの「表示」→「ウインドウ」にグラフペインが追加されます。また、記録対象に設定すると、最新のグラフペインに自動的に登録されます。

(備考)

グラフ上で右クリックすると色々な操作を行うことができます。左クリックで領域を指定することで zoom 处理を行うこともできます。選択領域が狭いと、zoom 处理が行われないことがあります。



(メモ)

ポップアップメニューの項目は以下の通りです。

ページ設定	印刷時のページ設定を行います。
印刷	表示しているグラフを印刷します。
座標表示	マウスカーソルがグラフ上もしくはその付近にある場合、座標を表示するようになります。座標表示の桁数はグラフ設定ダイアログで変更することができます。
ズームアウト	zoom 操作を行う前の状態に戻します。
全画面表示	グラフを全画面表示します。何も操作していない状態が全画面表示の状態になります。
対数スケール	グラフを対数スケールで表示します。対数スケールでは負の数を表示できません。負の数がある場合、負の数とつながる線は描画されず、途中で途切れたグラフになります。
線形スケール	グラフを線形スケールで表示します。


グラフの表示を変更するには

E-Cell IDE で表示しているグラフの内容を変更する方法について説明します。表示内容の変更として、「特定のグラフのみ非表示する方法」、「グラフの線のスタイルを変更する方法」、「グラフの線の色を変更する方法」、「グラフを表示するウインドウを変更する方法」「使用する Y 軸を変更する方法」について記述します。

特定のグラフのみ非表示する方法


(1)

特定のグラフを非表示にします。グラフペインを表示してください。




(2)

ロガーペインの「表示」のチェックボックスを off にしてください。



(3)


「表示」のチェックボックスを off にするとそのグラフの情報が非表示になります。



グラフの線のスタイルを変更する方法


(1)

グラフの線のスタイルを変更します。グラフペインを表示してください。



(2)

ロガーペインの「線のスタイル」のボックスをダブルクリックしてください。




(3)

線スタイルダイアログが表示されます。線のスタイル、線の幅を指定して「OK」ボタンを押下してください。線のスタイルを変更しない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。




- (4)
グラフペイン上の線のスタイルが更新されます。




グラフの線の色を変更する方法

- (1)
グラフの線の色を変更します。グラフペインを表示してください。




- (2)
ロガーペインの「色」のボックスをダブルクリックしてください。




(3)

色の設定ダイアログが表示されます。線の色を選択して「OK」ボタンを押下してください。色を変更しない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(4)


グラフペイン上の線の色が更新されます。



グラフを表示するペインを変更する方法

(1)

グラフを表示するウインドウを変更します。表示するウインドウを変更したいグラフをロガーペイン上で選択し、右クリックしてください。ポップアップメニューから「ウインドウ」→「変更したいペイン名」を選択し、表示するウインドウの on / off を変更します。




(メモ)

一つのプロパティを複数のペインに表示することができます。
表示するペインを on にした場合は、シミュレーション実行時に描画されるようになります。
表示するペインを off にした場合は、すぐにグラフから削除されます。

使用するY軸を変更する方法

(1)

グラフの使用する Y 軸を変更します。グラフペインを表示してください。




(2)

ロガーペイン上で削除したい線を選択し、右クリックします。ポップアップメニューが表示されますので、「削除」を選択してください。



(3)

グラフの右側に数値が表示され、第 2 の Y 軸となります。チェックボックスを on にした線はこの Y 軸を使用します。




グラフの線を削除するには

E-Cell IDE では、表示しているグラフの線を削除することができます。グラフの線の削除とは、記録対象としての設定を解除することを意味します。ここでは、表示しているグラフの線を削除する方法について説明します。


(1)

グラフの線を削除します。グラフペインを表示してください。




(2)

ロガーペイン上で削除したい線を選択し、右クリックします。ポップアップメニューが表示されますので、「削除」を選択してください。



(3)
グラフの線が削除されます。



(メモ)
ログペイン上で削除したい線を選択し、「Delete」または「Ctrl+D」を入力しても削除できます。

シミュレーションを実行する

シミュレーションを実行するには

*E-Cell IDE*で構築したモデルのシミュレーションを実行する操作手順について説明します。ツールボックス中の実行ボタン、メニューのどちらの方法でもシミュレーションを行うことができます。シミュレーションを実行する前に、構築したモデルをシミュレーションエンジンにロードするので、モデルに間違いがあるときはシミュレーション実行される前にエラーで終了します。エラーで終了したときは、異常な設定を行っている箇所を修正して再度シミュレーションを実行してください。

このシミュレーションを実行する前に、静的デバッグを実行することでシミュレーションエンジンにロードしたときのエラーを軽減することができます。

(1)

シミュレーションを実行します。ツールボックスの「シミュレーション実行」ボタンを選択してください。

A)




(メモ)

A) ツールボックスの「シミュレーション実行」ボタン

メニューから「実行」→「シミュレーション実行」を選択しても、シミュレーションを実行できます。

(2)

Time の表示がシミュレーション時間に合わせて更新され、シミュレーションの実行にあわせてグラフも更新されます。



ステップ実行するには

E-Cell IDE で構築したモデルのシミュレーションをステップ実行する操作手順について説明します。シミュレーションを一時停止させている間にステップ実行すると一時停止しているシミュレーション時間からステップ実行が行われます。また、ステップ実行する前に、構築したモデルをシミュレーションエンジンにロードするので、モデルに間違いがあるときはシミュレーションがステップ実行前にエラーで終了します。エラーで終了したときは、異常な設定を行っている箇所を修正して再度シミュレーションを実行してください。

(1)

ステップ実行します。ツールボックスから「ステップ実行」ボタンを選択してください。ステップ幅は、ツールボックスのステップ幅で設定（ステップ幅、ステップの単位）してください。




(メモ)

- A) ツールボックスの「ステップ実行」ボタン。
- B) ステップ実行を行う幅。
- C) ステップ実行を行う単位。

(2)

シミュレーションがステップ実行され、シミュレーション時間が更新されます。




シミュレーションを停止するには

E-Cell IDE で構築したモデルを利用したシミュレーションの実行を停止する操作手順について説明します。この操作はシミュレーション実行中にしか行うことができません。特定の時間のシミュレーション結果を確認するときにシミュレーションを停止します。シミュレーションの停止には計算機の負荷状況によって数秒かかることがあります。なかなかシミュレーションが一時停止しないときは再度停止操作を行ってください。この操作はツールボックス、メニューから行うことができます。

(1)

シミュレーションを停止します。ツールボックスの「シミュレーション停止」ボタンを選択してください。シミュレーションが停止すると、シミュレーション時間が更新されなくなります。

A)




(メモ)

A) ツールボックスの「シミュレーション停止」ボタン。

メニューから「シミュレーション」→「シミュレーション停止」を選択しても、シミュレーションを停止できます。

(2)

シミュレーションが停止され、シミュレーション時間は停止した時間を表示しています。この状態でシミュレーションを実行すると停止した時間からシミュレーションが実行されます。



(メモ)


停止中にプロジェクトの保存を行うことができます。保存を行うことでシミュレーション中の状態を保存することができます。

また、停止中にエンティティのパラメータを変更することができます。このパラメータの変更はプロジェクトの保存を行わない場合、シミュレーション中のみ有効となります。シミュレーションをリセットすると、シミュレーション実行前のパラメータに戻ります。

シミュレーションをリセットするには

E-Cell IDE で構築したモデルを利用してシミュレーションの実行をリセットする操作手順について説明します。この操作はシミュレーション停止中しか行うことができません。シミュレーションのリセットには計算機の負荷状況によって数秒かかることがあります。なかなかシミュレーションがリセットしないときは再度停止操作を行ってください。この操作はツールボックス、メニューから行うことができます。


-
- (1) シミュレーションをリセットします。ツールボックスの「シミュレーションリセット」ボタンを選択してください。



- (メモ)
A) ツールボックスの「シミュレーションリセット」ボタン。

メニューから「シミュレーション」→「シミュレーションリセット」を選択しても、シミュレーションをリセットできます。

- (2) シミュレーションがリセットされ、シミュレーション時間も 0 になります。




スクリプトを読み込んで実行するには

E-Cell IDE では、Python で書かれたスクリプトを読み込んで実行することができます。ここでは、スクリプトを読み込んでシミュレーションを実行する操作手順について説明します。


(1)

スクリプトを読み込んでシミュレーションを実行します。メニューから「シミュレーション」→「スクリプトを読み込んで実行」を選択してください。




(2)

ファイル選択ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、「開く」ボタンを押下してください。
ファイルを読み込まない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(3)
スクリプトが読み込まれ、シミュレーションが実行されます。




スクリプトを編集するには

E-Cell IDE で、スクリプトを編集する操作手順について説明します。


(1)

スクリプトを編集します。メニューから「ツール」→「スクリプトの編集」を選択してください。




(2)

ソースエディタダイアログが表示されます。「開く」ボタンを押下してください。




(3)

ファイル選択ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、「開く」ボタンを押下してください。
ファイルを開かない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。



(4)
ファイルが読み込まれます。



(メモ)


- A) 「実行」ボタン
ソースエディタダイアログの内容を読み込んで実行します。
- B) 「保存」ボタン
「開く」ボタンで読み込んだファイルにソースエディタダイアログの内容を上書きします。
- C) 「別名で保存」ボタン
編集中の内容をファイルに出力します。
- D) 「閉じる」ボタン
ソースエディタダイアログを閉じます。このとき、スクリプトの保存は行いません。

シミュレーション結果を保存するには

*E-Cell IDE*で構築したモデルを利用して実行したシミュレーションの実行結果を保存する操作手順について説明します。この操作は、実行結果をユーザが編集して他のソフトウェアを利用したいときに使用されます。実行結果の出力形式、範囲は設定することができますが、ログの間隔はStepperの設定に依存します。Stepperの設定については、「*Stepper*を編集するには」を参照してください。


(1)

シミュレーション結果を保存します。メニューから「ファイル」→「シミュレーション結果の保存」を選択してください。



(2)

グラフ保存ダイアログが表示されます。出力するログの設定を行ってください。「保存」ボタンを押下すると、実行ログをエクスポートします。



(メモ)


開始時間	出力する実行ログの開始時間を設定します。空白もしくは0を設定すると開始した時間からになります。
終了時間	出力する実行ログの終了時間を設定します。
保存形式	出力形式を設定します。
ディレクトリ	出力先のディレクトリが表示されます。出力先は変更できません。

保存したシミュレーション結果を表示するには

*E-Cell IDE*で保存したシミュレーションの実行結果を表示する操作手順について説明します。この操作は、保存した実行結果をグラフ表示したいときに使用します。


(1)

保存したシミュレーション結果を表示します。プロジェクトエクスプローラペイン上でシミュレーション結果を保存したファイルを選択し、右クリックします。ポップアップメニューが表示されますので、「グラフに表示」を選択してください。



(2)

グラフペインが表示され、保存したシミュレーション結果が表示されます。



アニメーションを表示する

アニメーションを設定するには


*E-Cell IDE*にはシミュレーション実行中に、Process の Activity の大きさによって線の太さや色を変更するアニメーションの機能が備わっています。ここでは、アニメーションの動作を設定する操作手順について説明します。この機能は、動的デバッグ機能を有しています。

アニメーション動画出力を行うには、ダイアグラムペインがビューモードになっている必要があります。編集モードの場合は保存されません。また、アニメーション動画出力の対象となる範囲はダイアグラムペインで表示されている部分となります。

表示の設定


(1)

表示の設定を行います。ダイアグラム設定ダイアログを表示します。メニューから「設定」→「設定」を選択してください。



(2)

E-Cell IDE 設定ダイアログが表示されます。ダイアグラム設定を選択します。設定項目を変更してください。



(メモ)

ダイアグラム設定タブ

編集モード


<u>背景色</u>	編集モード時の背景色を設定します。
<u>矢印の色</u>	編集モード時の矢印の色を設定します。
<u>矢印の太さ</u>	編集モード時の矢印の太さを設定します。

表示モード

<u>背景色</u>	表示モード時の背景色を設定します。
<u>矢印の色</u>	表示モード時の矢印の色を設定します。
<u>矢印の太さ</u>	表示モード時の矢印の太さを設定します。

(3)

アニメーションタブを選択してください。設定項目を変更して「OK」ボタンを押下してください。



(メモ)

エッジのアニメーション

<u>上限値</u>	Activity が High と判定するしきい値を設定します。
<u>上限値の矢印の色</u>	High と判定された Process の色を設定します。
<u>下限値</u>	Activity が Low と判定するしきい値を設定します。
<u>下限値の矢印の色</u>	Low と判定された Process の色を設定します。
<u>しきい値の自動設定</u>	上限値、下限値を自動設定します。
<u>エラー色</u>	NG のデータを持つ Process の色を設定します。

Variable のアニメーション

<u>プロパティ色</u>	プロパティ値を表示する色を設定します。
<u>対数表示</u>	値を対数表示します。

アニメーション動画出力


<u>動画出力を行う。</u>	動画出力を行います。
<u>動画ファイル名</u>	動画ファイルの出力先を指定します。

ここで設定はアニメーション設定のデフォルトに対する変更です。この変更は直接アニメーション設定に影響しません。

アニメーション設定の追加


(1)

アニメーション設定の追加を行います。ダイアグラムペイン上で右クリックし、ポップアップメニューからアニメーション設定を選択してください。




(2)

アニメーション設定ダイアログが表示されます。「追加」ボタンを押下してください。




(3)

ポップアップメニューが表示されますので、追加したいアニメーションを選択してください。アニメーションが追加されます。「OK」ボタンを押下してください。アニメーションの追加を行わない場合は「キャンセル」ボタンを押下してください。



(4)


アニメーション設定が追加され、ダイアグラムがビューモードに切り替わります。



アニメーション設定の変更


(1)

アニメーション設定の変更を行います。ダイアグラムペイン上で右クリックし、ポップアップメニューからアニメーション設定を選択してください。



(2)


アニメーション設定ダイアログが表示されます。変更したいアニメーションを選択し、内容を変更してください。「OK」ボタンを押下してください。アニメーション設定の変更を行わない場合は「キャンセル」ボタンを押下してください。



アニメーション設定の削除


(1)

アニメーション設定の追加を行います。ダイアグラムペイン上で右クリックし、ポップアップメニューからアニメーション設定を選択してください。



(2)

アニメーション設定ダイアログが表示されます。削除したいアニメーションを選択し、「削除」ボタンを押下してください。アニメーションが削除されます。「OK」ボタンを押下してください。アニメーション設定の削除を行わない場合は「キャンセル」ボタンを押下してください。



(メモ)

全てのアニメーションを削除した場合、ダイアグラムペインは編集モードになります。

ビューモードにするには

E-Cell IDEにはシミュレーション実行中に、Process の Activity の大きさによって線の太さや色を変更するアニメーションの機能が備わっています。ダイアグラムペインがビューモードのときにアニメーションが行われます。ここでは、ダイアグラムペインをビューモードにする操作手順について説明します。

(1)

ダイアグラムペインをビューモードに変更します。ツールボックスの「キャンバスのアニメーションを切り替えます。」ボタンを on にしてください。



(メモ)


A) ツールボックスの「キャンバスのアニメーションを切り替えます。」ボタン。

メニューから「表示」→「アニメーション」を on にしても、ビューモードに変更できます。

(2)

シミュレーションを実行するとダイアグラムペインがビューモードになります。

シミュレーションを実行すると Activity の値によって線の太さ、色がリアルタイムで変わります。また、Variable の値は数値表示されます。



解析

モデルエディタで構築したモデルの検証を行う解析を実行します。解析では、パラメータを変更してシミュレーションを連続実行するために、実行設定や解析パラメータの設定、結果表示を行うことができます。解析ごとに使用するパラメータの設定数は決まっており、設定数に過不足がある場合エラーとなります。

表 4-4 E-Cell IDE で用意している解析機能

ライブラリ	備考
ロバスト解析	<p>特定のパラメータに関してシステムの安定性を評価します。</p> <p>ロバスト解析では、サンプル生成方法（計算に用いるパラメータの設定方法）を行列かランダムのどちらかに設定します。設定したサンプル生成方法によって解析に必要となる未知パラメータと観察パラメータに設定されたプロパティの数が異なります。</p> <p>サンプル生成方法が行列の場合、未知パラメータに設定されたプロパティが 2 つ、観察パラメータに設定されたプロパティが 1 つ必要となります。</p> <p>サンプル生成方法がランダムの場合、未知パラメータに設定されたプロパティが 2 つ以上、観察パラメータに設定されたプロパティが 1 つ必要となります。</p>
パラメータ推定	<p>未知パラメータの最適なパラメータを検索し、設定します。パラメータ推定では simple Genetic Algorithm (GA) を利用しています。</p> <p>パラメータ推定では、未知パラメータに設定されたプロパティが 1 つ以上必要となります。</p>
感受性解析	パラメータの感受性を計測します。感受性解析はフラックスコントロール係数 (FCC) と濃度コントロール係数 (CCC) を計算します。
分岐解析	<p>パラメータの変化によるシステムの安定性を検証します。</p> <p>分岐解析では、未知パラメータに設定されたプロパティが 2 つ、観察パラメータに設定されたプロパティが 1 つ必要となります。</p>


パラメータを設定する

未知パラメータとして設定するには

解析を行うときに、未知パラメータを設定する必要があります。ここでは、ターゲットとなる未知パラメータの設定方法について説明します。未知パラメータとして設定は、ポップアップメニューから行う事ができます。

(1)

未知パラメータとして設定します。未知パラメータに設定したいプロパティを含むエンティティを右クリックします。ポップアップメニューから「未知パラメータ」→「プロパティ」を選択してください。



(メモ)

ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。


未知パラメータの範囲を設定するには

解析を行うときに、未知パラメータの範囲を設定する必要があります。ここでは、ターゲットとなるプロパティの未知パラメータの範囲を設定する方法について説明します。未知パラメータの範囲を設定するには、プロパティダイアログで設定する方法と各解析設定ダイアログで設定する方法があります。

解析設定ダイアログで設定する場合


(1)

未知パラメータの範囲を設定します。メニューから「ツール」→「各解析」を選択します。



(2)

解析の設定ダイアログが表示されます。未知パラメータの値を編集してください。編集した内容を更新したいときは「OK」ボタンを押下してください。編集を更新しない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。「実行」ボタンを押下すると、変更内容を更新し、解析を実行します。



(メモ)


<u>FullIPN</u>	プロパティの FullIPN を表示します。
<u>最大値</u>	プロパティが取りえる最大値を設定します。Max のデフォルトは現在値×1.5 になっています。
<u>最小値</u>	プロパティが取りえる最小値を設定します。Max のデフォルトは現在値×0.5 になっています。
<u>ステップ</u>	プロパティのパラメータを検証するときに、ランダムに値を設定して調べる場合は 0 を設定します。一定間隔で値を設定して調べる場合は、間隔を設定します。

観察パラメータとして設定するには

解析を行うときに、観察パラメータを設定する必要があります。ここでは、観察パラメータの設定方法について説明します。観察パラメータとして設定するには、ポップアップメニューで設定します。

(1)

観察パラメータとして設定します。観察パラメータに設定したいプロパティを含むエンティティを右クリックします。ポップアップメニューから「観察パラメータ」→「プロパティ」を選択してください。




ポップアップメニューはプロジェクトエクスプローラペイン、ダイアグラムペイン、エンティティリストペインから表示できます。

観察パラメータの範囲を設定するには

解析を行うときに、観察パラメータの範囲を設定する必要があります。ここでは、ターゲットとなるプロパティの観察パラメータの範囲を設定する方法について説明します。パラメータの範囲を設定するには、各解析設定ダイアログで設定します。


(1)

観察パラメータの範囲を設定します。メニューから「ツール」→「各解析」を選択します。



(2)

解析の設定ダイアログが表示されます。観察パラメータの値を編集してください。編集した内容を更新したいときは「OK」ボタンを押下してください。編集を更新しない場合は、「キャンセル」ボタンを押下してください。「実行」ボタンを押下すると、変更内容を更新し、解析を実行します。



(メモ)

FullIPN	観察パラメータの Path:ID を設定します。
最大値	観察パラメータの最大値を設定します。
最小値	観察パラメータの最小値を設定します。
最大振幅	観察パラメータの最大値と最小値の差を設定します。
振幅率	設定した周波数に含まれるデータ数の割合を設定します。


解析を行う

ロバスト解析するには

構築したモデルの特定のパラメータに関してシステムの安定性を評価します。ロバスト解析では、ロバスト解析の設定とロバストの実行があります。ロバスト解析では、サンプル生成方法によって必要となる未知パラメータと観察パラメータに設定されたプロパティの数が異なります。


(1)

ロバスト解析の設定を行います。メニューから「ツール」→「ロバスト解析」を選択してください。



(2)

ロバスト解析設定ダイアログが表示されます。ロバスト解析の設定を行ってください。



(メモ)

ロバスト解析の設定項目は以下の通りです。

シミュレーション時間	ロバスト解析のシミュレーション時間（秒）を設定します。
ウインドウサイズ	判定を行う間隔（秒）の設定を行います。シミュレーション時間よりも大きい値を設定した場合、シミュレーション時間の間隔となります。
サンプル生成方法	パラメータの設定方法を設定します。
行列	パラメータをマトリックス状に設定します。未知パラメータに設定されたプロパティが2つ、観察パラメータに設定されたプロパティが1つ必要となります。
ランダム	パラメータをランダムに設定します。未知パラメータに設定されたプロパティが2つ以上、観察パラメータに設定されたプロパティが1つ必要となります。
最大サンプル数	ロバスト解析を行うサンプルの数を設定します。
最大入力数	高速フーリエ変換を行うデータ数。
最大頻度	高速フーリエ変換の最大周波数。
最小頻度	高速フーリエ変換の最小周波数。

(3)

未知パラメータの範囲を設定します。設定方法については、「未知パラメータの範囲を設定」を参照してください。

(4)

観察パラメータの範囲を設定します。設定方法については、「観察パラメータの範囲を設定するには」を参照してください。


(5)

ロバスト解析を実行してください。「実行」ボタンを押下して、ロバスト解析を実行してください。ジョブの状態を確認するダイアログが表示されます。




(6)

ロバスト解析が実行されると、ジョブ状況ペインが表示されます。解析終了後、解析を右クリックしてください。ポップアップメニューから「結果表示」を選択してください。



(7)

ロバスト解析の結果が解析結果ペインに表示されます。解析結果ペインが非表示の場合は表示に切り替わります。



(メモ)

未知パラメータを3つ以上設定した場合、X軸、Y軸に設定されているパラメータを変更することができます。

- A) X 軸のパラメータ
- B) Y 軸のパラメータ


(参考文献)

1. Mineo Morohashi, Amanda E.Winnz, MarkT. Borisuk, Hamid Bolouri, John Doyle and Hiroaki Kitano
Robustness as a Measure of Plausibility in Models of Biochemical Networks
J. theor. Biol. (2002) 216, 19-30

パラメータ推定するには


構築したモデルの未知パラメータを評価式に従って最適なパラメータを検索し、設定します。パラメータ推定では、パラメータ推定条件の設定とパラメータ推定の実行があります。パラメータ推定では simple Genetic Algorithm (GA) を利用しています。パラメータ推定では、未知パラメータに設定されたプロパティが 1 つ以上必要となります。

- (1) パラメータ推定条件の設定を行います。メニューから「ツール」→「パラメータ推定」を選択してください。



(2)

パラメータ推定設定ダイアログが表示されます。パラメータ推定の設定を行ってください。評価式の入力は「...」ボタンを押下してください。




(メモ)

パラメータ推定の設定項目は以下の通りです。

<u>シミュレーション時間</u>	パラメータ推定のシミュレーション時間を設定します。
<u>個体数</u>	Simple GA の個体数を設定します。
<u>世代数</u>	Simple GA の世代数を設定します。
<u>M</u>	個体数を設定します。
<u>Upsilon</u>	パラメータの拡張率を設定します。
<u>初期変異率</u>	初期変異率を設定します。
<u>変異変動率</u>	淘汰係数を設定します。
<u>最大変異率</u>	最大変異率を設定します。
<u>評価関数</u>	評価式を設定します。

(3)

評価式を設定します。評価を行う式タイプと評価式を設定してください。評価式の入力には、数式エディタダイアログを使用します。




(4)

未知パラメータの範囲を設定します。設定方法については、「未知パラメータの範囲を設定」を参照してください。


(5)

「実行」ボタンを押下して、パラメータ推定を実行してください。ジョブの状態を確認するダイアログが表示されます。




(6)

パラメータ推定が実行されると、ジョブ状況ペインが表示されます。解析終了後、解析を右クリックしてください。ポップアップメニューから「結果表示」を選択してください。



(7)

パラメータ推定の結果が解析結果ペインに表示されます。解析結果ペインが非表示の場合は表示に切り替わります。



(参考文献)


1. Kouichi Takahashi*, Kazunari Kaizu, Bin Hu and Masaru Tomita
A multi-algorithm, multi-timescale method for cell simulation
BIOINFORMATICS Vol. 20 no. 4 2004, pages 538-546
-

感受性解析するには

構築したモデルの特定のステップを実行したときに初期値からの変化を計測することで、パラメータの感受性を計測します。感受性解析はフラックスコントロール係数 (FCC) と濃度コントロール係数 (CCC) を計算します。


(1)

感受性解析の設定を行います。メニューから「ツール」→「感受性解析」を選択します。



(2)

感受性解析設定ダイアログが表示されます。パラメータ推定の設定を行ってください。




(メモ)

感受性解析の設定項目は以下の通りです。

<u>ステップ幅</u>	感度を計測するシミュレーションのステップ幅を計測します。
<u>絶対的振動</u>	エンティティの値を変更する幅を設定します。
<u>相対的振動</u>	エンティティの値を現在値から変更する幅を設定します。


(3)

感受性解析を実行してください。「実行」ボタンを押下して、感受性解析を実行してください。ジョブの状態確認するダイアログが表示されます。



(4)

感受性解析が実行されると、ジョブ状況ペインが表示されます。解析終了後、解析を右クリックしてください。ポップアップメニューから「結果表示」を選択してください。



(5)

感受解析の結果が解析結果ペインに表示されます。解析結果ペインが非表示の場合は表示に切り替えります。

解析結果(感度解析)

しきい値: 0.81

CCC行列:

Item	R_toy1	R_toy2	R_toy6	R_toy8
M	-0.782	0.000	-0.324	0.386
Pn	-0.419	0.000	-0.386	
P1	-0.469	-1.151	-0.520	
P2	-0.493	0.000	-0.546	
P0_copy0	0.000	0.000	0.000	
Q0	0.507	0.500	0.500	

FCC行列:

Item	R_toy1	R_toy2	R_toy6	R_toy8
R_toy1	0.243	0.000	-0.224	
R_toy2	0.546	0.000	-0.503	
R_toy6	-0.408	0.000	-0.452	
R_toy8	-0.493	0.000	0.454	

①しきい値のバーをスライド

②しきい値が変化します。

③絶対値がしきい値より大きい値の場合、赤で表示されます。

(メモ)

しきい値のバーをスライドすると、しきい値が変化します。絶対値がしきい値より大きい値の場合、背景を赤で表示されます

(参考文献)


1. グレゴリ・N・ステファノポーラス、アリストス・A・アリストイド、ジェンス・ニールセン 著
清水浩、塩谷捨明 訳
代謝工学 原理と方法論

分岐解析するには

構築したモデルのパラメータ領域においてパラメータの変化によるシステムの安定性を検証します。分岐解析では、分岐解析条件の設定と分析解析の実行があります。分岐解析では、未知パラメータに設定されたプロパティが2つ、観察パラメータに設定されたプロパティが1つ必要となります。


(1)

分岐解析条件の設定を行います。メニューから「解析」→「分岐解析」を選択してください。



(2)

分岐解析設定ダイアログが表示されます。



(メモ)

分岐解析の設定項目は以下の通りです。

<u>シミュレーション時間</u>	ロバスト解析のシミュレーション時間（秒）を設定します。
<u>ウインドウサイズ</u>	判定を行う間隔（秒）の設定を行います。シミュレーション時間よりも大きい値を設定した場合、シミュレーション時間の間隔となります。
<u>最大サンプル数</u>	高速フーリエ変換に入力するデータ数を設定します。
<u>最大頻度</u>	高速フーリエ変換の最大周波数。
<u>最小頻度</u>	高速フーリエ変換の最小周波数。

(3)


未知パラメータの範囲を設定します。設定方法については、「未知パラメータの範囲を設定」を参照してください。

(4)

観察パラメータの範囲を設定します。設定方法については、「観察パラメータの範囲を設定するには」を参照してください。


(5)

分岐解析を実行してください。「実行」ボタンを押下して、分岐解析を実行してください。ジョブの状態確認するダイアログが表示されます。




(6)

分岐解析が実行されると、ジョブ状況ペインが表示されます。解析終了後、解析を右クリックしてください。ポップアップメニューから「結果表示」を選択してください。



(7)

分岐解析の結果が解析結果（グラフ）ペインに表示されます。解析結果ペインが非表示の場合は表示に切り替わります。



(参考文献)

1. Mineo Morohashi, Amanda E.Winnz, MarkT. Borisuk, Hamid Bolouri, John Doyle and Hiroaki Kitano
Robustness as a Measure of Plausibility in Models of Biochemical Networks
J. theor. Biol. (2002) 216, 19-30
-

解析状況を確認する


解析状況を確認するには

パラメータ推定、ロバスト解析などシミュレーションを連続実行する解析では、各シミュレーションの状態を確認する必要があります。そこで、解析の状況を確認する方法を説明します。解析状況の確認はジョブ状況ペインを使用します。

また、ジョブ状況ペインは解析、ジョブに対して操作を行うことができます。


(1)

解析状況を確認します。メニューから「表示」→「ウインドウ」→「ジョブ状況」を選択します。



(2)

ジョブ状況ペインが表示されます。ジョブのリストをクリックすると、ジョブのパラメータが表示されます。パラメータを変更し、再判定させることもできます。



(メモ)

A) ジョブリスト

解析のジョブがツリー形式で表示される

B) パラメータ

選択した解析、ジョブの設定、パラメータを表示する。

(備考)

ジョブ状況ペインでは解析、ジョブに対して操作を行うことができます。操作はポップアップメニューから選択してください。

解析のメニューは以下の通りです。

停止	解析を停止します
再判定	解析の再判定を行います。
結果表示	結果の表示を行います。結果を表示するためのペインは自動的に表示状態となります。
保存	解析結果を保存します。
削除	解析結果を削除します。

ジョブのメニューは以下の通りです。

実行	ジョブを実行します。
停止	実行中のジョブを停止します。
状態変更	ジョブの状態を変更します。状態は実行待ち、エラーの 2 種類に変更可能です。
削除	ジョブを削除します。

分散環境

E-Cell IDE は分散環境で動作させることができます。分散環境の使用するには、Globus の設定（別紙参照）を行ってください。ここでは、分散環境の設定方法について説明します。


ジョブ管理を設定する

ジョブ管理を設定するには

分散環境の設定方法について説明します。分散環境はジョブ管理で設定することができます。


(1)

ジョブ管理の設定を行います。メニューから「設定」→「設定」を選択してください。



(2)

E-Cell IDE 設定ダイアログが表示されます。ジョブ設定を選択します。設定項目を変更してください。



(メモ)

ジョブ管理設定項目

<u>環境設定</u>	E-Cell IDE の計算を行う環境を設定します。 Local を設定すると E-Cell IDE が起動している PC で計算を行います。 Globus を設定すると Globus の設定項目で指定したサーバで計算を行います。
<u>並列数</u>	分散環境での並列数を設定します。

Globus の設定項目

<u>サーバ名</u>	計算を行うサーバ名を設定します。
<u>プロバイダー</u>	E-Cell IDE がアクセスするプログラムを指定します。gt4、gt2、ssh、ftp 等、さまざまな種類があります。 サーバの設定によって使用できるプログラムが異なりますので、サーバの管理者にお問い合わせください。
<u>スクリプト名</u>	サーバ側のスクリプトを設定します。
<u>トップディレクトリ</u>	サーバ側のトップディレクトリを設定します。
<u>パスワード</u>	provider を使用するための password を設定します。

5. 詳細情報

この章では、*E-Cell IDE* のシステム環境、環境変数、フォルダ構成について説明します。*E-Cell IDE* の環境変数はインストール時に自動的に設定されます。またフォルダ構成はユーザによって変更することはできません。フォルダ構成が崩れた場合、プロジェクトの動作がおかしくなることがあります。

システム環境

システム環境

E-Cell IDE を実行するのに必要なシステム環境について説明します。*E-Cell IDE* のインストーラーを実行すると必要なライブラリがインストールされます。

表 5-1*E-Cell IDE* に必要なライブラリ

ライブラリ	バージョン	備考
.NET framework	2.0 以上	<i>E-Cell IDE</i> を実行するための実行環境ライブラリです。インストール実行時に、インストールされていないとインストーラーはエラーを表示して終了します。
GSL	1.7 以上	科学技術計算用ライブラリでシミュレーションの計算に使用します。 <i>E-Cell</i> コアのライブラリに包括されています。
Math.NET Iridium	2007.3.8.0	数値計算ライブラリで、解析モジュールで実施する行列計算、FFT 計算などに使用します。
ZedGraph	5.1.5 以上	チャート作成.NET framework 用ライブラリで、グラフや解析結果を表示するのに使用します。インストーラー実行時に、インストールされます (*1)。
Docking Panel Suite	2.3.1.0 以上	プラグインのウインドウの配置を変更可能にするドッキングウインドウライブラリです。インストーラー実行時に、インストールされます (*1)。
piccolo	1.2.0 以上	ネットワーク描画ライブラリで、パスウェイの表示、編集を行うのに使用します。インストーラー実行時に、インストールされます (*1)。
SharpZipLib	2.0 以上	プロジェクトのデータをバージョン管理に使用します。プロジェクトのデータを Zip で圧縮し、使用するときに展開して使用します (*1)。

(*1) バージョンによってはモジュール、プラグインの再コンパイルが必要な場合があります。

環境変数

環境変数

E-Cell IDE はユーザ固有のプロジェクトルートフォルダや、読み込むプラグインの優先順位をレジストリや環境変数で設定することができます。これらのデフォルト値は、*E-Cell IDE* をインストールする時に設定されます。ここで、*E-Cell IDE* が参照するレジストリ、環境変数の値について説明します。

表 5-2 *E-Cell IDE* で利用するレジストリ、環境変数

レジストリ	環境変数	備考
HKCU(HKLM) /Software / KeioUniv /E-Cell_IDE / E-Cell IDE Base	E-Cell IDE BASE	プロジェクトが格納される作業フォルダを設定します。
HKCU(HKLM) /Software / KeioUniv /E-Cell_IDE / E-Cell IDE DM	E-Cell IDE DM	シミュレーションで使用する Process、Stepper が格納されているフォルダを設定します。レジストリ、環境変数で設定されたフォルダを両方読み込みますが、環境変数で設定したフォルダが優先されます。
HKCU(HKLM) /Software / KeioUniv /E-Cell_IDE / E-Cell IDE Plugin	E-Cell IDE Plugin	<i>E-Cell IDE</i> で統合するプラグインが格納されているフォルダを設定します。レジストリ、環境変数で設定されたフォルダを両方読み込みますが、環境変数で設定したフォルダが優先されます。
HKCU(HKLM) /Software / KeioUniv /E-Cell IDE / E-Cell IDE Analysis	—	<i>E-Cell IDE</i> で実行する解析モジュールが格納されているフォルダを設定します。
HKCU(HKLM) /Software / KeioUniv /E-Cell IDE / E-Cell IDE Window Setting	—	<i>E-Cell IDE</i> のウィンドウ設定を保存するフォルダを設定します。ウィンドウ設定のほかにプロセスやプロジェクトのテンプレートが用意されています。
HKCU(HKLM) /Software / KeioUniv /E-Cell IDE / E-Cell IDE LANG	—	<i>E-Cell IDE</i> が使用する言語を設定します。

フォルダ構成

プロジェクトのフォルダ構成

*E-Cell IDE*はプロジェクト単位でフォルダを作成して、プロジェクトを管理しています。プロジェクトフォルダにモデル情報、シミュレーションの条件セット、シミュレーションの結果、ダイナミックモジュールライブラリを格納しています。プロジェクトのフォルダ構成を以下に示します。

```
ベースディレクトリ ¥ ディレクトリ ¥ project.xml
                    ¥ model.png
                    ¥ Model      ¥ モデル名 1.eml
                                ¥ モデル名 1.leml
                    ¥ DMs        ¥ ダイナミックモジュールライブラリ.dll
                    ¥ Parameters ¥ シミュレーション条件セット 1.xml
                                ¥ シミュレーション条件セット 2.xml
                                ¥ シミュレーション条件セット 1 ¥ シミュレーション結果
                    ¥ Revision
                    ¥ Analysis   ¥ 解析保存日付 ¥ Model ¥ 日付.eml
                                ¥ 日付.param
                                ¥ 日付.result
                                ¥ Log       ¥ 番号 ¥ 解析番号.param
                                ¥ 解析番号.ess
                                ¥ 解析番号_1.ecd
                                ¥ 解析番号_2.ecd
```

図 5-1 プロジェクトのフォルダ構成

表 5-3 フォルダ構成

ファイル名	説明
project.xml	プロジェクトの情報を管理するファイルで、プロジェクトが更新されたときに、このファイルも更新されます。プロジェクトを開くときのダイアログで表示される日時はこのファイルの更新日時を参照しています。
モデル名 1.eml	プロジェクトに含まれるモデルの構造を管理するファイルです。モデルに対して 1 つ作成されます。
モデル名 1.leml	モデルのダイアグラムのレイアウト情報を管理するファイルです。モデルに対して 1 つ作成されます。
ライブラリ.dll	プロジェクト固有に使用するダイナミックモジュールライブラリ (Process, Stepper) です。
シミュレーション条件セット 1.xml シミュレーション条件セット 2.xml	シミュレーションの条件セットを管理するファイルです。同じシミュレーション条件でシミュレーションを行うときに使用します。
シミュレーション結果	シミュレーション実行時にロガーの設定を行った場合に、記録したシミュレーション結果を管理するファイルです。
Revision	リビジョンの情報を管理しているフォルダです。リビジョンを開くときに使用します。
Analysis	解析の結果を管理しているフォルダです。モデルを開くときにこのディレクトリ内の解析結果が読み込まれます。

E-Cell IDEのフォルダ構成

E-Cell IDE の実行環境のフォルダ構成について説明します。このフォルダ構成はインストール時に作成されます。このフォルダにあるファイルを直接編集することはありません。

```
ベースディレクトリ ¥ bin      ¥ MainWindow.exe  
                      EcellLib.dll  
                      ...  
¥ lib      ¥ ecell-3.2  ¥ dms      ¥ ExpressionFluxProcess.dll  
                      ¥ ...  
¥ plugin   ¥ PropertyWindow.dll  
¥ conf      ¥ setting.conf  
                      ¥ startup.html  
                      ¥ SimulationMode.xml  
                      ¥ ModelEditor.xml  
                      ¥EditMode.xml
```

図 5-2 E-Cell IDE のフォルダ構成

表 5-4 フォルダ構成

ファイル名	説明
bin	<i>E-Cell IDE</i> を実行するのに必要なモジュール、及びライブラリが格納されているフォルダ。
lib/ecell-3.2/dms	<i>E-Cell IDE</i> で使用する基本的なダイナミックモジュールライブラリ (Process, Stepper) が格納されているフォルダ。
plugins	<i>E-Cell IDE</i> で統合するプラグインが格納されているフォルダ。
conf	<i>E-Cell IDE</i> で使用する画面構成、Process のテンプレート、モデルのテンプレートなど設定に関するデータが格納されているフォルダ。

6. 困ったときは

*E-Cell IDE*をご利用のときに不具合などによって困ったことやご要望が発生したときは、「フィードバック」の手順でその内容をご報告ください。バグに関する報告は原因を追究し、動作確認を行った上でマイナーバージョンアップとしてリリースする予定です。要望に関しては本プロジェクト責任者と協議の上、要望の取捨選択を行い、動作確認を行った上でメジャーバージョンアップとしてリリースする予定です。


フィードバック

フィードバック情報を送信するには

*E-Cell IDE*は簡単にフォードバック情報を送信できるように、フィードバック情報送信サイトを用意しています。フィードバック送信サイトの操作手順について説明します。フィードバック送信サイトを表示には、IEが使用されます。IEの設定によっては、表示されないことがあります。

(1)

フィードバック送信サイトを表示します。メニューから「ヘルプ」→「フィードバック」を選択してください。



(2)

ウェブブラウザペインにフィードバック情報送信サイトが表示されます。必要な情報を入力してフィードバック情報を送信してください。

①必要な情報を入力

Feedback Form

Feedback category: Problem report

Description:

Your name (optional):

Your e-mail address:

②選択 of that describes the optional:

Submit

プロパティ レイヤー

名称 値 表示 名前

7. 索引

.NET framework のインストール 3

C

CCC 261

D

DM 11

E

eml ファイル 89

EML ファイル 11

EM ファイル 11

ESS ファイル 11

F

FCC 261

G

Globus 270

P

Process 11

Process の編集 115

S

SBML ファイル 93

simple Genetic Algorithm 256

Stepper 11

Stepper と Process の組み合わせ 148

Stepper の編集 143

System 11

System の編集 100

U

Upsilon 257

V

Variable 11

Variable References の編集 149

Variable の編集 126

あ

アニール温度 180

アニメーション 237

う

ウェブブラウザペイン 57

え

エイリアスの作成 136

エフェクター 151

エラーペイン 57, 195

エンティティ	11
エンティティリストペイン	57

お

オートハイド	11
オーバービュー	173
オブジェクト	11

か

解析結果(感度解析)ペイン	57
解析結果(グラフ)ペイン	57
解析結果(パラメータ推定)ペイン	57
解析状況ペイン	57, 269
可逆反応	151
環境変数	272
観察パラメータ	11, 249
観察パラメータの範囲	250
感受性解析	261

き

基質データ	151
キャンパス	11
記録対象	11, 209

く

グラフ	211
グラフのメニュー	215
グラフペイン	57
グラフ保存ダイアログ	235
グリッドマージン	180

こ

個体数	257
コンソール出力ペイン	57

さ

最大振幅	251
最大変異率	257
サンプル生成方法	252

し

システム環境	272
シミュレーション	197
シミュレーション実行	225
シミュレーション条件	11
シミュレーション停止	227
シミュレーションの条件	199
シミュレーションリセット	228
初期条件	207
初期変異率	257
振幅率	251

す

数式エディタダイアログ	258
スクリプトペイン	57
ステップ実行	226
ステンシルペイン	57
ステンシルペインに図の書式を登録	103
スプレッドシートペイン	57

せ

生成データ	151
静的デバッグ	194
世代数	257
絶対的摂動	261

そ

相対的摂動	261
-------	-----

た

ダイアグラムペイン	57
ダイアログ	11
ダイナミックモジュールの作成	97

て

テキストボックスの編集	138
デバッグ	194

と

淘汰係数	257
動的デバッグ	196
ドッキング	11

の

濃度コントロール係数	261
ノード間距離	180

は

パラメータ推定	256
---------	-----

ひ

評価関数	257
表示モード	11
表示領域	172

ふ

フォードバック	276
フォルダ構成	272
不可逆反応	151
フラックスコントロール係数	261
フローティング	11

プロジェクト	11
プロジェクトエクスプローラペイン	57
プロジェクト情報ファイル	11, 75
プロジェクトフォルダ	11
プロジェクトルートフォルダ	11
プロパティペイン	57
分岐解析	264
分散環境	270

へ

ペイン	11
ペインの操作	52
編集モード	11

ま

マージ	113
-----	-----

み

未知パラメータ	11, 246
未知パラメータの範囲	247

も

モデル	11
-----	----

ゆ

ユーザインターフェイス	9
-------------	---

り

リビジョン	11, 86
-------	--------

れ

レイアウト	179
-------	-----

レイアウトアルゴリズム	182	ロギング	206
レイアウト設定ペイン	57	ロバスト解析	252
レイヤー	187		
レイヤーペイン	57		
		わ	
ろ			
ロガーペイン	57	ワークスペースの変更	48