
Estoque e Custos

Tipos de movimentação

Esse cadastro é de extrema importância, pois identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produção). A importância é semelhante à do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída) que controla a movimentação externa dos produtos.

A configuração padrão da tela do cadastro Tipos de movimentação interna, na interface MDI, é apresentada abaixo:



Principais campos:

Código TM (F5_CODIGO) – o código do tipo de movimentação funciona semelhante à codificação da TES:

TOTVS

Estoque e Custos

- o os códigos de 0 a 500 representam entradas.
- o os códigos de 501 a 999 representam saídas.



Os códigos 499 e 999 são de uso interno do Sistema e representam, consecutivamente, entrada e saída automática.

- Tipo de TM (F5_TIPO) Tipo de movimentação interna. Os tipos existentes são:
 - o **Tipo "D" Devolução** Entrada de saldo, "devolvendo" um saldo anteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem justificativa formal.
 - o **Tipo "P" Produção** Entrada de saldo por apontamento de produção.
 - Tipo "R" Requisição Saída de saldo por requisição e conseqüente consumo de saldo.
- **Aprop. Indir.** (F5_APROPR) Apropriação indireta. Serve para indicar se o produto com apropriação indireta deve ter o tratamento especial, desconsiderado (Sim ou Não).
- Atu Emp. (F5_ATUEMP) Atualiza empenho sim ou não. O campo de atualização de empenho indica se os registros do arquivo SD4 serão lidos e baixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produção.
- Transf.Mod (F5_TRANMOD) Transfere mão-de-obra. Indica se o movimento deve requisitar mão-de-obra empenhada ou não (a maioria dos casos, referentes à produção P.C.P. não exigem a requisição desse tipo de mão-de-obra).
- Valorizado (F5_VAL) Movimento valorizado. Indica se o usuário irá definir o valor do
 movimento ou não. Se for indicar o valor do movimento, estará ignorando o custo médio
 histórico e forçando o valor digitado.
- **Qtd. Zero** (F5_QTDZERO) Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto com o campo "Movimentos valorizados". Permite incluir um movimento valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor.

Os campos definidos como não obrigatórios são:

•	Descrição (F5_TEXTO) – Descrição do tipo de movimento interno . Permite identifica a operação relacionada ao movimento.

TOTVS

Estoque e Custos

- Envia p/ CQ (F5_ENVCQPR) Envia produção para o controle de qualidade. Identifica se a produção deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campo tem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produção e o produto a ser apontado possuir a informação de envio cadastrada.
- **Libera PV** (F5_LIBPVPR) Libera pedido de venda na produção. Identifica se libera pedido de venda relacionado à ordem de produção apontada. Só tem funcionalidade quando o tipo de movimento for uma produção e a ordem de produção a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.

Exercício

Para modificar a ordem de saída dos produtos, altera-se a prioridade do endereço.

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações

Cadastros

Tipo Movimentação

Logo em seguida, posicione o cursor sobre o endereço "01 0101" e clique na opção "Alterar", informando os dados nos campos especificados. Repita os mesmos procedimentos para o outro endereço.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Tipo 1:

Codigo T.M. = 600

Tipo T.M. = Requisição

Descrição = Requisição Manual

Aprop. Indi.?=SimAtu. Empenho?=NãoTransf. M.O.D.?=NãoValorizado=NãoEnvia P/ C.Q.?=Não



Estoque e Custos

Libera P.V.?	=	Não
<u>Tipo 2:</u>		
Codigo T.M.	=	010
Tipo T.M.	=	Produção
Descrição	=	Produção Automática
Aprop. Indi.?	=	Sim
Atu. Empenho?	=	Sim
Transf. M.O.D.?	=	Sim
Valorizado	=	Não
Envia P/ C.Q.?	=	Sim
Libera P.V.?	=	Sim
Qtd. Zero?	=	Não
Tipo 3:		
Codigo T.M.	=	400
Tipo T.M.	=	Devolução
Descrição	=	Devolução Valorizada
Aprop. Indi.?	=	Não
Atu. Empenho?	=	Não
Transf. M.O.D.?	=	Não
Valorizado	=	Sim
Envia P/ C.Q.?	=	Não
Libera P.V.?	=	Não
Qtd. Zero?	=	Não