





Android教研室





丁盟

qq: 2622885094





定位SDK介绍

环境配置

定位功能






百度地图Android定位SDK是为Android 移动端应用提供的一套简单易用的定位服务 接口,专注于为广大开发者提供最好的综合 定位服务。通过使用百度定位SDK,开发者 可以轻松为应用程序实现智能、精准、高效 的定位功能。



该套定位SDK免费对外开放,接口使用无次数限制。在使用前,您需先申请密钥(AK)才可使用。

定位SDK介绍

百度地图Android定位SDK提供GPS、基站、WiFi等多种定位方式,适用于室内、室外多种定位场景,具有出色的定位性能:定位精度高、覆盖率广、网络定位请求流量小、定位速度快。





❖ 定位原理

使用百度Android定位SDK必须注册GPS和网络使用权限。定位SDK采用GPS、基站、Wi-Fi信号进行定位。当应用程序向定位SDK发起定位请求时,定位SDK会根据应用的定位因素(GPS、基站、Wi-Fi信号)的实际情况(如是否开启GPS、是否连接网络、是否有信号等)来生成相应定位依据进行定位。

用户可以设置满足自身需求的定位依据:

若用户设置GPS优先,则优先使用GPS进行定位,如果GPS定位未打开或者没有可用位置信息,且网络连接正常,定位SDK则会返回网络定位(即Wi-Fi与基站)的最优结果。为了使获得的网络定位结果更加精确,请打开手机的Wi-Fi开关。



定位SDK介绍



定位功能



→ 环境配置 → 配置环境

- 1. 导入库文件(liblocsSDK7.so)。
- 2. 添加定位service (AndroidManifest.xml)。

```
<service
    android:name="com.baidu.location.f"
    android:enabled="true"
    android:process=":remote">
    </service>
```

3. 添加权限 (AndroidManifest.xml)。




环境配置

```
<!-- 这个权限用于进行网络定位-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS COARSE LOCATION" />
<!-- 这个权限用于访问GPS定位-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS FINE LOCATION" />
<!-- 用于访问wifi网络信息,wifi信息会用于进行网络定位-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS WIFI STATE" />
<!-- 获取运营商信息,用于支持提供运营商信息相关的接口-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS NETWORK STATE" />
<!-- 这个权限用于获取wifi的获取权限,wifi信息会用来进行网络定位-->
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE WIFI STATE" />
<!-- 用于读取手机当前的状态-->
<uses-permission android:name="android.permission.READ PHONE STAT" />
<!-- 写入扩展存储,向扩展卡写入数据,用于写入离线定位数据-->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE" />
<!-- 访问网络,网络定位需要上网-->
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<!-- SD卡读取权限,用户写入离线定位数据-->
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT UNMOUNT FILESYSTEMS" />
```



定位SDK介绍

环境配置







❖定位SDK使用步骤

- 1. 创建定位服务的客户端(LocationClient)。
- 2. 对定位服务客户端进行设置 (LocationClientOption)。
- 3. 实现监听接口(BDLocationListener)。
- 4. 开启定位服务 (LocationClient.start())



Class LocationClient

- 定位服务的客户端类。

LocationClient类必须在主线程中声明,需要Context类型的参数。Context需要时全进程有效的Context,推荐用getApplicationConext获取全进程有效的Context。



定位功能 - 定位服务的客户端类

*主要方法介绍:

void setLocOption(LocationClientOption locOption)	设置 定位SDK参数
void start()	启动定位
void stop ()	停止定位
void registerLocationListener (BDLocationListener listener)	注册定位监听函数
void registerNotify (BDNotifyListener mNotify) 注册位置提醒监听	
void removeNotifyEvent(BDNotifyListener mNotify)	取消注册的位置提醒监听



Class LocationClientOption

- 配置定位SDK参数类。

配置定位SDK各配置参数,比如定位模式、定位时间间隔、坐标系类型等。



- ❖ 主要的参数有:定位模式、返回坐标类型、是否打开 GPS等。
- * 定位模式分为三种:
 - 1. 高精度定位模式:同时使用网络定位和GPS定位,优 先返回最高精度的定位结果。
 - 2. 低功耗定位模式:不使用GPS,只使用网络定位 (WiFi和基站)。
 - 3. **仅用设备定位模式**: 不适用网络定位,只使用GPS 进行定位。但是此模式下不支持室内环境的定位。



*主要方法介绍:

void setCoorType (java.lang.String coorType)	设置坐标类型
void setIsNeedAddress (boolean isNeed)	设置是否需要地址信息,默认为无地址
void setLocationMode (LocationClientOption .LocationMode mode)	设置定位模式
void setOpenGps(boolean openGps)	设置是否打开gps进行定位
void setScanSpan (int scanSpan)	设置扫描间隔,单位是毫秒 当 <1000(1s)时,定时定位无效



❖ 坐标类型:

- ➤ 国测局经纬度坐标系: "gcj02"
- ➤ 百度墨卡托坐标系: "bd09"
- ➤ 百度经纬度坐标系: "bd09II"

❖ 定位模式:

- ➤ 高精度定位模式: Hight_Accuracy
- ➤ 低功耗定位模式: Battery_Saving
- ➤ 仅用设备定位模式: Device_Sensors



```
// 设置定位的相关配置
LocationClientOption option
       = new LocationClientOption();
option.setOpenGps(true);
option.setCoorType("bd0911"); // 坐标类型
option.setScanSpan(1000);
                       // 扫描间隔
// 定位模式
option.setLocationMode(LocationClientOption
       .LocationMode.Hight_Accuracy);
// 通过配置参数对定位客户端进行设置
mLocationClient.setLocOption(option);
```



❖实现定位请求回调接口(BDLocationListener)

```
// 定位服务客户端设置回调接口
locationClient.registerLocationListener(locationListener);
class MyLocationListener implements BDLocationListener {
   // 异步返回的定位结果
   @Override
   public void onReceiveLocation(BDLocation location) {
       // 处理定位信息
```

Class BDLocation

- 回调的百度坐标类。

内部封装了如经纬度、半径等属性信息。

java.lang.String getAddrStr()	获取详细地址信息,仅在网络定位下使用
double getLatitude ()	获取纬度坐标
double getLongitude ()	获取经度坐标
float getDirection ()	gps定位结果时,行进的方向,单位度
float getSpeed ()	获取速度,仅gps定位结果时有速度信息,单位公里/小时,默认值0.0f



❖ 定位成功与否,定位的错误码都是通过 BDLocation.getLocType()这个方法得到的。

61: GPS定位结果

• 62: 扫描整合定位依据失败。此时定位结果无效。

• 63: 网络异常,没有成功向服务器发起请求。此时定位结果无效。

65: 定位缓存的结果。

66: 离线定位结果。通过requestOfflineLocaiton调用时对应的返回结果

• 67: 离线定位失败。通过requestOfflineLocaiton调用时对应的返回结果

68: 网络连接失败时,查找本地离线定位时对应的返回结果

161:表示网络定位结果

162~167: 服务端定位失败

502: key参数错误

505: key不存在或者非法

• 601: key服务被开发者自己禁用

602: key mcode不匹配

501~700: key验证失败



- ❖此时可以完成了一个基本的地图定位功能。如果要显示在地图上,就像百度那样出现一个点表示地图的定位点,就需要用到下面两个类:
 - ➤ MyLocationConfiguration(配置定位图层显示方式)
 - ➤ Mylocation Data(定位数据)。



- Class MyLocationConfiguration
 - 配置定位图层显示方式类。

通过BaiduMap.setMyLocationConfigeration()方法设置 定位图层信息。

```
public MyLocationConfiguration
```

(MyLocationConfiguration.LocationMode mode, boolean enableDirection, BitmapDescriptor customMarker)

参数:

mode - 定位图层显示方式,默认为 LocationMode.NORMAL 普通态 enableDirection - 是否允许显示方向信息 customMarker - 设置用户自定义定位图标,可以为 null



- ❖定位图层显示方式:
- ➤ MyLocationConfiguration.LocationMode.COMPASS 罗盘态,显示定位方向圈,保持定位图标在地图中心
- ➤ MyLocationConfiguration.LocationMode.FOLLOWING 跟随态,保持定位图标在地图中心
- ➤ MyLocationConfiguration.LocationMode.NORMAL 普通态: 更新定位数据时不对地图做任何操作



Class MyLocationData

- 定位数据类。

MyLocationData包含一个内部了Builder用于构建对象。

```
// 构造定位数据
MyLocationData locData = new MyLocationData.Builder()
                  .accuracy(radius) // 精度
                  .direction(direction)// 方向
                  .latitude(latitude) // 纬度
                  .longitude(longitude)// 经度
                  .build(); // 构建生成定位数据对象
  通过BaiduMap.setMyLocationData()设置定位数据
bdMap.setMyLocationData(locData);
```



通过定位的onReceiveLocation()方法可以得到定位的经纬度,然后可以通过animateMapStatus()方法把定位到的点移动到地图中心。



定位功能 - 开启定位

- ❖通过定位服务客户端的start()函数来开启定位服务,通过stop()函数来关闭定位服务。
- ❖因为定位也是比较耗电的,所以通常我们在 Activity 的onStart中开启定位,在onStop中关 闭定位,这样应用最小化时就不会一直进行GPS 请求定位了。



定位功能 - 开启定位

```
protected void onStart() {
   mBaiduMap.setMyLocationEnabled(true); // 开启图层定位
    if (!mLocationClient.isStarted()) {
       mLocationClient.start();
    super.onStart();
protected void onStop() {
   mBaiduMap.setMyLocationEnabled(false); // 关闭图层定位
   mLocationClient.stop();
    super.onStop();
```



定位功能

❖ 示例效果:









Thank You!

