## SMIX M07

UF4: TELNET y SSH

EDUARD LARA

#### 1. SERVIDOR TELNET

- ❖ Telnet viene de TELecommunication NETwork.
- Es el nombre de un protocolo de red y del programa informático que implementa el cliente
- Un servidor telnet permite a los usuarios acceder a un ordenador huésped para realizar tareas como si estuviera trabajando directamente en ese ordenador.
- Pertenece a la familia de protocolos de Internet.
- \* Sigue un modelo cliente/servidor
- El puerto TCP que utiliza el protocolo telnet es el 23.

Aplicación	Telnet
Transporte	TCP
Red	IP

Telnet es un protocolo del nivel aplicación y va sobre TCP/IP


### 1. USOS SERVIDOR TELNET

- \* Telnet sólo sirve para acceder remotamente en modo terminal, es decir, sin gráficos.
- Útil para:
  - Arreglar fallos a distancia, de forma remota
  - Consultar datos a distancia.
- Telnet ha tenido y tiene un fuerte uso en sistemas UNIX-LINUX y en equipos de comunicaciones (configuración de routers)
- Permite abrir una sesión con una máquina UNIX, de modo que múltiples usuarios con cuenta en la máquina, se conectan, abren sesión y pueden trabajar utilizando esa máquina.

## 1. MANEJO BÁSICO DE TELNET

Para iniciar una sesión con un intérprete de comandos de otro ordenador, teclear el comando telnet seguido del nombre o la dirección IP de la máquina en la que desea trabajar:

telnet servidor.upc.edu telnet 192.200.30.40



Una vez conectado, podrá ingresar el nombre de usuario y contraseña remoto para iniciar una sesión en modo texto a modo de consola virtual

#### 1. PROBLEMAS SERVIDOR TELNET

- ☐ Mayor problema: la seguridad ☐ Telnet, por defecto, no cifra ninguno de los datos enviados sobre la conexión (contraseñas inclusive). Todo viaja por la red comotexto plano sin cifrar. ☐ Cualquiera que espíe el tráfico de la red mediante un sniffer, puede obtener los nombres de usuario y contraseñas, y así acceder él también a las máquinas. □ No se recomienda su uso.
- □ SOLUCIÓN: Protocolo SSH (versión cifrada de Telnet) Permite cifrar toda la comunicación del protocolo entre el cliente y el servidor, durante el establecimiento de sesión

#### 2. PROTOCOLO SSH

- SSH (Secure SHell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa.
- Cifra la información antes de transmitirla, autentica la máquina a la cual se conecta y puede emplear mecanismos de autenticación de usuarios más seguros.
- ❖ SSH permite copiar datos de forma segura (tanto ficheros sueltos como simular sesiones FTP cifradas), gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a los dispositivos y pasar los datos de cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizado mediante SSH.
- ❖ Se utiliza TCP en el puerto 22 y la versión 2 (la versión 1 presenta un grave problema de seguridad)


#### 2. SEGURIDAD EN SSH

- SSH trabaja de forma similar a como se hace con telnet.
- La diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible y ninguna tercera persona pueda descubrir el usuario y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión
- \* No obstante es posible atacar este tipo de sistemas por medio de ataques de REPLAY y manipular así la información entre destinos -man-in-the-middle.

## 2. SECUENCIA CONEXIÓN SSH

- La siguiente serie de eventos lo ayudan a proteger la integridad de la comunicación SSH entre dos host:
- 1. Se lleva a cabo un 'handshake' (apretón de manos) encriptado para que el cliente pueda verificar que se está comunicando con el servidor correcto.
- 2. La capa de transporte de la conexión entre el cliente y la máquina remota es encriptada mediante un código simétrico.
- 3. El cliente se autentica ante el servidor.
- 4. El cliente remoto interactúa con la máquina remota sobre la conexión encriptada.

- Paso 1. Arranca un Linux sense entorn grafic dintre de Virtual Box.
- Paso 2. Realitza la següent configuració de xarxa



Pas 3. Obre un terminal i instal.la el servidor de TELNET de Linux: sudo apt update (actualització eina descarrega aplicacions) sudo apt install telnetd -y (instal·lació del servidor de telnet)

```
smx2@smx2:~$ sudo apt install telnetd —y
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
telnetd ja està en la versió més recent (0.17–41.2build1).
O actualitzats, O nous a instal·lar, O a suprimir i 183 no actualitzats.
smx2@smx2:~$ _
```

Paso 4. Comprova l'estat del servei Telnet:

sudo systemctl status inetd

Paso 5. Para el servei, comprova el seu estat i reinicia'l de nou sudo systematl stop inetd - sudo systematl restart inetd

# Paso 6. Visualitza el fitxer de configuració del telnet sudo nano /etc/inetd.conf

```
GNU nano 4.8
                                /etc/inetd.conf
 /etc/inetd.conf: see inetd(8) for further informations.
 Internet superserver configuration database
 Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not
 be changed unless you know what you are doing!
 If you want to disable an entry so it isn't touched during
 package updates just comment it out with a single '#' character.
 <service name> <sock type> <proto> <flags> <user> <server path> <args>
:INTERNAL: Internal services
#discard
                               tcp
                                       nowait root
                                                       internal
#discard
                                       wait
                                               root
                       dgram
                                                       internal
#daytime
                                                       internal
                       stream
                               tcp
                                       nowait root
#time
                               nowait root
                                               internal
               stream tcp
```

# Paso 7. Instal·la el servidor SSH: sudo apt install openssh-server

```
smx2@smx2:~$ sudo apt install openssh–server
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
openssh–server ja està en la versió més recent (1:8.2p1–4ubuntu0.5).
O actualitzats, O nous a instal·lar, O a suprimir i 182 no actualitzats.
smx2@smx2:~$ _
```

Paso 8. Para el servei, reinicia'l de nou i comprova el seu estat: sudo systematl stop ssh sudo systematl restart ssh sudo systematl status ssh

Paso 9. El fichero de configuración de ssh es /etc/ssh/sshd\_config. Captura una imagen de este fichero.

sudo nano /etc/ssh/ssh\_config

```
GNU nano 4.8
                               /etc/ssh/ssh config
 This is the ssh client system-wide configuration file. See
 ssh config(5) for more information. This file provides defaults for
 users, and the values can be changed in per-user configuration files
 Configuration data is parsed as follows:
  1. command line options
 2. user-specific file
  svstem-wide file
 Any configuration value is only changed the first time it is set.
 Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
 configuration file, and defaults at the end.
 Site-wide defaults for some commonly used options. For a comprehensive
 list of available options, their meanings and defaults, please see the
 ssh config(5) man page.
Include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf
```

Paso 10. Comprova el funcionament del servidor telnet, executant des d'un terminal telnet localhost. Quin usuari posaràs?

```
smx2@smx2:~$ telnet localhost
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 20.04.3 LTS
smx2 login: smx2
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.4.0–99–generic x86_64)
```

Paso 11. Surt de la sessió amb exit, i agrega un nou usuari al sistema (ha de ser un usuari relacionat amb el nom de l'alumne):

#### sudo adduser mmoreno

**Paso 12**. Prova de connectar-te amb el nou usuari. Que s'observa de forma diferencial?



### Paso 13. Examina les interficies del 50 (amb "ip a" o ifconfig).


```
smx2@smx2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: enpOs3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
   link/ether 08:00:27:dd:99:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
      valid_lft 83984sec preferred_lft 83984sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedd:99a2/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
3: enpOs8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
   link/ether 08:00:27:ec:e6:6d brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.31.10.100/24 brd 172.31.10.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feec:e66d/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
```

## Paso 14. Configura la IP 10.20.X.200/24 a la xarxa interna:

sudo ip a add 10.20.X.200/255.255.255.0 dev enp0s8

sudo ifconfig enp0s8 10.20.X.200 netmask 255.255.255.0

- Paso 15. Arranca un Linux amb entorn gràfic dintre de Virtual Box.
- Paso 16. Realitza la següent configuració de xarxa



#### Paso 17. Configura la IP 10.20.X.201/24 a la xarxa interna:


ip a add 10.20.X.201/255.255.255.0 dev enp0s8 sudo ifconfig enp0s8 10.20.X.201 netmask 255.255.255.0

### Paso 18. Instal·la el programa Putty per a Linux

sudo apt uodate
sudo apt install -y putty

smx2@PC-JDA:~\$ sudo apt install -y putty
[sudo] contrasenya per a smx2:
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'instal·laran els següents paquets extres:
 putty-tools
Paquets suggerits:
 putty-doc
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
 putty putty-tools

Paso 19. Instal·la el programa wireshark. sudo apt install wireshark



### Comprovació en la seguretat dels protocols

A continuació, comprovarem com el protocol Telnet envía les dades en clar per la xarxa (incloent logins i passwords), i el protocol SSH els envia encriptats.

Paso 20. Obre dos terminals. En un executarem topdump que es un sniffer de paquets de xarxa (capturarem els paquets telnet)

sudo tcpdump -w password.bin port 23 -i any


```
smx2@PC-JDA:~$ sudo tcpdump -w password.bin port 23 -i any
[sudo] contrasenya per a smx2:
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cook
ed v1), capture size 262144 bytes
```

Paso 21. En l'altre executarem el telnet sobre l'usuari creat a 11:


```
smx2@PC-JDA:~$ telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 20.04.3 LTS
smx2 login: mmoreno
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.4.0-99-generic x86_64)
```

Paso 22. Una vegada has entrat a la sessió telnet, cancela la captura de trames amb tcpdump (Ctrl+C) i visualitza les dades amb el wireshark: sudo wireshark password.bin

```
marta@marta-virtual-machine:~$ sudo tcpdump -w password.bin port 23 -i any
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked v1), capture size 262144 bytes
t^C181 packets captured
362 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
3marta@marta-virtual-machine:~$ sudo wireshark password.bin
OStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
```



Pas 23. Entre les trames busca la paraula "Password". A continuació Telnet envia cada caràcter de la cadena de password en un paquet, per tant s'enviarà 'm', 'm', 'o', 'r', 'e', 'n', 'o' en un total de 7 missatges, on cada caràcter està al final del missatge.



A partir de aquí en els següents paquets Telnet Data aniran apareixen les lletres del password en text pla

Pas 24. Realitza diferents captures on se vagi veient el password introduit en el telnet:

Paquet 110 Telnet Data "password"

Paquet 112 Telnet Data "m"

Paquet 114 Telnet Data "m"

Paquet 116 Telnet Data "o"

Paquet 118 Telnet Data "r"

Paquet 120 Telnet Data "e"


password.bin	password.bin	password.bin
<u>File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help</u>	File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help	<u>File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help</u>
Apply a display filter <ctrl-></ctrl->	Apply a display filter <ctrl-></ctrl->	Apply a display filter <ctrl-></ctrl->
No.   Time   Source   Destination   Info   110 195.515649   127.0.0.1   127.0.0.1   Telnet Data   111 195.515672   127.0.0.1   127.0.0.1   33968 - 23 [ACK] Seq=156 Act   112 197.346470   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0.0.1   127.0	112 107.340470 127.8.0.1 127.8.0.1 127.8.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 128.0.1 1	112 197.340479 127.8.0.1 127.0.0.1 1elnet Data 127.8.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 23 -33968 [ACK] Seq=126 Ack 114 197.823986 127.0.0.1 127.0.0.1 Telnet Data 115 197.823988 127.0.0.1 127.0.0.1 23 -33968 [ACK] Seq=126 Ack 116 108.787343 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1 Transmission Control Protocol, Src Port: 33068, Dst Port: 23, Seq: 156, Ack: 126, Len: 1 Telnet Data: m	▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 33068, Dst Port: 23, Seq: 157, Ack: 126, Len: 1 ▼ Telnet Data: m	▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 33068, Dst Port: 23, Seq: 158, Ack: 126, Len: 1 ▼ Telnet Data: o
0000 00 00 03 04 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	9898 98 48 48 69 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	0000   00 00 03 04 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Pas 25. Realitza una connexió SSH (encriptada) amb Putty. Activa topdump i opcionalment para el servidor telnet per veure que realment es connecta al servidor SSH actiu:

rm password.bin

sudo tcpdump -w password.bin port 22 -i any (ara es 22)

sudo systemctl stop inetd sudo putty






### Pas 26. Introdueix el login i password i connecta't al servidor:

```
命
   smx2
                                       smx2@PC-JDA: ~
                                        mmoreno@smx2: ~
 smx2@PC-
                             https://ubuntu.com/advantage
[sudo] cr * Support:
tcpdump:
              System information as of dissabte, 24 de setembre de 2022, 20:44:56 UTC
ed v1), 1
^C135 pa(
                                                                   121
             System load: 0.39
                                            Processes:
              Usage of /: 47.4% of 8.79GB Users logged in:
              Memory usage: 16%
                                           IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
0 packet[
                                           IPv4 address for enp0s8: 192,168,1,1
             Swap usage:
 smx2@PC-
            * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
OStandar(
             footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.
mp/runtic
              https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation
smx2@PC-
Baixades 187 updates can be applied immediately.
           /118 of these updates are standard security updates.
            To see these additional updates run: apt list --upgradable
smx2@PC-|New release '22.04.1 LTS' available.
            Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
tcpdump:
ed v1).
           Last login: Sat Sep 24 20:34:20 2022 from 192.168.1.2
            mmoreno@smx2:~$
           bai
```


Pas 27. Tanca putty, finalitza tcpdump i obre la traça amb wireshark. La idea es que no es pot veure el password perquè tots els paquets estan encriptats:

sudo wireshark password.bin




#### Preparar entorn Equip Windows 10

Pas O. Abans d'arrancar la maquina Windows 10 comprova que tingui dos interfícies habilitades



- Pas 1. Configura en l'equip w10 la IP de la xarxa interna 10.20.X.200/24
- Pas 2. Canvia el nom de la màquina a w10nc on n és la inicial del teu nom i c és la inicial del teu cognom.
- Pas 3. Comprova-ho amb la comanda hostname des d'un terminal CMD.




#### Pas 4. Instal·la les Guest Additions. Reinicia l'equip.










#### Habilitar accés remot SSH en Windows 10

Pas 5. Mitjançant l'eina PowerShell comprova que està instal·lat per defecte el client OpenSSH però no el servidor.

Get-WindowsCapability - Online | ? Name - like 'OpenSSH\*'



Pas 6. Verifica en l'apartat de "Características Opcionales" el mateix (que sí està instal·lat el client OpenSSH però no el servidor).

Inici->Configuració->Aplicacions->Administrar Funcions Opcionals

Administrar funciones opcionales Asistencia rápida de Microsoft 1.52 MB Cliente OpenSSH 5,70 MB 6.58 MB Escritura a mano en español (España) Escritura en español (España) 46,3 MB Internet Explorer 11 1,74 MB Reconocimiento de voz en español (España) 61.6 MB Reconocimiento óptico de caracteres del español Reproductor de Windows Media 61,1 MB Texto a voz en español (España) 48.4 MB

## Pas 7. Afegeix la característica "Servidor Openssh"



# Pas 8. Comprova fent servir PowerShell que ara si es troba instal·lat.

```
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*'

Name : OpenSSH.Client~~~0.0.1.0
State : Installed

Name : OpenSSH.Server~~~0.0.1.0
State : Installed
```

Pas 9. Consulta els serveis locals per confirmar que pots trobar els serveis:

- OpenSSH Authentication
- OpenSSH Service

Motor de filtrado de base	El Motor de	En ejecu	Automático	Servicio local
🖳 Net Logon	Mantiene u		Manual	Sistema local
OpenSSH Authentication A	Agent to hol		Manual	Sistema local
OpenSSH SSH Server	SSH protoco		Manual	Sistema local
🖳 Optimización de entrega	Realiza tarea		Automático (i	Servicio de red
🖳 Optimizar unidades	Ayuda al eq		Manual	Sistema local

Pas 10. Habilita els 2 serveis perquè arranquin quan s'inicia la màquina (Tipo de inicio automático).

Net Logon	Mantiene u	Manual	Sistema local
🖳 OpenSSH Authentication A	Agent to hol	Automático	Sistema local
🗽 OpenSSH SSH Server	SSH protoco	Automático	Sistema local
Optimización de entrega	Realiza tarea	Automático (i	Servicio de red

- Pas 11. Inicia els 2 serveis.
- Pas 12. Comprova que els 2 es troben en estat "en execució".

Net Logon	Mantiene u		Manual	Sistema local
OpenSSH Authentication A	Agent to hol	En ejecución	Automático	Sistema local
OpenSSH SSH Server	SSH protoco	En ejecución	Automático	Sistema local
🥋 Optimización de entrega	Realiza tarea		Automático (i	Servicio de red

#### Preparar entorn Equip Ubuntu Gràfic 20.04

Pas 13. Configura en l'equip Ubuntu la IP de la teva xarxa 10.20.X.100/24

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo ifconfig enp0s8 10.20.1.100 netmask 255.255.255.0
[sudo] contrasenya per a smx2:
smx2@PC-JDA:~$
```

- Pas 14. Canvia el nom de la màquina a linuxnc on n és la inicial del teu nom i c és la inicial del teu cognom.
- Pas 15. Comprova-ho amb la comanda hostname des d'un terminal.

```
smx2@PC-JDA:~$ hostname linuxEL
hostname: you must be root to change the host name
smx2@PC-JDA:~$ sudo hostname linuxEL
smx2@PC-JDA:~$
smx2@PC-JDA:~$
smx2@PC-JDA:~$
smx2@PC-JDA:~$
smx2@PC-JDA:~$
smx2@PC-JDA:~$
linuxEL
```


## Accés Remot a equip Windows 10 des d'Ubuntu 20.04

Pas 16. Fes un ping des de Windows a l'equip Ubuntu. Funciona?

```
C:\Users\w10>ping 10.20.1.200

Haciendo ping a 10.20.1.200 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.20.1.200: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
```

I un ping de l'equip Ubuntu a Windows, funciona?





El firewall está activado.

#### Red privada (activa)

El firewall está desactivado.


Activar

#### Red pública (activa)

El firewall está desactivado.

Activar

17. Accedeix a l'equip Windows 10 fent servir un client per l'inia d'ordres de Ubuntu Desktop 20.04. Està instal·lat per defecte el client?



#### Habilitar accés remot SSH en Ubuntu 20.04

- Pas 18. Llista els serveis que s'estan executant en el sistema amb la comanda services.
- Pas 19. Comprova que no s'està executant el servei de ssh.
- Pas 20. Instal·la el servei Openssh.
- Pas 21. Comprova que està habilitat el port per el que ha d'escoltar les peticions.
- Pas 22. On es troben els arxius de configuració del servei?
- Pas 23. Com podem consultar els logs del sistema?

### Accés Remot a equip Ubuntu 20.04 des de Windows 10

Pas 24. Accedeix a l'equip Ubuntu Desktop 20.04 fent servir un client per línia d'ordres de Windows 10.

#### Accés amb servei Telnet

Inicia una sessió de telnet contra towel.blinkenlights.nl Inicia una sessió de telnet contra mud.balzhur.org pel port 5400