



Boletim Técnico

NFS-e – DSFNET

Produto : Microsiga Protheus®
Faturamento - Livros Fiscais - Versão 10
Build 7.00.090818P - Jan 11 2010 ou superior.
TopConnect 4.2 ou TotvsDbAccess 4.2 Build
20090304 ou superior

Data da criação : 08/01/10 **Data de revisão** : 19/01/11

Pais (ES) : Brasil **Banco de Dados** : Todos

FNC/Plano : 22838/22589, 3081/3156, 9505/9525, 9971/9949, 13784/13741, 18151/18286,
29758/29629

Está disponível a emissão da **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Municipal (FISA022)** - de acordo com os padrões exigidos pelas respectivas prefeituras, conforme discriminado no *layout* abaixo:

Versão da NFS-e	1
Estado / Município	
Belém / PA	Ok
Campinas / SP	Ok
Campo Grande / MS	Ok
Teresina / PI	Ok
Uberlândia/ MG	Ok
Nova Iguaçu / RJ	Ok
São Luis / MA	Ok
Sorocaba / SP	Ok

Veja as informações e procedimentos para implementação da NFS-e Municipal nos tópicos:

NFS-e – Municipal.....	1
Procedimentos para implementação da NFS-e – Municipal	2
Processo de implantação.....	2

Processo de configuração e instalação do TOTVS® Service SPED	5
Procedimentos de utilização da NFS-e Municipal no Protheus	17
Impressão da NFS-e – Prefeitura	19
Emissão do RPS - Recibo Provisório de Serviços (Protheus)	20
Observações sobre a legenda	22

Procedimentos para Implementação

1. Certifique-se de que o compatibilizador UPDFIS foi executado recentemente. Caso contrário, efetue sua atualização conforme instruções do Boletim Técnico “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”.

Processo de implantação da NFS-e Municipal

Para a implantação da NFS-e Municipal é necessário que a empresa usuária siga as instruções abaixo. As orientações foram extraídas do manual (Modelo Conceitual) da NFS-e das Prefeituras e da empresa desenvolvedora e responsável pela administração das operações com prestação de serviços das mesmas, a DSFNet .

Passo 1- Obtenção do Certificado Digital Modelo A1

1. A NFS-e Municipal requer assinatura digital, conforme definido no “Manual de integração do contribuinte”. Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal, denominadas ‘Autoridades Certificadoras - AC’.
2. Com o certificado digital em mãos siga as instruções de credenciamento disponíveis no sitio da prefeitura do contribuinte.
3. Antes de instalar o serviço do SPED, certifique-se que a biblioteca de assinatura Nfe.zip ou Nfe.tar foi descompactada no diretório correspondente ao Application Server. No ambiente Windows, a assinatura deve ser descompactada no mesmo diretório do Application Server. Já no Ambiente Linux, num diretório abaixo. Para completar a instalação da biblioteca, antes de iniciar o serviço no ambiente Linux, execute o comando 'export LD_LIBRARY_PATH=<diretório da lib completo, desde o root>:\$LD_LIBRARY_PATH'

Atenção:

O certificado digital utilizado na assinatura da NFS-e é a sua identidade digital, portanto, todas as precauções possíveis devem ser tomadas para garantir sua segurança.

Observação:

Tanto a biblioteca Nfe.zip, como o certificado utilizado na NF-e Estadual, serão usados para NFS-e Municipal.

Como obter o Certificado Digital

Para obter o Certificado Digital modelo A1, procure uma das empresas credenciadas (Autoridades Certificadoras) para a apresentação (obrigatória) dos documentos a seguir:

Documentação da Empresa (cópia autenticada ou original)

- a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Normalmente, é necessário apenas obter o certificado digital da Matriz, entretanto, informe-se na Prefeitura;
- b) Tratando-se de Sociedades Comerciais ou Cíveis: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedades por ações, há exigência dos documentos de eleição dos atuais administradores;
- c) Tratando-se de empresa individual: Requerimento de Empresário com a chancela da Junta Comercial do Estado, deferindo o registro.

** Atenção:**

Caso o Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente de sua empresa, estabeleça que o Representante Legal, cadastrado na Receita Federal como responsável pelo CNPJ, não possui poderes para representar a empresa isoladamente, será necessário que os Representantes Legais, suficientes para representá-la, compareçam também para validação presencial munidos de seus documentos.

Documentação dos Representantes Legais (originais)

- d) Foto (3X4) recente; ***
- e) Cédula de identidade ou passaporte (se estrangeiro); **
- f) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- g) Comprovante de endereço, emitido há, no máximo, três meses;
- h) Título de eleitor (opcional);
- i) PIS-Pasep (opcional).

Documentação do Responsável pelo Certificado - Responsável pelo CNPJ perante SRF (originais)

- j) Foto (3X4) recente; ***
- k) Cédula de Identidade ou Passaporte (se estrangeiro); **
- l) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- m) Comprovante de endereço, emitido, no máximo, há três meses;
- n) Título de eleitor (opcional);
- o) PIS-Pasep (opcional).

** Entende-se por Cédula de Identidade as carteiras instituídas por lei, desde que contenham foto e a elas seja atribuída fé pública em todo o território nacional, tais como: Carteira de Identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade Funcional, Carteira de Identidade Profissional.

*** Fica dispensada a entrega da foto mediante apresentação do documento de identidade com foto colorida, emitido, no máximo, a cinco anos da data do seu comparecimento a um dos Postos de Atendimento.

Atenção

De acordo com as normas da ICP-Brasil, política que regulamenta a certificação digital no Brasil, somente o responsável pelo CNPJ perante SRF poderá comparecer para a validação presencial para a retirada do certificado e assinatura do Termo de Responsabilidade, não podendo esta validação ser realizada por meio de procuração ou preposto.

- p) O CNPJ da Autoridade Certificadora somente poderá ser emitido mediante a apresentação dos documentos dos representantes legais, do responsável pelo CNPJ e após o comparecimento a um dos Pontos de Atendimento.
- q) Os documentos apresentados devem ser originais. Cópias autenticadas serão aceitas apenas para a documentação da empresa;
- r) Leve também uma cópia simples (xerox) de cada documento original, que ficará em poder da Autoridade Certificadora.

Conversão de certificados ‘PFX’ para ‘PEM’ – Windows

Observação:

Este procedimento destina-se aos usuários do Sistema operacional Windows.

Analizando a cadeia de certificação

Ao receber um certificado digital do tipo A1, antes da conversão para o formato “PEM”, recomenda-se a análise de alguns pontos importantes, para que não haja problemas com a conexão SSL3 e com a Secretaria de Fazenda.

O primeiro passo é instalar o certificado para visualizá-lo. Para tanto, proceda da seguinte maneira:

1. Dê duplo clique no arquivo pfx e a tela do **Assistente de Instalação** será apresentada.
2. Clique em **Avançar**. Na tela exibida, clique em **Arquivo a ser Importado**, selecione o arquivo que deseja importar e clique em **Avançar**.
3. Assinale uma das três opções disponíveis: Formato Apache (.pem); Formato PFX (.pfx ou .p12) ou HSM.
4. Clique em **Avançar**. O Sistema operacional armazenará o certificado, automaticamente.
5. Clique em **Concluir** para efetivar a instalação do certificado.
6. Abra uma página de Internet e acesse as opções **Ferramentas/ Opções da Internet/ Conteúdo/ Certificados**.
7. Selecione o certificado digital instalado anteriormente.
8. Clique em **Exibir** e, a seguir, em **Caminho de Certificação**.
9. Verifique se você possui todos os certificados apresentados em **Caminho de Certificação**. Em caso negativo, contate seu fornecedor de certificado digital para realizar a instalação. Se o certificado estiver instalado, clique em **Exibir Certificado**.

Algumas Secretarias de Fazenda exigem toda a cadeia da certificação para permitir a conexão SSL3. Caso seu certificado seja instalado sem todos os certificados contidos na cadeia de certificação, você poderá ter acesso a apenas algumas Secretarias da Fazenda. Se isto ocorrer, siga os passos descritos anteriormente, a fim de corrigir o problema de conexão.

Exportando o certificado digital

Após concluir a análise do certificado digital, você deverá exportá-lo juntamente com a chave privada.

1. Clique em **Exportar**. Um *Wizard* será apresentado. Siga o procedimento prescrito.
2. Assinale a opção que permite exportar a chave privada ou particular.
3. Assinale a opção que inclua todos os certificado no caminho de certificação e todas as propriedades estendidas.
4. Informe a senha do certificado.
5. Conclua a operação informando o arquivo de destino.
6. Por último, remova o certificado clicando em **Remover**. Esta tarefa é fundamental para a segurança do certificado digital.

Conversão de certificados ‘PFX’ para ‘PEM’ – Linux

Observação:

Este procedimento destina-se aos usuários do Sistema operacional Linux.

Para converter o certificado digital de ‘PFX’ para ‘PEM’ é necessário o utilitário ‘OpenSSL’. Para tanto, acesse <http://www.openssl.org/source/>.

Após instalar o utilitário ‘OpenSSL’, execute os seguintes comandos:

s) Para obter o CertificadoClient: openssl pkcs12 -in <nome do certificado de origem> -out <nome do certificado de destino>_cer.pem

t) Para obter o KeyClient: openssl pkcs12 -in <nome do certificado de origem> -nocerts -out <nome do certificado de destino>_key.pem ->KeyClient

Processo de configuração e instalação do TOTVS® Services SPED

Observação

Os procedimentos a seguir se aplicam somente aos clientes que não utilizarão o **TOTVS® Service SPED** hospedado no DataCenter da **TOTVS®**.

O **TOTVS® Service SPED** é um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma **Microsiga Protheus®**, que responde e realiza serviços *WebServices*, enquanto utiliza um banco de dados relacional. Para os clientes que não utilizam banco de dados relacional, recomenda-se a utilização de um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) gratuito e a consulta do guia de plataformas homologadas. A utilização de SGBD se deve ao fato de que, devido ao grande volume de dados, todos os aplicativos do Projeto SPED utilizam um SGBD.

O fato de **TOTVS® Service SPED** utilizar o **TOTVS® DbAccess**, não implica no consumo de licença.

Configurações/processos a serem executados na instalação do **TOTVS® Service SPED**:

1. Recomendamos a instalação em um ambiente separado, por questões de segurança; porém, não existe restrição de utilização no mesmo servidor e no mesmo Database. Para mais detalhes, sugerimos verificar o *help on-line* do “Manual de Instalação do Protheus”, para verificação dos procedimentos de instalação e configuração do aplicativo **TotvsDbAccess**.
2. Utilizando o *Wizard* de configuração do .INI do **TOTVS® Application Server - Protheus**, crie um ambiente seguindo as próximas instruções. Para mais informações, consulte o manual de instalação do **TOTVS® Application Server - Protheus (TOTVS® Wizard – Assistente de Configuração)**. Este ambiente será utilizado para os demais serviços necessários para a operação da Nota Fiscal Eletrônica, tais como: *http* e *WebServices*.

Assistente de Configuração de Ambiente

1 - O Assistente de Configuração de Ambiente, na etapa 01 de 03, apresentará os seguintes campos para preenchimento:

- **Nome do Ambiente:** digite o nome do ambiente a ser criado.
- **Diretório Raiz do Environment (RootPath):** informe o diretório raiz do **Microsiga Protheus®**.
- **Banco de Dados Principal (RpoDB):** selecione o tipo de base de dados utilizada.
- **Versão do Repositório (RpoVersion):** informe a versão do **Microsiga Protheus®**.
- **Diretório do Repositório (SourcePath):** informe o diretório onde está o RPO.
- **Diretório Inicial do Environment (StartPath):** informe o diretório no qual estão os arquivos de configuração do **Microsiga Protheus®**.
- **Idioma do Sistema (Rpo Language):** selecione o idioma utilizado.
- **Bando de dados Local (LocalFiles):** selecione qual é a base de dados a será utilizada para abertura dos arquivos locais.

2 - Após o preenchimento dos campos, clique em **Avançar**.

3 - Na etapa 02 de 03, ainda em **Configurações do Ambiente**, a tela apresentará os seguintes campos para preenchimento:

- **Extensão dos arquivos Locais (LocalDbExtension):** informe a extensão default dos arquivos ISAM para os Drivers DBFCDX, DBFCDXAX.
- **Formato da Data (picformat):** selecione o formato de data utilizado.
- **Desabilitar Senhap Admin:** marque esta opção a fim de não desabilitar o SenhaP nos acessos.

- **Database SQL:** identifica o nome do Database que deve ser utilizado para acesso, via **TOTVS® DBAccess**, à base de dados.
- **Alias da Conexão SQL:** informe o alias utilizado no **TOTVS® DB Access** para acesso à base de dados.
- **Servidor de Help (helpserver):** informe o endereço do servidor HTTP de *help on-line*.
- **Tema fixo (Theme):** selecione o tema/aparência desejado para visualização do Sistema.
- **Habilitar Log Trace:** marque esta opção caso queira habilitar o registro de *Log warning* em arquivo.
- **Servidor da Conexão SQL:** informe o caminho de rede do servidor do banco de dados.
- **Porta da Conexão SQL:** informe a porta configurada para conexão SQL.

4 - Complete todos os campos e clique em **Avançar**.

5 – Na próxima tela, preencha os seguintes campos da última etapa das Configurações do Ambiente:

- **Path WebSpool:** informe o diretório de *WebSpool*.
- **Servidor:** informe o diretório do servidor de *WebSpool*.
- **Porta:** informe a porta do servidor de *WebSpool*.
- **Ambiente:** informe o ambiente do *WebSpool*.
- **Habilitar integração com MCS:** marque esta opção para habilitar a integração com o MCS.
- **Servidor do Painei:** informe o diretório de instalação do Painei.
- **Porta de Conexão MCS:** informe a porta de conexão com o MCS.
- **Porta do Servidor do Painei:** informe a porta do servidor do Painei.

Configuração WebService para o SPED: Nota fiscal eletrônica (NF-e/ NFS-e)

Para acessar o módulo de configuração do **TSS**, execute o **WIZARD** do **Microsiga Protheus®**:

- Para a versão 10, processe o executável localizado em `\bin\smartclient\totvswizard.exe` ou execute o **SmartClient** e, no campo **Programa Inicial**, digite **SRVWIZARD**.

Na tela inicial do *Wizard*, selecione a opção **Módulos Web** e clique no ícone **Novo Módulo**. Na tela exibida, preencha os campos conforme orientação a seguir:

u) **Nome da instância:** pode ser atribuído um nome qualquer; porém, para identificar que o *WebService* configurado faz referência ao NFS-e, sugere-se o nome **NFSE**.

v) **Diretório Raiz das imagens:** o Sistema criará o diretório de forma automática com o nome da instância.

w) **Selecione o Environment:** neste campo deve ser selecionado o ambiente já criado para a NFS-E.

 Observação

Marque o campo **Habilitar processos na inicialização do Servidor**. Este campo criará a sessão ONSTART no arquivo .ini do Server para iniciar os JOBS da NFS-E ao iniciar o serviço.

Na tela seguinte é realizado o relacionamento das empresas/filiais que acessarão o **TSS**.

x) **Host:** neste campo deve ser informado o endereço IP ou nome do servidor de Web Service. Caso o servidor seja a mesma máquina onde está sendo realizada a configuração, pode ser utilizado *localhost*. Se a porta HTTP utilizada for diferente da porta padrão 80, será necessário informar esta porta, conforme exemplo a seguir:

 Importante:

Após selecionar a Empresa/Filial na caixa apresentada ao lado direito da tela, clique em **Relacionar**, para que seja criado o relacionamento.

 Observação:

Caso haja mais de uma empresa, e se queira configurar um Web Service para cada empresa, o procedimento deverá ser feito individualmente. Neste caso, deverá ser incluída uma barra ("/") de forma que o TSS compreenda que o host pertence à outra empresa/filial, ex: **localhost:8080/filial2**. Não existe obrigatoriedade deste procedimento, pois as empresas podem trabalhar com apenas um *Web Service*. Desta forma, apontarão para o mesmo ambiente e mesmo banco de dados do SPED/TSS.

Na sequência, será exibida uma tela onde se configura a quantidade de usuários que poderão acessar o **TSS** simultaneamente. Sugerimos que seja preenchido o mínimo de 20 e o máximo de 30 usuários.

Ao clicar em **Finalizar**, será exibida uma mensagem para instalação do módulo **Microsiga Protheus®**. Selecione a opção "Sim" e o Sistema criará o arquivo **totvsappserver.ini** (versão 10).

Acesse o arquivo **totvsappserver.ini** para verificar a configuração padrão.

 Observação:

Como o SPED não consome licenças, é importante apagar a linha **PREPAREIN** do .INI, pois este comando indica o consumo de licenças.

Para trabalhar com a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e ou NFS-e), é necessário criar mais um JOB, feito diretamente no arquivo .ini, conforme tela a seguir:

Ao reiniciar o serviço do **Microsiga Protheus®**, verifique se o serviço de HTTP e os JOBS criados foram inicializados:

Depois de todas estas etapas concluídas, realize um teste acessando a URL do *WebService* pelo Internet Explorer. Veja como exemplo <http://localhost:8080>, na tela a seguir:

A partir deste momento a configuração da NFE por meio do módulo **Faturamento** já pode ser realizada.

Configuração/Exportação do Certificado “Tipo A1” via Protheus

Na configuração da NFS-e por meio do módulo **Faturamento**, acesse a rotina **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Municipal (FISA022)**. Uma tela de configuração do *wizard* solicita o endereço do *Web Service* configurado anteriormente.

Configuração do certificado:

1. Selecione o certificado com formato .PFX – Este certificado deve possuir tamanho igual ou maior a 7k.
2. Informe o diretório no qual foi salvo o certificado digital, lembrando que este diretório deve possuir uma unidade de rede local na qual está sendo realizada a configuração da NFS-e, por exemplo: C:\CERTIFICADO\certificado.pfx. Neste momento, o Sistema realizará a conversão do certificado digital para .PEM e salvará no diretório \CERTS, que fica localizado, obrigatoriamente, abaixo do *RootPath*.
3. Digite a senha entregue pela empresa fornecedora do certificado digital.

Passo 2 - Testes iniciais

1. Antes de iniciar a transmissão da NFS-e para a Prefeitura de origem, é importante verificar se o Sistema terá condições de gerar todas as informações necessárias para o *layout*. Para tanto, lembre-se de revisar os seguintes cadastros:
- **Cadastro de Clientes e Fornecedores (SA1/SA2)** – Verifique se todos os clientes/fornecedores válidos possuem os seguintes campos preenchidos corretamente: **CNPJ/CPF**, **Inscrição Estadual**, **Código do município do IBGE (A1_COD_MUN e A2_COD_MUN)** e **Endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF)**. Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a NFS-e poderá ser recusada na transmissão para o **TOTVS® Service SPED** (falha de *schema* XML) ou na Prefeitura (IE, IM e ou CNPJ/CPF inválidos). Além da verificação, é importante assegurar que para os novos clientes esses campos estejam completos.
 - **Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)** – Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de **CNPJ**, **Inscrição Estadual**, **Inscrição Municipal**, **Código de município do IBGE** (neste cadastro é solicitado o código da UF), **NIRE**, **Data no registro de empresas** e **endereço (logradouro, CEP, Bairro, Cidade e UF)**. Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a NFS-e pode ser recusada na transmissão para o **TOTVS® Service SPED** (falha de *schema* XML) ou na Prefeitura (IE, IM e ou CNPJ/CPF inválidos).
 - **Cadastro de Produto (SB1)** – Verifique se os campos **Código de Serviço (B1_CODISS)**, **CNAE (B1_CNAE)** e **Código de Tributação Municipal (B1_TRIBMUN)** estão preenchidos corretamente para todos os produtos válidos.

Portanto, o Código de Atividade informado no campo **Código de Serviço (B1_CNAE)** e **Código de Tributação Municipal (B1_TRIBMUN)** deve estar relacionado com o Código informado no campo **Código de Serviço (B1_CODISS)**, conforme a tabela. Em caso de transmissão errada de uma destas informações, a NFS-e pode ser recusada na transmissão para o **TOTVS® Service SPED** (falha de *schema* XML) ou na Prefeitura (por campos inválidos).

- **Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4)** – Verifique o preenchimento correto das informações de **Pagto. Imposto / Natureza Operação (F4_ISSST)**. Lembramos que os códigos de preenchimento estão contidos no manual de integração do contribuinte. Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a NFS-e pode ser recusada na transmissão para o **TOTVS® Service SPED** (falha de *schema XML*) ou na Prefeitura (como campos inválidos).
- Especificamente para NFS-e Municipal, os campos citados devem ser alterados para “uso obrigatório” no módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados**.
- Caso um dos campos citados não exista em sua base de dados, execute o compatibilizador “UPDFIS – Atualização da base fiscal”. O compatibilizador, no entanto, não cria os campos como “obrigatórios”.

 Importante:

O compatibilizador “UPDFIS” criará e atualizará diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados no processamento da NFS-e. Para obter mais informações, consulte o boletim técnico “UPDFIS”.

Ajustes do Compatibilizador

1. No módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados**, é possível verificar quais campos foram criados no processo da Nota Fiscal Eletrônica. Observe:

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT/SE1	
Pasta “Campo”	
Campo	F1_NFELETR/ F2_NFELETR/ F3_NFELETR/ FT_NFELETR/E1_NFELETR
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	NF Eletr.
Descrição	Nota Fiscal Eletrônica
Help	Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura referente a este RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT	
Pasta “Campo”	
Campo	F1_EMINFE/ F2_EMINFE/ F3_EMINFE/ FT_EMINFE

Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Pasta “Informações”	
Título	Emissão NF-e
Descrição	Emissão da NF Eletrônica
Help	Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT	
Pasta “Campo”	
Campo	F1_HORNFE/ F2_HORNFE/ F3_HORNFE/ FT_HORNFE
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@R 99:99:99
Pasta “Informações”	
Título	Hora NF-e.
Descrição	Hora da emissão da NF-e.
Help	Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

Tabela SF4	
Pasta “Campo”	
Campo	F4_ISSST
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Opções	1=Dentro Município;2=Fora Município;3=Isenção;4=Imune;5=Exigib. Susp. Judicial;6=Exigib. Susp. Proc. Adm.;7=Não Tributável;8=MEI

Pasta “Informações”	
Título	Pgto. Imposto
Descrição	Pagamento Imposto
Help	Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município (ISS).

Tabela SF3	
Pasta “Campo”	
Campo	F3_ISSST
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Opções	1=Dentro Município;2=Fora Município;3=Isenção;4=Imune;5=Exigib. Susp. Judicial;6=Exigib. Susp. Proc. Adm.;7=Não Tributável;8=MEI
Pasta “Informações”	
Título	Pgto. Imposto.
Descrição	Pagamento Imposto.
Help	Informe se o imposto será pago dentro ou fora do Município (ISS). Este campo é utilizado para armazenar o histórico da configuração de pagamento do ISS na escrituração fiscal.

Tabela SB1	
Pasta “Campo”	
Campo	B1_TRIBMUN
Tipo	Caractere
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Opções	
Pasta “Informações”	
Título	C. Trib. Mun.

Descrição	Cód. Trib. Municipal
Help	Informe o Código de Tributação Municipal relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

Tabela SA1	
Pasta “Campo”	
Campo	A1_CODSIAF
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Cod.Mun.SIAF.
Descrição	Cod.Município SIAFI
Help	Código do SIAFI que define o município do tomador de serviços.

O padrão de código adotado por estas prefeituras é o SIAFI e para todos os tomadores de serviços será necessário informar este campo de acordo com o padrão disponibilizado

Procedimentos de Configuração

1. No módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros**, verifique os parâmetros necessários à rotina, conforme orientações a seguir:

Observação:

Os parâmetros a seguir serão utilizados somente pelos prestadores de serviço, para possibilitar a geração do RPS – Recibo Provisório de Serviços.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_NFESERV
Tipo	Caractere
Conteúdo	2
Pasta “Descrição”	

Descrição	Indica se a descrição do serviço prestado na Nota Fiscal Eletrônica e no RPS será composta por: 1 - pedido de vendas + descrição SX5 ou 2 - somente SX5.
Exemplo	1

O conteúdo pode ser configurado da seguinte forma:

1 – Para que a descrição do serviço prestado, a ser enviado no arquivo xml para a prefeitura, seja composta pelo pedido de vendas (**C5_MENNOTA**). Caso não exista, será apresentada a **Descrição do Código do Serviço Prestado (X5_DESCRI)**.

2 – Para que a descrição do serviço prestado, a ser enviado no arquivo xml para a prefeitura, seja composta apenas pela **Descrição do Código do Serviço Prestado (X5_DESCRI)**.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_ESPECIE
Tipo	Caractere
Conteúdo	UNI=NF;1 =RPS
Pasta “Descrição”	
Descrição	Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

O conteúdo deve ser configurado da seguinte forma:

Série=Espécie;Série=Espécie

Exemplo: 1=RPS

 Observação:

Somente Notas Fiscais com espécie igual a RPS serão consideradas na emissão da NFS-e.

 Importante:

- Dedique atenção especial às informações de situação tributária da TES, elas indicam como o Sistema realizou o cálculo e a escrituração do imposto contido na NFS-e e precisam ser preenchidas mesmo quando a operação não possui cálculo ou a escrituração do imposto.
- A autorização de uma NFS-e pode ser obtida independentemente do correto envio das informações por ela requeridas. Por esta razão, recomendamos a implantação dos seguintes módulos para maior segurança das informações remetidas ao governo:
 - **SIGAFIS – Livros Fiscais** (Escrituração dos livros fiscais – P1/P1A/P2/P2A/P8/P9);
 - **SIGAFAT – Faturamento** (Processamento de pedidos).

- O campo endereço (logradouro) é tratado pelo Sistema considerando-se os seguintes aspectos de digitação:

- Caso o Sistema encontre uma vírgula, considera como logradouro todo o texto anterior à vírgula. Como número, a primeira ocorrência após a vírgula e como complemento, a segunda ocorrência.

Exemplo:

Endereço: Av. Braz Leme, 1671 1.AND

Para o endereço acima, o logradouro será “Av. Braz Leme”, o número será “1671” e o complemento “1.AND”.

- Caso não encontre uma vírgula, o Sistema considera a última ocorrência como número.

Exemplo:

Endereço: Av. Braz Leme SN

Para o endereço acima, o logradouro será “Av. Braz Leme”, o número será “SN”.

Observações:

y) Siga os procedimentos de instalação contidos neste boletim técnico.

z) Não utilize os caracteres especiais (Exemplos:<, >, *, &, °, etc.) em campos de descrições (exemplos: Endereço, Descrição do Produto, Informações Adicionais, etc.), pois como a comunicação junto a Prefeitura é feita por meio de troca de mensagens na linguagem XML, estes caracteres são de uso reservado da linguagem e, se forem utilizados, podem ocasionar erro Indeterminado na transmissão das notas.

aa) Seguidos esses passos, transmita as notas fiscais de serviço no ambiente de homologação, aleatoriamente, e veja o resultado.

bb) Em caso de inconsistências, revise os itens anteriores e certifique-se de garantir no processo de cadastramento das tabelas envolvidas que, em caso de novas inclusões, essas informações sejam preenchidas.

cc) De acordo com as estruturas de XML só é permitido um tipo de serviço por nota fiscal.

dd) Os RPS são autorizados impreterivelmente na sequência, ou seja, não é permitido enviar o RPS numero 25 se o número 24 ainda não foi autorizado.

Passo 3 - Teste de transmissão de erros

1. Nesta fase, sugerimos que sejam simuladas situações reais de não-conformidade na NFS-e. O intuito dessa fase é preparar os faturistas para todas as situações que poderão ocorrer no dia-a-dia da empresa. Analise os manuais disponibilizados pelas prefeituras para dirimir qualquer dúvida.

2. Simule o plano de testes

3. Convoque os usuários-chaves e treine-os para realizar o plano de testes.

4. Considere essa fase concluída, somente após realizar os seguintes testes:

- Testes de perda do *link* com a Prefeitura;

- Testes de perda do ambiente de comunicação com a Prefeitura – **TOTVS® Service SPED**. Assegure-se de ter um procedimento para substituir todo o ambiente, rapidamente, considerando *hardware* e *software*;
- Testes de expiração do Certificado Digital de comunicação e assinatura;
- Testes de erro nos cadastros revisados no item anterior.

Passo 4 - Produção

Após concluir as etapas anteriores, o Sistema estará pronto para entrar em produção. Verifique junto à Prefeitura os procedimentos que ela exige para formalizar esta etapa, seguindo as instruções abaixo:

1. Configure uma nova série de documentos, atentando para que a espécie do documento NFS-e seja “RPS”. A configuração do documento é feita no parâmetro MV_ESPECIE, por meio do módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros**.
2. Configure o parâmetro conforme instruções a seguir:

Nome da Var.	MV_ESPECIE
Tipo	Caractere
Cont. Por.	UNI=NF; 2 =RPS;
Descrição	Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais

3. Ainda no módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Tabelas**, crie uma nova série de Nota Fiscal. Procure a “Tabela 01” e insira um novo código numérico. Atente-se para não inserir um código diferente do informado no item anterior.
4. Na mesma opção de *menu* **Ambiente/ Cadastros/ Tabelas**, verifique se a Tabela 42 possui a espécie “RPS”. Se não existir, é provável que o compatibilizador “UPDFIS” não tenha sido processado. Se for o caso, execute-o.
5. Parametrize o Sistema de homologação para produção e guarde os formulários de papel para as contingências.
6. Acompanhe o processo de emissão da NFS-e por mais um período, antes de encerrar o projeto.
7. Acesse o módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Menus** e crie um novo item de *menu* no **Faturamento (SIGAFAT)**, com o título **NFS-e**, informando a função **FISA022**.

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa
Atualizações	Faturamento	NFS-e	Fisa022

8. Ainda módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Menus**, insira a opção de impressão do RPS no *menu* do módulo **Livros Fiscais**:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Impressão Doctos.	Impressão RPS	MATA916	SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9

9. Insira a opção de impressão gráfica do RPS no *menu* do módulo **Livros Fiscais**:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Impressão Doctos.	Impr. RPS Graf.	MATR968	SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9, SF2

Procedimentos de Utilização da NFS-e

1. Acesse o módulo **Faturamento**, com uma senha de administrador do Sistema e selecione a opção **Atualizações/ Faturamento/ NFSe Municipal (FISA022)**. Execute a rotina. Esta rotina busca acesso ao **TOTVS® Service SPED (TSS)**.
2. Observe atentamente as mensagens de texto e responda todas as perguntas.

Observação:

Informe a URL em que se encontra o servidor **TOTVS® Service SPED**. A nomenclatura da URL segue o padrão utilizado em *browsers* de internet. Cabe salientar que o endereço deve ser especificado considerando-se o *hardware* em que está o **TOTVS® Application Server – Protheus** do ERP. Portanto, utilizar o *localhost*, significa que o Servidor do ERP e o **TOTVS® Service SPED**, encontram-se no mesmo *hardware*.

3. Ao acessar o *browse*, antes de qualquer operação é necessário configurar o ambiente de uso para que as notas sejam corretamente enviadas.

Certificado Digital – Caso não o tenha configurado anteriormente faça-o agora.

Ambiente?

Informe se o ambiente é o de Produção ou Homologação.

Modelo de WebServices?

Caso o município de prestação do prestador possua mais de um padrão de *WebServices*, deve-se informar o utilizado. Caso contrário este parâmetro é obsoleto. Atualmente, os municípios homologados estão operando com modelo único padrão 0.

Versão?

Informe a versão do *layout* da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura.

Atualmente é utilizada a versão 1 para todos os municípios.

Código SIAFI?

Informar o código padrão SIAFI do município do prestador.

CNPJ do certificado Digital?

Informe o CNPJ do dono do Certificado Digital. Caso a empresa em questão seja uma filial e possua um CNPJ diferente do proprietário do Certificado Digital, esta informação será necessária para o envio do lote de RPS.

4. Configure os dados solicitados e confirme.

5. Em seguida, clique em **Transmissão**, localizado no rodapé da tela.

Será apresentada a tela descritiva, referente à transmissão de Notas Fiscais para a Prefeitura.

Série da NF

Informe a série da NF especificada no parâmetro MV_ESPECIE.

Nota Fiscal Inicial

Informe a Nota Fiscal inicial a ser transmitida.

Nota Fiscal Final

Informe a Nota Fiscal final a ser transmitida.

6. Confira os dados e clique em **Avançar**.

7. Quando o processamento é realizado de forma satisfatória, é exibida uma tela contendo a mensagem de que a transmissão pelo **Microsiga Protheus®** para o **Totvs® Service SPED** foi concluída com sucesso.

8. Clique em **Finalizar**.

Feita a transmissão, o aplicativo de integração com a Nota Fiscal de Serviço eletrônica, **TOTVS® Service SPED**, gerencia a fila de Notas Fiscais recebidas e faz a integração com a Prefeitura. O monitoramento dessa transação pode ser feito por meio da ação **Monitor**, localizado no rodapé da rotina.

Após a transmissão, serão apresentadas as seguintes ações:

- **Mensagens:**

Permite visualizar todas as tentativas de transmissão para a Prefeitura, as ocorrências decorrentes de cada uma das transmissões e os erros retornados da Prefeitura.

- **Refresh:**

Permite atualizar o monitor para verificar as alterações dos *status*.

Abatimentos e deduções

No modelo DSFNET é possível informar abatimento referente a despesas com materiais de construção civil e/ou subempreitadas.

Por meio do **Pedido de Venda** é possível informar os dados necessários para considerar estes abatimentos.

Tipo de Dedução

Informe se a dedução é feita por percentual ou por valor.

Motivo da Dedução

Informe o motivo, no caso de dedução por valor. Os motivos aceitos são “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Subempreitadas”.

Fornecedor Ded.

Código do Fornecedor da nota de dedução.

Loja Ded.

Loja do Fornecedor da nota de dedução.

Serie NF Ded.

Série da Nota fiscal referente à dedução.

NF Ded.

Número da Nota fiscal referente à dedução.

Valor de NF Ded

Valor total da Nota fiscal referente à dedução.

Percentual de dedução

Percentual de dedução em caso de dedução por percentual.

Valor de dedução

Valor da dedução a ser abatido do total da NFS-e.

Segundo o *layout* vigente são aceitos até 5 registros de dedução que devem ser informados nos 5 primeiros itens do pedido de venda, independente da quantidade.

Impressão da NFS-e - Prefeitura

Procedimento realizado somente após a transmissão e o retorno da prefeitura autorizando a emissão.

A NFS-e pode ser emitida no site da Prefeitura do contribuinte.

Impressão do RPS - Recibo Provisório de Serviços (Microsiga Protheus®)

Após a emissão dos RPSs e o retorno positivo da prefeitura, será possível imprimi-los, por meio de duas opções distintas: integração com o MS-Word® ou pela rotina de impressão gráfica.

Integração com o MS-Word®

A rotina disponibiliza um modelo padrão para impressão do RPS, por meio de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu *layout* alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo .DOT no MS-Word® e efetuar as alterações necessárias.

Esta rotina não terá funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de não ser possível a utilização do MS-Word®. Caso o ambiente seja Linux, é necessário utilizar a rotina de impressão gráfica.

1. Em **Relatórios/ Impressão Doctos./ Impressão RPS (MATA916)**, informe os parâmetros da rotina solicitados nos seguintes campos:

Diretório .DOT ?

Informe o diretório em que o arquivo padrão de impressão (.DOT) está gravado. Exemplo: C:\MP10\SYSTEM\.

Arquivo .DOT ?

Informe o nome do arquivo padrão de impressão, incluindo a extensão .DOT. Ex.: RPS.DOT

Emissão inicial ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão inicial dos RPSs que serão selecionados para impressão.

Emissão final ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão final dos RPSs que serão selecionados para impressão.

Cliente inicial ?

Informe o código do cliente inicial dos RPSs que serão selecionados para impressão. Caso deseje que todos os RPSs do período, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final ?

Informe o código do cliente final dos RPSs que serão selecionados para impressão. Caso deseje que todos os RPS do período, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

Quanto à opção automática ?

Informe, caso a opção automática seja selecionada na próxima tela:

Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam, automaticamente, enviados à impressora.

Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impressão.

Diretório destino ?

Caso a opção **Gravar** tenha sido selecionada na pergunta anterior, será necessário definir em qual diretório os RPSs gerados serão gravados. Exemplo: C:\RPS\.

RPS inicial ?

Informe o número do RPS inicial para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final ?

Informe o número do RPS final para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, informe ZZZZZZZZ.

Imprime cancelados ?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleção dos RPSs para impressão.

2. Clique em Confirmar.

Será apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados por meio dos parâmetros da rotina. Nesta janela, no *browser* à esquerda, existem duas opções de impressão: **Manual** e **Automática**.

Manual

Na opção **Manual**, o RPS selecionado na tela será processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possível manipulá-lo.

Automática

Na opção **Automática**, todos os RPSs que estão sendo apresentados na janela serão diretamente impressos ou gravados para posterior impressão, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatório.

Tanto na opção manual, como na automática, serão gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT.

Impressão por rotina gráfica

Esta rotina disponibiliza a impressão do RPS em forma gráfica, em um *layout* pré-definido, que não pode ser alterado pelo usuário.

1. Em **Relatórios/ Impressão Doctos./ Impr. RPS Graf. (MATR968)**, será apresentada uma janela descritiva da rotina.
2. Clique em **Parâmetros** e informe os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data inicial ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão inicial dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão.

Data final ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão final dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão.

Cliente inicial ?

Informe o código do cliente inicial dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão. Caso deseje selecionar todos os RPSs do período, independente dos clientes, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final ?

Informe o código do cliente final dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão. Caso deseje selecionar todos os RPS do período, independente dos clientes, informe ZZZZZZ.

RPS inicial ?

Informe o número do RPS inicial para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final ?

Informe o número do RPS final para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ.

Número de cópias ?

Informe o número de cópias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.

Imprime cancelados ?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleção dos RPSs para impressão.

3. Clique em **Confirmar**. A rotina retorna para a janela descritiva. Clique novamente em **Confirmar** para iniciar a impressão. Os RPSs serão gerados no número de cópias definido nos parâmetros da rotina:

Observação:

O logo utilizado na impressão do RPS é o mesmo utilizado nos relatórios do **Microsiga Protheus®**, devendo estar no diretório **ISYSTEM** e ter o seguinte nome:

LGRLXXZZ.BMP, onde:

LGRL indica o nome do arquivo de logotipo;

XX indica a empresa do arquivo de logotipo;

ZZ indica a filial do arquivo de logotipo;

Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo da empresa em si.

Observações sobre a legenda

As cores das legendas são trocadas a cada interação do Sistema com o **TOTVS® Service SPED** e também quando:

- 1) Quando a NFS-e for transmitida para o **TOTVS® Service SPED** – ‘NF transmitida’;
- 2) Quando a NFS-e transmitida tiver problemas de integridade de dados – ‘NF não autorizada’;
- 3) Após a consulta da NFS-e - ‘NF autorizada’.

Observações sobre as ações

- **Visualiza Doc.:**

Permite visualizar a nota fiscal que estiver selecionada. Esta opção visualiza Nota Fiscal de Saída.

 Importante:

- Segundo o Manual de *WebServices* disponibilizado pelas prefeituras, o máximo de itens por Recibo Provisório de Serviços (RPS) deve ser 25.

- Devem ser enviadas apenas as notas sem abatimento ou desconto referente a despesas com materiais e/ou construção civil, devido a restrições do **Microsiga Protheus®**.

Até o momento, somente a nota fiscal de Uberaba tem o cancelamento via *Web Services* disponível. Para transmitir as notas canceladas no Sistema, utilize a ação **Cancelamento**, exibida no *browser* e informe o período de notas canceladas que deseja visualizar. Após a seleção será apresentada uma tela com as notas canceladas que ainda não foram enviadas para a prefeitura. Selecione a nota que deseja transmitir e clique em **Trans. Canc.** para enviá-las à prefeitura.

- Devido à autorização do RPS ser condicional à sequência de numeração, recomenda-se que seja enviado um RPS para autorização somente após a autorização do RPS anterior.

- Caso o município de prestação do serviço seja diferente do constante no **Cadastro do Cliente** (campo **A1_CODSIAF**), faz-se necessário informá-lo pedido de venda por meio dos campos **Código SIAFI do Município (C5_MUNPRES)** e **Descrição (C5_DESCMUN)**, respectivamente e do mesmo.

Informações Adicionais

Objetivos da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

O objetivo do desenvolvimento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e é substituir a atual emissão de papel por um modelo nacional de documento fiscal eletrônico.

Este documento visa racionalizar e padronizar as obrigações tributárias, estima-se que seja adotado progressivamente pelos municípios.

Benefícios da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Com a implantação deste documento eletrônico, pretende-se alcançar as seguintes melhorias e benefícios:

Para a sociedade:

- Redução do uso de papel;
- Contribuir com a preservação do meio ambiente, extinguindo a emissão de documentos fiscais em papel;
- Oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços vinculados à nota eletrônica;
- Fácil acesso à consulta de regularidade dos documentos fiscais;
- Incentivo ao comércio eletrônico.

Para as empresas:

- Redução dos custos de desenvolvimento, treinamento e manutenção de Sistemas;
- Redução dos custos de aquisição, impressão, envio e arquivo de documentos fiscais;
- Simplificação de obrigações acessórias, como a dispensa de AIDF – Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - e da DES – Declaração Eletrônica de Serviços - com relação à funcionalidade de serviços prestados.
- Compatibilidade do atual Sistema ao SPED;
- Possibilidade de aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias (redução do “Custo-Brasil”);
- Incentivo ao *e-business*.

Para a administração tributária:

- Eliminação das fraudes relacionadas à autorização e emissão de documentos fiscais;
- Aprimoramento do controle fiscal e mais rapidez e eficiência na obtenção dos registros de operações de prestação de serviços;
- Aderência ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
- Potencial para otimizar a atuação das administrações tributárias municipais, por meio da adoção de solução tecnológica que aperfeiçoa os procedimentos fiscais;
- Melhora da qualidade das informações obtidas, com a consequente diminuição dos custos e possibilidade de intercâmbio entre os fiscos.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas; SA1 – Clientes; SA2 – Fornecedores; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída
Rotinas Envolvidas	FISA022
Sistemas Operacionais	Windows/Linux