



Boletim Técnico

TSM – TOTVS® SPED Manager

Produto	: TOTVS® SPED Manager Versão 1.0		
Data da criação	: 27/03/2008	Data da revisão	: 29/12/10
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos
FNC	: 4122/4089, 56733, 35622010, 32212010, 117342010, 262352010, 293092010		

O aplicativo **TOTVS® SPED Manager (TSM)** permite enviar as Notas Fiscais Eletrônicas do contribuinte para a SEFAZ delegada ao respectivo estado, conforme tabela abaixo:

Versão da NF-e Estados	1.10	1.11/1.12
São Paulo	Ok	**
Goiás	Ok	**
Distrito Federal	Ok	**
Bahia	Ok	**
Rio Grande do Sul	Ok	**
Maranhão	Ok	**
Minas Gerais	Ok	**
Mato Grosso	OK	**
Mato Grosso do Sul	Ok	**
Espírito Santo	Ok	**
SEFAZ Virtual (via RS)	Ok	**
Alagoas (SEFAZ Virtual)	--	**
Amazonas (SEFAZ Virtual)	--	**
Paraíba (SEFAZ Virtual)	--	**
Piauí (SEFAZ Virtual)	--	**
Rio de Janeiro (SEFAZ Virtual)	--	**
Santa Catarina (SEFAZ Virtual)	--	**
Ambiente Nacional (RFB)	Ok	**
Pará (SEFAZ Virtual RFB)	--	**

Paraná (SEFAZ Virtual RFB)	--	**
-----------------------------------	----	----

(**) Versão superior a versão aceita pela SEFAZ.

Observação: Retiramos o suporte das versões 1.08 e 1.09 devido a resolução do SPED NF-e. Informamos que conforme nota técnica 004/2007, disponível no sítio do ambiente nacional da nota fiscal eletrônica a versão 1.07 não será mais autorizada a partir de 01/02/2008. Todos os clientes em produção deverão realizar testes com a versão 1.10 e realizar a troca do mesmo após o período de validação.

As informações sobre a nota fiscal eletrônica e procedimentos para implementação do **TSM** estão distribuídos por meio dos seguintes tópicos:

TSM – TOTVS® SPED Manager.....	1
NF-e SEFAZ.....	3
Utilização do TOTVS® SPED Manager.....	8
TOTVS® Service SPED (TSS)	8
Requisito importante – Certificado Digital (CD)	9
Procedimentos de utilização da NF-e SEFAZ no TSM	14
Envio de e-mails para o destinatário da NF-e	36
Informações Anfavea	38
Informações Úteis	39
Informações Técnicas	39

NF-e SEFAZ

Importante

As informações a seguir, sobre a Nota Fiscal Eletrônica, encontram-se no sítio do ambiente nacional <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>. Este sítio traz informações importantes como, por exemplo, os endereços dos serviços de *Web Services* e a disponibilidade deste. Por esta razão, recomendamos a consulta a este sítio toda vez que o serviço tornar-se inoperante.

Objetivos da Nota Fiscal Eletrônica

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

A implantação da NF-e constitui grande avanço para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento inicial, a NF-e será emitida apenas por grandes contribuintes e substituirá os modelos, em papel, tipo 1 e 1A.

Justificativas para Execução do Projeto

A busca pela integração e modernização da Administração Tributária relaciona-se à forma federativa adotada pelo estado brasileiro. Neste contexto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são dotados de autonomia política, administrativa e financeira, estando suas atribuições, limitações e competências previstas na Constituição Federal, que concede a cada esfera de governo a competência de instituir e administrar os respectivos tributos.

A integração e cooperação entre administrações tributárias têm sido temas muito debatidos em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem forte grau de descentralização fiscal. Nesses países, a autonomia tributária tem gerado, tradicionalmente, multiplicidade de rotinas de trabalho, burocracia, baixo grau de troca de informações e falta de compatibilidade entre os dados econômico-fiscais dos contribuintes. Para os cidadãos, o Estado mostra-se multifacetado, ineficiente e moroso. Para o governo, o controle apresenta-se difícil porque falta à visão integrada das ações dos contribuintes. Para o País, o custo público e privado do cumprimento das obrigações tributárias torna-se alto, criando um claro empecilho ao investimento e geração de empregos.

Com o advento da sociedade da informação os agentes econômicos aumentaram a sua mobilidade, exercendo ações em todo o território nacional e deixando de estar restritos ao conceito de jurisdição territorial. Em decorrência, é comum que empresas sejam contribuintes, simultaneamente, de diversos governos, em nível federal, estadual ou municipal. A consequência direta deste modelo é que os bons contribuintes acabam penalizados pela burocracia, pois têm que lidar com procedimentos e normas diversos em cada unidade da federação ou município.

As administrações tributárias enfrentam o grande desafio de adaptarem-se aos processos de globalização e de digitalização do comércio e das transações entre contribuintes. Os volumes de transações efetuadas e os montantes de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporção, aumentam os custos inerentes à necessidade do Estado de detectar e prevenir a evasão tributária.

No que se refere às administrações tributárias, há a necessidade de despender grandes somas de recursos

para captar, tratar, armazenar e disponibilizar informações sobre as operações realizadas pelos contribuintes, administrando um volume de obrigações acessórias que acompanha o surgimento de novas hipóteses de evasão.

No que tange aos contribuintes, há a necessidade de alocar recursos humanos e materiais vultosos para o registro, contabilidade, armazenamento, auditoria interna e prestação de informações às diferentes esferas de governo que, no cumprimento das suas atribuições legais, as demandam, usualmente por intermédio de declarações e outras obrigações acessórias. Indubitavelmente, o custo inerente ao grande volume de documentos em papel que circulam e são armazenados, tanto pela administração tributária como pelos contribuintes, é substancialmente elevado.

Portanto, a integração e compartilhamento de informações têm o objetivo de racionalizar e modernizar a administração tributária brasileira, reduzindo custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições, além de fortalecer o controle e a fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias.

Para atender a estas necessidades, a Emenda Constitucional nº. 42 introduziu o Inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal, que determina às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais.

De modo geral, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento público voltado para a redução da burocracia do comércio e dos entraves administrativos enfrentados pelos empresários do País, exigindo a modernização das administrações tributária nas três esferas de governo.

O projeto prevê ainda o investimento em tecnologia de forma a modernizar o parque tecnológico e os sistemas de informação, ampliando a capacidade de atendimento das unidades administrativas.

Histórico do Projeto

Para atender o disposto da Emenda Constitucional nº. 42, Inciso XXII, art. 37, foi realizado, nos dias 15 a 17 de julho de 2004, em Salvador, o 1º Encontro Nacional de Administradores Tributários – ENAT, reunindo os titulares das administrações tributárias federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios de capitais.

O encontro teve como objetivo buscar soluções conjuntas das três esferas de Governo que promovessem maior integração administrativa, padronização e melhor qualidade das informações; racionalização de custos e da carga de trabalho operacional no atendimento; maior eficácia da fiscalização; maior possibilidade de realização de ações fiscais coordenadas e integradas; maior possibilidade de intercâmbio de informações fiscais entre as diversas esferas governamentais; cruzamento de dados em larga escala com dados padronizados e uniformização de procedimentos.

No ENAT foram aprovados dois protocolos de cooperação técnica nas áreas do cadastramento (Projeto do Cadastro Sincronizado) e Nota Fiscal Eletrônica.

Visando alinhar as diretrizes do projeto, iniciado pelo ENAT, com o fórum de discussão dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT), realizou-se uma Reunião Técnica do ENAT/ENCAT, em São Paulo-SP, em 27 de abril de 2005, para a unificação dos diferentes projetos em andamento no âmbito das Administrações Tributárias.

No final de agosto/2005, no evento do II ENAT – Encontro Nacional de Administradores Tributários, em São Paulo, os Secretários de Fazenda dos Estados e DF, o Secretário da Receita Federal e os representantes das Secretarias de Finanças dos municípios das Capitais assinaram o Protocolo ENAT 03/2005, visando o desenvolvimento e a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, consolidando de forma definitiva a coordenação técnica e o desenvolvimento do projeto sob a responsabilidade do Encat (Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) com a participação, da agora denominada, Receita

Federal do Brasil (RFB).

A partir de novembro de 2005 a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) passou a integrar o projeto.

Descrição da Nota Fiscal Eletrônica

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizarão consulta, por meio Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, em única via, que conterá impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais.

O DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e por meio do Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet.

O contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar os dados contidos no DANFE para a escrituração da NF-e, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo, comprovada por meio da emissão da Autorização de Uso. O contribuinte emitente da NF-e, realizará a escrituração a partir das NF-e emitidas e recebidas.

Benefícios da Nota Fiscal Eletrônica

O Projeto NF-e instituirá mudanças significativas no processo de emissão e gestão das informações fiscais, trazendo grandes benefícios para os contribuintes e as administrações tributárias, conforme descrito a seguir:

Benefícios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e)

- a) Redução de custos de impressão;
- b) Redução de custos de aquisição de papel;
- c) Redução de custos de envio do documento fiscal;
- d) Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;

- e) Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa de AIDF;
- f) Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira;
- g) Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B);

Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

- h) Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;
- i) Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e;
- j) Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;
- k) Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);

Benefícios para a Sociedade

- l) Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente;
- m) Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;
- n) Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
- o) Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota Fiscal Eletrônica.

Benefícios para as Administrações Tributárias

- p) Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal.
- q) Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos.
- r) Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito; Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação.
- s) Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).


Estratégia de Contingência Fiscal Eletrônica

Será disponibilizado um modelo de contingência entre as Secretarias de Fazenda e a Receita Federal do Brasil (RFB), que passará a ser a autorizadora da NF-e, de forma contingencial, até a normalidade do ambiente operacional. Caso a indisponibilidade ocorra no ambiente operacional do contribuinte, o mesmo poderá emitir notas fiscais modelos 1 / 1A, que substituirão, momentaneamente as NF-e, até o restabelecimento da conexão e envio dos arquivos das NF-e.

Tendo em vista a complexidade e a mudança cultural envolvidas no processo, no decorrer dos testes e avaliação do piloto, o grupo de trabalho composto pelos Estados, Receita Federal do Brasil, Suframa e

empresas poderão alterar e redefinir ações, com o objetivo de aprimorar o sistema.

Exemplificação gráfica do projeto da NF-e



O **Contribuinte** (entidade), em posse do certificado digital, envia um lote de NF-e para a **SEFAZ Origem** por meio de um *link* de internet, que direciona a Rede de Sistemas de Informação (RIS). Este, por sua vez, transmite as informações pertinentes a cada órgão específico conectado a rede (**SEFAZ Destino** nas operações interestaduais, **DETRAN** nas operações com veículos, etc) e também transmite as Notas ao ambiente **SPED**. O ambiente **SPED**, por meio dos serviços de *Web Services*, permite receber, armazenar, validar e consultar as NF-e(s) gravadas.


Utilização do TOTVS® SPED Manager

TOTVS® Service SPED (TSS)

O TOTVS® Service SPED (TSS) é um aplicativo desenvolvido na plataforma **Microsiga Protheus®**, que responde e realiza serviços *Web Services* e utiliza um banco de dados relacional. A escolha pela utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) se deve ao fato de que todos os aplicativos do Projeto **SPED** utilizam um SGBD, em razão do grande volume de dados.

Papel do TSS

O TSS responde e realiza serviços *Web Services*, utiliza um banco de dados relacional, além de ser responsável pelo gerenciamento das NF-e. O gráfico abaixo demonstra o papel do TSS junto ao TSM.



O TSM tem como papel principal sua interface amigável para transmissão e monitoramento das NF-e, por meio dos serviços disponíveis pelo TSS, portanto, tem comunicação direta com o TSS.

Requisito importante – Certificado Digital (CD)

Obtenção do Certificado Digital Modelo A1

1. A NF-e SEFAZ requer assinatura digital, conforme definido no “Manual de integração do contribuinte”. Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal, denominadas Autoridades Certificadoras - AC ou em muitos casos por meio do credenciamento da empresa na SEFAZ de origem. O certificado digital fornecido pela SEFAZ, somente possibilita o uso da NF-e em ambiente de homologação, necessitando a posterior aquisição do certificado digital em uma AC.
2. Com o certificado digital em mãos, solicite à SEFAZ de origem a habilitação da NF-e. Cada SEFAZ adota um procedimento diferente para essa tarefa, portanto, consulte a SEFAZ do seu estado para mais detalhes.

Atenção

O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e é a sua identidade digital, portanto, todas as precauções possíveis devem ser tomadas para garantir sua segurança. Lembramos que é possível ter dois certificados digitais, um para a comunicação com a SEFAZ e outro para a assinatura. Esses certificados ainda podem ser gerados como teste durante as fases preliminares da implantação (homologação), caso a SEFAZ de origem forneça um certificado digital para esta finalidade.

Como obter o Certificado Digital

Para obter o Certificado Digital modelo A1, procure uma das empresas credenciadas (Autoridades Certificadoras), em que é obrigatória a apresentação dos documentos a seguir:

Documentação da Empresa (Cópia autenticada ou original)

- t) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Normalmente, será necessária apenas a obtenção do certificado digital da Matriz, entretanto informe-se na Secretaria de Fazenda. Caso seja solicitado o certificado digital para a filial, esse somente poderá ser utilizado para assinar Notas Fiscais dessa filial. Porém a comunicação poderá ser feita com o certificado da Matriz, basta realizar este cadastramento junto à Secretaria de Fazenda.
- u) Tratando-se de Sociedades Comerciais ou Cíveis: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos atuais administradores.
- v) Tratando-se de empresa individual: Requerimento de Empresário com a chancela da Junta Comercial do Estado deferindo o registro.

Atenção

Caso o Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente de sua empresa estabeleça que o Representante Legal cadastrado na Receita Federal como responsável pelo CNPJ não possua poderes para representar a empresa isoladamente, será necessário que os Representantes Legais, suficientes para representá-la, compareçam também para validação presencial munidos de seus documentos.

Documentação dos Representantes Legais (Originais)

w) Foto (3X4) recente; ***

x) Cédula de identidade ou passaporte (se estrangeiro);**

- y) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- z) Comprovante de endereço, emitido há, no máximo, três meses;
- aa) Título de eleitor (Opcional);
- bb) PIS-Pasep (Opcional).

Documentação do Responsável pelo Certificado - Responsável pelo CNPJ perante SRF (Originais)

- cc) Foto (3X4) recente;***
- dd) Cédula de identidade ou passaporte (se estrangeiro);**
- ee) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- ff) Comprovante de endereço, emitido, no máximo, a três meses;
- gg) Título de eleitor (Opcional);
- hh) PIS-Pasep (Opcional);

** Entende-se por cédula de identidade as carteiras instituídas por lei, desde que contenham foto e a elas seja atribuída fé pública em todo o território nacional, tais como: carteira de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública, Carteira Nacional de Habilitação, carteira de identidade funcional, carteira de identidade profissional.

*** Fica dispensada a entrega da foto se for apresentado documento de identidade emitido, no máximo, a cinco anos da data do seu comparecimento a um dos postos de atendimento, com foto colorida.

 Atenção

De acordo com as normas da ICP-Brasil, política que regulamenta a certificação digital no Brasil, somente o responsável pelo CNPJ perante SRF poderá comparecer para a validação presencial para a retirada do certificado e assinatura do Termo de Responsabilidade, não podendo esta validação ser realizada por meio de procuração ou preposto.

- ii) O CNPJ da Autoridade Certificadora somente poderá ser emitido mediante a apresentação dos documentos dos representantes legais e do responsável pelo CNPJ e após o comparecimento a um dos Pontos de Atendimento.
- jj) Os documentos apresentados devem ser originais. Cópias autenticadas serão aceitas apenas para a documentação da empresa;
- kk) Para cada documento original, leve também uma cópia simples (xerox), que ficará em poder da Autoridade Certificadora.

Conversão de certificados 'PFX' para 'PEM'

Analisando a cadeia de certificação

Ao receber um certificado digital do tipo A1, será necessário analisar alguns pontos importantes, para que não haja problemas com a conexão SSL3 e com a Secretaria de Fazenda.


O primeiro passo é instalar o certificado para poder visualizá-lo. Para tanto, realize os seguintes passos:

1. Dê um duplo clique no arquivo .pfx, o Sistema exibirá a tela de boas-vindas do **Assistente de Importação de Certificados**, cujo conteúdo explicativo reforça as atividades realizadas pelo assistente.
2. Clique em **Avançar**.
3. Na próxima tela selecione o arquivo a ser importado. No campo **Nome do arquivo**, digite o diretório e endereço do arquivo ou clique em **Procurar** para selecioná-lo.

i Observação

Para mais informações sobre armazenamento de múltiplos certificados em único arquivo ou sobre formatos, clique no link **formatos de arquivo de certificado**, ainda nesta janela.

4. Após indicar o arquivo, clique em **Avançar** para prosseguir.
5. A próxima tela está relacionada à senha da chave particular. Digite-a no campo **Senha** e ative as três únicas opções listadas abaixo, clicando sobre suas respectivas caixas de seleção:
 - Ativar proteção de alta segurança para chaves particulares.
 - Marcar esta chave como exportável.
 - Incluir todas as propriedades estendidas.
6. Clique em **Avançar**.
7. Na próxima etapa, caso a opção **Selecionar automaticamente o armazenamento de certificados conforme o tipo de certificado** esteja ativada, o Sistema operacional armazenará o certificado automaticamente.
8. Clique em **Avançar**.
9. Esta tela conclui a importação do certificado e exibe as configurações especificadas ao longo do processo. Clique em **Concluir** para efetivar a instalação do certificado.
10. Abra o Internet Explorer e acesse a opção **Ferramentas – Opções da Internet**.



11. Na janela **Opções da Internet**, clique sobre a aba **Conteúdo**.
12. Identifique a ação **Certificados**, logo após o item **Supervisão de Conteúdo**, e clique sobre ela.


13. Na próxima tela, selecione o certificado digital instalado anteriormente.
14. Clique em **Exibir** e, logo em seguida, em **Caminho de Certificação**.
15. Verifique se você possui todos os certificados apresentado no **Caminho de Certificação**, caso não tenha, contate seu fornecedor de certificado digital para realizar a instalação. Caso o certificado esteja instalado, clique em **Exibir Certificado**.

Algumas Secretarias de Fazenda exigem toda a cadeia da certificação para permitir a conexão SSL3, outras não. Caso seu certificado seja instalado sem todos os certificados contidos na cadeia de certificação você poderá ter acesso a apenas algumas secretarias de fazenda, se isto ocorrer siga os passos acima mencionado para corrigir o problema de conexão.

Exportando o certificado digital

Esta etapa pode ser executada a partir da última etapa anterior. Recapitulando:

1. Na janela **Opções da Internet**, clique sobre a aba **Conteúdo**.
2. Identifique a ação **Certificados**, logo após o item **Supervisão de Conteúdo**, e clique sobre ela.
3. Na próxima tela, selecione o certificado digital instalado anteriormente.
4. Clique em **Exibir** e, logo em seguida, em **Caminho de Certificação**.
5. Após concluir a análise do certificado digital, você deverá exportá-lo juntamente com a chave privada. Para tanto, basta um clique em **Exportar**.
6. A seguir, um *Wizard* será apresentado. Siga os passos por ele apresentado, após clicar em **Avançar** na tela de boas-vindas.
7. Assinale a opção que permite exportar a chave privada ou particular, tal como **Sim, exportar a chave particular**.
8. Clique em **Avançar**.
9. Assinale as opções que incluam todos os certificado no caminho de certificação e todas as propriedades estendidas.




10. Clique em **Avançar**.
11. Neste passo, digite e confirme a senha do certificado e clique em **Avançar**.

12. Conclua a operação nesta próxima tela selecionando o arquivo a ser importado. No campo **Nome do arquivo**, digite o diretório e endereço do arquivo ou clique em **Procurar** para selecioná-lo.
13. Clique em **Avançar**.
14. Esta tela conclui a importação do certificado e exibe as configurações especificadas ao longo do processo. Clique em **Concluir** para efetivar a exportação do certificado.
15. Finalmente, selecione o certificado e clique em **Remover**. Esta tarefa é altamente recomendada e de suma importância para a segurança do certificado digital.

Procedimentos de utilização da NF-e SEFAZ no TSM

1. Inicialmente, a configuração básica para o bom funcionamento da rotina envolve algumas cláusulas a serem inseridas no **ByYouAppServer.ini**, conforme exemplo abaixo:



TSMADRESS -> Esta cláusula deverá identificar o endereço do **TOTVS® Service SPED (TSS)** no qual a aplicação deverá manter a comunicação. O endereço do exemplo (200.182.30.83:8080/nfe) é o endereço para testes no datacenter da **TOTVS®**.

Caso esta informação não seja passada, então a aplicação entenderá que poderão existir mais de um endereço para comunicação, e a leitura do endereço do **TOTVS® Service SPED (TSS)** será feita pelo arquivo *tsmcad.dbf*.

TSSDIRTRF -> Esta cláusula identifica o diretório no qual serão armazenados os arquivos .xml das NF-e que

forem transmitidas, as mesmas que serão movidas da origem para este diretório. Dentro do diretório configurado no **ByYouAppServer.ini** será criado outro diretório, conforme transmissão no seguinte formato:

AAAA – Ano


MM – Mês

DD – Dia

HH – Horas

MM – Minutos

SS – Segundos



Dentro do diretório das NF-e transmitidas pode haver a quebra, conforme demonstrado acima, para isso basta informar o número 1 na cláusula **TSMSUBDIR**, conforme exemplo inicial.

TSSDIRORI -> Esta cláusula define um diretório origem para busca dos arquivos a serem transmitidos. Se o mesmo estiver apontado, ficará desabilitado para edição no assistente da rotina, obrigando o usuário a utilizar sempre este diretório. Se nenhum diretório padrão for apontado, o mesmo ficará habilitado no assistente da rotina para que seja informado pelo usuário.

TSSHABCAD -> Esta cláusula define se o cadastro poderá ser editado por qualquer usuário da aplicação. O número **2** em seu conteúdo indica que a edição não será permitida, caso contenha o número **1**, significa que poderá ser editado perfeitamente.

Configurando o Serviço de Exportação de Status

Este serviço permite que seja configurado um JOB de exportação dos *status* atuais da NF-e transmitida, que podem ser: o *status* da aplicação **TSS** e/ou o *status* da SEFAZ, que se dá após a transmissão do **TSS** para a mesma. Para isto, basta configurar as chaves abaixo na seção de ambiente da aplicação e criar outra no ONSTART, conforme segue:

1. Na seção **[TSM]** configure os seguintes parâmetros:

TSM_JOBEXP => 1 (1=Habilita o tratamento de exportação automática, 0=desabilita);

TSM_JOBEXP_SLEEP => 10 (deve ser um número para determinar o tempo de espera entre uma execução e outra, este tempo deve ser inserido em segundos)

TSM_JOBEXP_FLAGEXP => 1 (*flag* de exportação dos arquivos, se trata de um controle efetuado pelo **TSS**, onde 1 só exporta enquanto não tiver uma resposta da SEFAZ; 0 indica que deverá exportar sempre e 2 desfaz as marcas de exportação já efetuada).

Observação

Recomendamos que este *FLAG* sempre esteja configurado como "1".

TSM_JOBEXP_CNPJ => ... (deve representar os CNPJs que serão processados, devem estar separados por vírgula).

TSM_JOBEXP_DIRRET => \ARQUIVOS\EXPORTADOS\ (determina o diretório dentro do *rootpath* no qual os arquivos serão salvos).

TSM_JOBEXP_GERAARQS => 1 (deve indicar se salvará os arquivos ou não: 1=salva e 0=não salva).

TSM_JOBEXP_DTINI_FILTRO => Esta chave determina um filtro de movimento para a rotina de exportação, onde passa a desconsiderar os status das NF-e(s) com datas posteriores a informada nesta chave. Formato: AAAAMMDD, Ex:20101101.

TSM_JOBEXP_DECODEUTF8 => Chave utilizada para decodificar as mensagens de retorno de status do TSS; as mesmas são codificadas antes de serem retornadas. Esta chave vale somente para essas mensagens, as mensagens de retorno da SEFAZ já estão no padrão correto, não precisa deste tratamento.

Seu conteúdo default é 0, onde **não** efetua a decodificação; caso tenha que efetuar esta decodificação, basta informar esta chave como 1.

Exemplo: TSM_JOBEXP_DECODEUTF8=0

2. Crie as seções **[ONSTART]** e **[TSMJOBMAIL]** copiando o texto a seguir ou exatamente como na figura:

[ONSTART]

JOBS= JOBTSMEXP

[JOBTSMEXP]

MAIN= JOBTSMEXP


ENVIRONMENT=TSM

INSTANCES=1,4

INSTANCENAME=ws

ONSTART=__WSSTART

ONCONNECT=__WCONNECT



Configuração do serviço de impressão automática

Este serviço permite a configuração de um JOB que faz a impressão automática da NF-e autorizada pelo fisco. Para isto, configure as chaves abaixo na seção de ambiente da aplicação e crie outra seção no ONSTART, conforme segue:

1. Na seção **[TSM]** configure os seguintes parâmetros:

TSMPRINTSLEEP => Define um tempo em segundos de espera até o reinício do serviço de impressão. O valor mínimo aceito pela aplicação é 10 (10 segundos).

TSM_NRVIASARQUIVO => Esta chave se destina à identificação do tratamento do número de vias a serem impressas para um determinado DANFE. Esta chave indica se será considerado um padrão para todos, conforme configurado no arquivo TSM.INI da pasta appserver "0" ou se será considerado o que for enviado no arquivo ser transmitido "1".

a) Quando se referirem a arquivo XML, devem vir como informações adicionais do XML, respeitando a seguinte sintaxe:

[IMPDANFE=x#y#z]

- As informações em negrito são obrigatórias e seu formato deve ser respeitado;
- O "x" deve representar o caminho da impressora mapeada na máquina local;
- O "y" deve representar o número de vias a serem impressas, onde 0 (ZERO) anula a impressão;
- O "z" determina se a aplicação deverá tratar a impressão frente e verso. Esta opção é mais utilizada quando a impressora está configurada para imprimir frente e verso, assim é possível evitar a impressão de duas DANFES na mesma folha. 0 (ZERO) determina que a impressão será somente frente, 1 determina o tratamento frente/verso.

```
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35100743560788003119550900000005721999994270" versao="2.00">
+ <ide>
+ <emit>
+ <dest>
+ <det nItem="1">
+ <total>
+ <transp>
+ <coobr>
- <infAdic>
  <infCpl>[IMPDANFE=IMPRESSORA HP#3#1]</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
</NFe>
```

b) Para o arquivo texto (TXT), o registro 56A deve ser conforme *layout* – que será convertido pela aplicação e receberá o tratamento transparente. A diferença é que para o arquivo TXT existe um *layout* para este tratamento.

TSM_VIASDPEC => Esta chave determina a quantidade de vias padrão a ser impressa quando a modalidade de transmissão configurada na aplicação for **Contingência DPEC**. O número informado neste parâmetro sempre será o default de impressão, caso contrário um padrão de duas vias é assumido.

2. Abrangendo mais a configuração deste serviço, outro arquivo de instruções que se localiza na pasta **appserver** do respectivo serviço é o **TSM.INI**. Nele devem constar as seguintes configurações:

VERSAODANFE => Determina o modelo de *layout* de impressão. Por padrão é considerado “DEFAULT”, mas existem os modelos 1R (modelo padrão formato retrato), 1P (modelo padrão formato paisagem), 2R (modelo pré-impresso formato retrato) e 2P (modelo pré-impresso formato paisagem);

PRINTVIAS => Determina o número de vias padrão para impressão dos documentos;

MESQUERDA => Define o tamanho da margem esquerda da página (não utilizado no modelo “DEFAULT”).

MSUPERIOR => Define o tamanho da margem superior da página (não utilizado no modelo “DEFAULT”).


MDIREITA => Define o tamanho da margem direita da página (não utilizado no modelo “DEFAULT”).

MINFERIOR => Define o tamanho da margem inferior da página (não utilizado no modelo “DEFAULT”).

DEVICE => Define o dispositivo de impressão, 2=SPOOL e 6=PDF. No caso da impressão via JOB e a opção de geração de PDF for configurada, o arquivo será gerado na pasta SPOOL, abaixo do *RootPath*.

PRT_???? => Define o mapeamento da impressora que será utilizada na impressão do DANFE para o CNPJ definido, por meio da nomenclatura a substituir “????” (parte do nome da chave). Após o “;” pode ser informado em que modo a impressora está operando: 1=Frete e Verso e 0=Somente frente.

Exemplo de configuração:



```
[TSM]
VERSAODANFE=DEFAULT
PRINTVIAS=1
MESQUERDA=0
MSUPERIOR=0
MDIREITA=50
MINFERIOR=0
;2=SPOOL, 6=PDF
DEVICE=6

prt_43560788003119 = \\serverprint\X656_18.1631MM1;1
```

Importante

O modelo de impressão *default* passou a adotar uma tecnologia mais rápida e mais flexível chamada **TOTVS® Printer**, com isto este modelo só pode ser utilizado quando a *build* da aplicação for igual ou superior a “**Build 7.00.100601A - Jul 7 2010 - 16:29:14**”.

Configurando o Serviço de envio de e-mail com a validade do certificado

Este serviço permite a configuração de um JOB que trata somente de alertar os envolvidos quando a validade do certificado estiver prestes a expirar. Para isto, basta configurar as chaves abaixo, na seção de ambiente da aplicação e criar outra no ONSTART, conforme segue:

3. Na seção **[TSM]** configure os seguintes parâmetros:

TSM_CERTS_DIAEMAIL => 0 (0=Desabilita e maior ou igual 1 determina o número de dias antes de expirar o certificado dará início ao envio dos e-mails de advertência).

TSM_CERTS_EMAILFROM => teste1@totvs.com.br; teste2@gmail.com (determina quem serão os destinatários dos e-mails).

TSM_CERTS_HORAENVOIEMAIL => 01:00:00 (determina o intervalo do envio do próximo e-mail (em formato de HH:MM:SS)).

4. Crie as seções **[ONSTART]** e **[TSMJOBMAIL]** copiando o texto a seguir:

[ONSTART]

JOBS=JOBTSMMAIL

[JOBTSMMAIL]

MAIN=JOBTSMMAIL

ENVIRONMENT=TSM

INSTANCES=1,4

INSTANCENAME=ws

ONSTART=__WSSTART

ONCONNECT=__WSCONNECT

Configurando o Serviço de envio Automático de NF-e

Existe a possibilidade de habilitar o envio automático de NF-e com intervalo de envio configurável.

5. Na seção **[TSM]** configure os seguintes parâmetros:

TSMDIRJOB => Diretório contendo os arquivos .xml das NF-e a serem enviados automaticamente.

TSMJOBSLEEP => Tempo de intervalo de execução da rotina, em segundos.

Observação

O valor mínimo permitido por segurança é de 60 segundos.

TSMDIRLOG => Diretório onde será gravado o log de processos de serviço automático.

Observação

Se deixado em branco não gera log.

TSMJOB CNPJ => Informe aqui, separados por “,”(vírgula), os CNPJs das empresas cadastradas que serão consideradas para envio automático.

TSMCONVERT => Quando se tratar de conversão do arquivo no formato TXT para XML, esta chave deve ser utilizada para informar onde o arquivo original (TXT) será movido, caso seja necessário armazená-lo. Vale ressaltar que a referida pasta deve estar dentro do **rootpath**, a pasta raiz da aplicação.


Ex: TSMCONVERT=\\ARQUIVOS\\ORIGINAIS_TXT\\

TSMDIRERRO => Esta chave deve ser utilizada para informar onde o arquivo original (TXT) será movido, caso tenha algum erro de consistência/integridade. Junto dele será gerado outro arquivo com o mesmo nome, porém extensão diferente (.LOG) e nele estará o erro encontrado pela aplicação. Vale ressaltar que a referida pasta deve estar dentro do **rootpath**, a pasta raiz da aplicação. Ex: TSMDIRERRO=\\ARQUIVOS\\REJEITADOS\\

TSM_JOBQTDNFELOTE => Esta chave deve ser utilizada para informar qual o limite em quantidade de NF-e(s) a serem processadas em um determinado lote de transmissão. Vale lembrar que o limite da aplicação independe é a quantidade ou o tamanho do lote (máximo 400KB), qual for alcançado primeiro.

TSM_JOBQTD SLEEP => Esta chave possui valor padrão de 3, e deve ser utilizada para informar ao TSM quantas vezes ele deve efetuar as tentativas de transmissões de um determinado lote. Este é um recurso a mais antes de abandonar o lote, fazer novas leituras de arquivos de outras entidades para em seguida tentar retransmitir novamente.

TSM_JOBSEGSLEEP => Esta chave possui valor padrão de 3, e deve definir o tempo de espera da tentativa de uma nova retransmissão configurada no parâmetro anterior (TSM_JOBQTD SLEEP).



TSM_MODALIDADE => Esta chave não é obrigatória, porém é um ótimo recurso para que a aplicação altere os arquivos de integração recebidos e trate a modalidade de contingência, configurada por meio do menu **PARÂMETROS**, não necessitando que o arquivo seja gerado/transmitido novamente com as configurações corretas. Esta funcionalidade configura o arquivo recebido para a contingência adequada e transmite para o **TSS** fazer o gerenciamento. Vale ressaltar que, para os arquivos já transmitidos pelo **TSM** (em poder do **TSS**), nenhuma alteração ocorrerá e o arquivo deverá ser gerado novamente para que o processo de transmissão seja refeito.

FLUXO:

Os arquivos que entraram no diretório de transmissão serão transmitidos, desde que a SEFAZ esteja operando normalmente ou uma modalidade de contingência seja selecionada (caso a Sefaz esteja inoperante). Neste caso os arquivos ficarão presos, até que a modalidade no **TSM** seja alterada para um ambiente de contingência. Se nada for feito, quando a Sefaz voltar a operar, as notas serão transmitidas normalmente.

Observação

Esta manipulação acarreta algumas alterações no XML enviado pelo **Client**, tornando-o divergente daquele gerado pelo Sistema legado. São elas: CHAVE NFE, TPEMIS (modalidade), cDV (digito verificador da chave), cNF (código controle), dhCont (data e hora da entrada em contingência), infCpl (informações adicionais do documento) e xJust (justificativa da entrada em contingência).

6. Crie as seções **[ONSTART]** e **[TSM_JOB]** copiando o texto a seguir:

```
[ONSTART]
JOBS=TSM_JOB
```

```
[TSM_JOB]
MAIN=TSM_JOB
ENVIRONMENT=TSM
INSTANCES=1,4
INSTANCENAME=ws
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
```

Importante

É aconselhável que, nas primeiras utilizações do serviço automático, seja habilitado o *log* de ocorrências e que o **server** do **TSM** seja iniciado em modo console, para identificar possíveis problemas.

As configurações de ambiente e modos de transmissão utilizados pelo JOB são as correntes, portanto, ao alterar as mesmas o JOB passa a utilizá-las.

Nunca altere as configurações do arquivo *AppServer.ini* com o servidor ativo, pois pode causar efeitos indesejáveis devido o fato de que os aplicativos utilizam dados do mesmo.

Digitador: Configuração dos campos que receberão conteúdo em branco

No padrão a aplicação não permite a gravação dos campos com conteúdo em branco nas tabelas de consulta do Digitador, porém possui uma configuração através da chave do **AppServer.INI** que informa quais os campos que terão essa funcionalidade habilitada. Esta chave chama-se **TSM_ALTER_CMPS_DIG**.

Os campos nela configurados devem iniciar por "/" e finalizar com a mesma "/". Ex:

```
TSM_ALTER_CMPS_DIG=/CLI_CPF/CLI_CNPJ/
```

 Observação:

Neste exemplo podemos perceber que a lista de campos inicia-se por “/” e termina também por “/”

Alterações no Ambiente Client

Ao habilitar o JOB de envio automático algumas funcionalidades do *browser* são inibidas por segurança. Somente ficarão disponíveis as listadas a seguir:

- **Entidade**

Todas as funcionalidades.

- **Status Sefaz**

Todas as funcionalidades.

- **Parâmetros**

Somente a troca em **Modalidade** será possível, sendo suas opções:

1-Normal;

2-Contingência *offline*;

3-Contingência SCAN;

4-Ambiente Nacional;

5-Contingência DPEC;

6-Sefaz Virtual RS;

7-Contingencia FS-DA.

 Importante

Lembrando que o serviço passa a acatar essas configurações assim que forem salvas.

- **Monitor**

A ação **Cancelamento** foi suprimida.

Envio Automático Ativo

Monitor		Sair
Parâmetros	Impr. DANFE	Pesquisar

Envio Automático Inativo

Parâmetros	Transmissão	Monitor	Cancelamento	Sair
------------	-------------	---------	--------------	------

Parâmetros
Impr. DANFE
Cancelamento

Pesquisar

Configuração do atalho no DESKTOP

Com esta configuração, ao acessar o aplicativo, automaticamente será exibida a tela de *login*.

1. Ao clicar sobre o ícone do aplicativo **TSM** com o botão direito do *mouse*, selecione a opção **Propriedades**.
2. Localize e abra a aba **Atalho**.

Observação

A linha de comando, no campo **Destino** deverá ficar: “C:\TSM\BIN\smartclient\TotvsSmartClient.exe -p=TSM -e=TSM -c=TCP -m”.

3. Ao acessar a tela inicial do **TSM**, informe o usuário e a senha da entidade responsável pela transmissão das NF-e a SEFAZ origem.
4. Clique em **Entrar**.

Observação

O usuário ADMIN é o usuário que administra todos os acessos no sistema, relacionando um novo usuário a um ou mais CNPJs.

5. Por *default*, o primeiro acesso à aplicação deve ser feito pelo usuário ADMIN, com a senha ADMIN.
6. Após a confirmação, uma nova senha é solicitada para cadastramento. Este tratamento equivale para todos os usuários.
7. Para relacionar os CNPJs aos usuários, preencha os campos:

Usuário

Informe o nome que o usuário deverá utilizar para *login*.

Senha

Informe a senha que o usuário deverá utilizar para *login*.

Nome Completo

Informe o nome completo que permita a identificação do usuário.

Alterar senha no próximo *login*

Marque esta opção caso o usuário tenha a faculdade de alterar a senha definida pelo administrador.

CNPJs

Vincule o CNPJ ao usuário, selecionando-o.

8. Em seguida, salve as alterações e clique em **Sim** na janela **Salvar novo usuário?**.

Observação


Cada usuário cadastrado poderá acessar somente as entidades (CNPJs) a ele relacionadas.

9. Após o cadastramento dos usuários autorizados a utilizar o sistema, no momento do acesso inicial, o sistema direciona automaticamente ao cadastro da entidade, caso ainda não haja nenhuma informação no banco de dados do **TSS** para que possam ser informadas.

Importante

Todos os campos que são pertinentes a entidade deverão ser preenchidos, pois são de extrema importância para o envio das NF-e à SEFAZ, que não autoriza o uso do documento se alguma delas estiver divergentes.

São obrigatórios: **CNPJ** ou **CPF**, **Inscrição Estadual**, **Razão Social**, **Nome Fantasia**, **Endereço**, **Complemento**, **Bairro**, **Município**, **Código Município**, **Estado**, **CEP**, **DDD**, **Fone**, **E-Mail**, **Nr. Reg. Junta Coml** e **Data Registro**.



A partir do momento em que um ou mais cadastros já estiverem disponíveis no **TSS** para o envio das NF-e, a tela abaixo é exibida para podermos selecionar conforme necessidade a entidade responsável pelas NF-e transmitidas para a SEFAZ.

Se a opção de comunicação com múltiplos servidores **TSS** estiver habilitada (TSMADRESS em branco), teremos um controle de entidade via dicionário de dados, **tsmcad.dbf** e estará disponível a ação **Entidade**.

10. Ao clicar em **Entidade** será aberta uma nova tela com opções para alteração, inclusão e exclusão, tendo por objetivo a comunicação com um Servidor **TSS** específico. As opções que compõe a informação da entidade são:

CNPJ;

CPF;

IE;

UF;

RAZÃO;

NOME;

URL.

Importante

As opções de **Inclusão**, **Alteração** e **Exclusão** somente estarão disponíveis para o usuário MASTER. Qualquer outro usuário poderá apenas consultar as informações, sem qualquer outra funcionalidade habilitada.

11. Após selecionar a entidade que transmitirá os documentos fiscais à SEFAZ, a tela posterior será exibida:

Entidade

Salvar	Trocar	Incluir	Excluir	Cancelar
--------	--------	---------	---------	----------

Tipo Inscrição	1-CNPJ	42558700/0001-10	
Inscrição Estadual	30000010110		
Inscrição Municipal	270277		
Razão Social	TOTVS S/A		
Nome Fantasia	TESTE		
Endereço	AV BRAZ LEME	Número	1631
Complemento			
Bairro	CASA VERDE		
Município	SAO PAULO	Código	3550308 Estado SP
CEP	02511-000		
Caixa Postal		CEP CP	-
DDD	11	Fone	20997000 FAX 0
E-Mail			
Nr. Reg. Junta Coml	12000000000	Data Registro	/ / ?
Nr. Inscr. Trab (NIT)			
Cód. SUFRAMA			
Url Servidor TSS	HTTP://LOCALHOST:8888/TSS		

- **Salvar** permite salvar o cadastro das informações editadas ou incluídas no servidor **TSS**.
- **Trocar** permite trocar a entidade selecionada por outra previamente cadastrada.
- **Incluir** permite efetuar um novo cadastro, pois ele habilita os campos para digitação.
- **Excluir** permite a exclusão de uma entidade que não tenha movimentação (opção disponível somente para o usuário **MASTER**).
- **Cancelar** permite cancelar qualquer manutenção no cadastro e retornar à posição original.

Opção Configuração

1. A próxima opção, não menos importante e primordial na primeira execução do **TSM**, é a **Configuração**, pois nela constam informações importantes para a transmissão das NF-e.
2. Acesse a opção **Configuração** no *menu* e será apresentada a tela inicial do **Assistente de configuração do TOTVS® SPED Manager**.
3. Clique em **Avançar**.
4. Neste passo é apresentado o endereço do **TSS** que está sendo acessado pelo **TSM**.

Atenção

Este quadro apresenta o endereço de comunicação entre o TSM e o Totvs Services SPED (TSS).

Informe a URL do servidor Totvs Services SPED (TSS)

**Importante**

Este endereço é somente para consulta, pois é configurado internamente pela TOTVS®.

5. Clique em **Avançar**.
6. Neste passo, informe o certificado digital da entidade e a respectiva senha. Este certificado será utilizado para assinar as NF-e transmitidas a SEFAZ.

Atenção

Neste passo devemos fornecer as informações do certificado digital.

Informe o tipo de certificado digital

1-Formato Apache(.pem)

Informe o nome do arquivo do certificado

1-Formato Apache(.pem)
2-Formato PFX(.pfx ou .p12)

Diretório:

Informe o nome do arquivo da private key

Diretório:

Informe senha do arquivo digital

7. Clique em **Avançar**.

**Importante**

O **TOTVS® Service SPED** está preparado para trabalhar com certificados digitais do tipo *Privacy Enhanced Mail* (PEM) devido sua compatibilidade com os Sistemas Windows e Linux. Porém, você poderá receber de sua Autoridade Certificadora ou da Secretaria de Fazenda um certificado do tipo Personal Information Exchange (pfx, ou p12). Se isto ocorrer, primeiro altere o tipo do certificado digital e depois informe o nome do certificado e a senha.

Vale ressaltar que os campos acima destinados aos diretórios e senhas sempre virão em branco, prontos para digitação, porém, somente enviará alguma informação ao **TSS** se forem preenchidos. Ao prosseguir sem preenchimento, as informações atuais serão mantidas.

8. Configure uma conta de *e-mail* utilizada pelo **TSS** para envio das informações pertinentes as NF-e transmitidas, preencha os seguintes campos:

Servidor SMTP

Informe o Servidor SMTP.

Login do e-mail

Informe o login do *e-mail*.

Senha

Digite a senha do *e-mail*.

Conta de e-mail

Informe a conta de *e-mail*.

Autenticação

Se deseja que o Sistema exija autenticação, clique na caixa para selecionar a opção.

E-mail Notificação

Indique o endereço de e-mail para notificação.

Enviar notificação

Selecione uma das opções:

- 1-Sim;
- 2-Não.

Utiliza conexão segura

Se deseja utilizar conexão segura, clique na caixa para selecionar a opção.

9. Clique em **Avançar**. O Sistema exibirá uma tela contendo um informativo sobre os dados configurados.

Importante

Ao avançar, informando ou não os campos, serão apresentadas as informações da forma que estão cadastradas no **TSS**.

10. A próxima tela será para configurar uma conta de *e-mail* utilizada pelo **TSS** para recepcionar as informações pertinentes as NF-e transmitidas. Preencha os seguintes campos:

Servidor SMTP

Informe o Servidor SMTP.

Login do e-mail

Informe o login do *e-mail*.

Senha

Digite a senha do *e-mail*.

11. Ao término do preenchimento, clique em **Finalizar**.

Importante

Este passo não é diferente do anterior, e trata da mesma forma apresentando a tela abaixo independentemente de ter conteúdo ou não informado. Clique em **Ok** para fechar a janela.

12. A tela a seguir indica a conclusão do assistente de configuração e solicita uma consulta do Status Sefaz.

13. Confirme clicando em **Ok**, que automaticamente será direcionado ao próximo passo.

Observação

Se todos os passos foram seguidos corretamente, o Sistema está apto a realizar uma consulta à SEFAZ de origem. Faça um teste, clicando na ação **Status SEFAZ**. Caso não consiga, reveja os passos citados anteriormente.

Verificando o “Status da SEFAZ”.

O *status* apresentado abaixo corresponde ao *status* de retorno da SEFAZ do estado de origem.

Entidade	Configuração	Status SEFAZ	Parâmetros	Transmissão	Monitor	Cancelamento
Usuário:						
Status SEFAZ						
Esta opção permite verificar o status de comunicação entre o TSS e a SEFAZ do respectivo estado, fornecendo algumas informações importantes para a correta utilização deste aplicativo.						
Refresh						
Versão da mensagem: 1.07 Código do status: 107 - Serviço em operação UF: GO Tempo médio(seg): 18 Motivo: Serviço em Operação						

Importante

Este *status* apresenta informações de retorno da SEFAZ, são elas:

- Versão da mensagem - identifica a versão das mensagens de comunicação entre **TSS** e a SEFAZ de origem do respectivo estado, estas mensagens são apresentadas para nós em muitos momentos durante a utilização do **TSM**, por exemplo, o item abaixo (Código do *status*) se trata de uma mensagem enviada pela SEFAZ;
- Código do *status* - sempre apresenta o código e mais a descrição do *status*;
- UF - indica a unidade federativa da SEFAZ que está comunicando pela entidade selecionada, se trata do mesmo estado da entidade;
- Tempo médio (seg) - indica o tempo médio em segundos de retorno da SEFAZ;
- Motivo - indica o motivo de algum evento, por exemplo, se a SEFAZ estiver inoperante, indicará o motivo de não estabelecer a comunicação.
- Sugestão TOTVS® - sugere alguma ação à entidade selecionada diante de alguma situação crítica, por exemplo, entrar em modo de Contingência quando a SEFAZ não responde.

Configurando os Parâmetros

1. No *browser* do aplicativo, clique em **Parâmetros** e preencha os campos a seguir:

Ambiente?

Informe se o ambiente é:

- 1-Produção;
- 2-Homologação.

Modalidade?

Informe se a modalidade é:

- 1-Normal;
- 2-Contingência.

Versão?

Informe a versão do *layout*.

Tempo de espera?

Informe o tempo de espera tolerável, em minutos, para que o Sistema sugira ao operador entrar em

contingência. Caso a resposta da SEFAZ seja superior a este valor, o **TSM** fará a sugestão de entrar em contingência. Os valores inferiores a 3 minutos serão desconsiderados, pois este é o tempo médio de resposta da SEFAZ.

2. Confirme as informações clicando em **Salvar**.

Observação

Para atender à solicitação do AJUSTE SINIEF 12 de 25 de Setembro de 2009 (cláusula primeira, parágrafo X) nos casos de modalidades de contingência, o sistema exibirá uma tela para que seja informado o motivo da entrada em contingência. Estas informações serão agregadas ao XML, nos campos específicos, conforme *layout*, e transmitidas para a SEFAZ.

Opção Transmissão

1. Após os procedimentos anteriores, clique na opção **Transmissão**, posicionada no *browser* do aplicativo. Será apresentada a tela descritiva referente à transmissão de NF-e para a SEFAZ.

Esta rotina tem como objetivo ajuda-lo na transmissão das notas fiscais eletrônicas para o serviço Totvs SPED Service. Neste momento o TSS está operando com a seguinte configuração:

Ambiente: 2-Homologação
Modalidade de emissão: 1-Normal
Versão do layout: 1.10
Versão da mensagem: 1.07
Código do status: 107 - Serviço em operação
UF: GO
Tempo médio(seg): 18
Motivo: Serviço em Operação

Nesse momento, o Sistema já executou alguns serviços na SEFAZ de Origem (a SEFAZ é identificada pelo cadastro da entidade já selecionado em outro momento por meio do estado) e já mostrou para que o usuário decida se realiza a transferência para o SEFAZ de Origem ou entra em contingência.

Importante

Nessa tela, as descrições somente são apresentadas por algumas SEFAZ e seu objetivo é fornecer uma previsão de retorno do serviço, em caso de paralisação.

2. Clique em **Avançar**.
3. A seguir, veja o assistente de apontamento do diretório onde constarão todos os arquivos das NF-e que deverão ser transmitidas. Preencha as informações a seguir:

Atenção

Neste passo devemos informar o diretório origem dos arquivos das notas fiscais eletrônicas que serão transmitidas para SEFAZ. Todos os arquivos contidos no diretório serão considerados e exibidos para confirmação da transmissão no passo seguinte.

Tipo de arquivo para importação: 1-XML ▾

Informe o diretório origem dos arquivos:

Diretório:

Tipo do arquivo para importação

Este item define o formato do arquivo das NF-e que serão importadas para o **TSS** e posteriormente transmitidas para a SEFAZ.

Informe o diretório origem dos arquivos

Este item deve indicar o diretório onde constam os arquivos que serão transmitidos. Vale ressaltar que todos os arquivos no formato especificado contidos no diretório serão considerados ao montar o assistente seguinte, porém somente os válidos serão autorizados pela SEFAZ.

Importante

Os arquivos de NF-e contidos no diretório especificado devem seguir o mesmo layout da NF-e disponível no “Manual de integração - Contribuinte” por meio do site <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>, opção “Legislação e Documentos/Manual de Integração”, pois se trata de um formato determinado pela SEFAZ abrangendo todas as informações necessárias que será também utilizado para integração com o **TSM**. Para tanto, basta gerar um XML (conforme requisitos do layout) para cada Nota Fiscal Eletrônica a ser interpretada e transmitida pelo **TSM**.

4. Clique em **Avançar**.
5. Este assistente serve para realizar a indicação de quais NF-e devem ser transmitidas para a SEFAZ.

Atenção

Verifique atentamente os arquivos apresentados, pois os que vieram selecionados automaticamente estão com os schemas válidos e prontos para serem transmitidos.

Arquivo XML	ID	Ambiente	Modalidade	Schema
☒ SPEDMAN_001000000001.XML	001000000001	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000002.XML	001000000002	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000003.XML	001000000003	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000004.XML	001000000004	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000005.XML	001000000005	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000006.XML	001000000006	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000007.XML	001000000007	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000008.XML	001000000008	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000009.XML	001000000009	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000010.XML	001000000010	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000011.XML	001000000011	2-Homologação	1-Normal	Schema valido
☒ SPEDMAN_001000000012.XML	001000000012	2-Homologação	1-Normal	Schema valido

Marcar Desmarcar Det.Schema

As informações neste assistente são apresentadas em colunas da seguinte forma:

- **Primeira coluna** - serve de identificador de seleção do registro, pois todos os registros que estiverem selecionados serão considerados na transmissão;
- **Arquivo XML** - indica o nome do arquivo contido no diretório especificado e que será transmitido ao se clicar em avançar neste assistente;
- **ID** - identifica o ID de transmissão da NF-e, que será sempre a SÉRIE+NÚMERO_DA_NOTA;
- **Ambiente** - indica o ambiente em que a NF-e está sendo transmitida, esta coluna é alimentada conforme os “Parâmetros” configurados anteriormente;
- **Modalidade** - indica a modalidade de transmissão da NF-e, esta coluna é alimentada conforme os “Parâmetros” configurados anteriormente;
- **Schema** - indica se o XML da NF-e é válido ou possui algum erro.

Importante

Se esta coluna estiver como **Schema válido**, o registro vem automaticamente selecionado, pois se trata de um schema de NF-e pré-validado e liberado para transmissão.

- Pressione **Marcar** para selecionar todos os registros válidos para transmissão ao mesmo tempo;
- Pressione **Desmarcar** para desmarca todos os registros selecionados para transmissão;
- Pressione **Det.Schema** para visualizar os erros de *schema* em detalhes;
- Pressione **Avançar** neste quadro e os registros selecionados serão transmitidos a SEFAZ origem.

6. Ao avançar para a próxima etapa, é apresentado um resumo da transmissão das NF-e selecionadas no passo anterior.

Atenção

O resumo apresentado neste quadro deve ser utilizado como guia para futuras análise e monitoramento.

Você concluiu com sucesso a transmissão do Protheus para o Totvs SPED Services.
Verifique se as notas foram autorizadas na SEFAZ, utilizando a rotina 'Monitor'. Antes de imprimir a DANFe.

Foram transmitidas 30 nota(s) em 00:00

As notas abaixo foram recusadas, verifique a rotina 'Monitor' para saber os motivos.

NFe: 001000000001
NFe: 001000000002
NFe: 001000000003
NFe: 001000000004
NFe: 001000000005
NFe: 001000000006
NFe: 001000000007
NFe: 001000000008
NFe: 001000000009
NFe: 001000000010
NFe: 001000000011



Importante

Ao clicar em **Finalizar** o Sistema direciona automaticamente para o **Monitor**, onde é possível verificar o *status* de cada NF-e transmitida.

Opção Monitor

Feita a transmissão conforme o procedimento anterior (transmissão), o **TSS** gerencia a fila de notas fiscais recebidas e faz a integração com a SEFAZ, retornando as mensagens para o **TSM**. Este monitoramento de transações é feito pelo **Monitor**, da seguinte forma:

1. Clique em **Monitor**, no *browser* principal do **TSM**.
2. Informe os parâmetros abaixo, confirme e visualize conforme os passos a seguir:

Tipo de monitoramento?

- Faixa – Apresenta o intervalo de notas fiscais a serem monitoradas;
- Tempo – Apresenta o intervalo em minutos de notas fiscais a serem monitoradas.

Tempo?

Indica o intervalo em minutos para monitoramento das NF-e, caso a primeira opção seja “**2-Tempo**”.

Da Série/Documento?

Compreende a série/número inicial das NF-e a serem monitoradas, caso a primeira opção seja “**1-Por faixa**”.

Até a Série/Documento?

Compreende a série/numero final das NF-e a serem monitoradas, caso a primeira opção seja “**1-Por faixa**”.

Importante

Quando for selecionada a opção **1-Por Faixa** e inserido como **Faixa Inicial** o conteúdo 000000000 e como **Faixa Final** o conteúdo 999999999, significa que o Sistema deve considerar tudo o que o **TSS** possui armazenado, porém o retorno sempre será de 50 em 50 documentos. Serão retornados sempre os 50 primeiros transmitidos e não os 50 últimos.

Neste passo, as NF-e já são monitoradas com *status* da SEFAZ *online*.

Monitor

Refresh

Schema

Mensagens

Consulta NF

Parâmetros

Impr. DANFE

Cancelamento

Rec. Xml

Pesquisar

	ID	Ambiente	Modalidade	Protocolo	Recomendação
☐	001100000020	Homologação	Normal	317090000040499	001 - Emissão de DANFE autorizada
☐	001100000019	Homologação	Normal	317090000040498	001 - Emissão de DANFE autorizada
☐	001100000018	Homologação	Normal	317090000040497	001 - Emissão de DANFE autorizada
☐	001100000017	Homologação	Normal	317090000040496	001 - Emissão de DANFE autorizada
☐	001100000016	Homologação	Normal	317090000040495	001 - Emissão de DANFE autorizada
☐	001100000015	Homologação	Normal	317090000040494	001 - Emissão de DANFE autorizada
☐	001100000014	Homologação	Normal	317090000041922	015 - Cancelamento autorizado
☐	001100000013	Homologação	Normal	317090000041908	015 - Cancelamento autorizado
☐	001100000012	Homologação	Normal	317090000041010	015 - Cancelamento autorizado
☐	001100000011	Homologação	Normal	317090000041003	015 - Cancelamento autorizado
☐	001100000010	Homologação	Normal	317090000041002	015 - Cancelamento autorizado

- **Refresh** permite atualizar o monitor quando houver necessidade.
- **Schema** permite validar o XML que foi (ou será) transmitido para a SEFAZ. Este processo valida todos os esquemas, caso exista alguma informação incompleta no XML, a mesma será apresentada na mensagem de validação do Schema.
- **Mensagens** permite visualizar todas as tentativas de transmissão para a SEFAZ e as ocorrências decorrentes de cada uma das transmissões.
- **Consulta NF** permite consultar o resumo da situação atual da NF-e, na base de dados da Secretaria da Fazenda.
- **Impr. DANFE** permite a impressão da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) que, com a implementação da NF-e, substitui o processo de impressão da nota fiscal convencional.

Importante

O modelo de impressão *default* passou a adotar uma tecnologia mais rápida e mais flexível, chamada **TOTVS® Printer**, com isso este modelo só pode ser utilizado quando a *build* da aplicação for igual ou superior a “**Build 7.00.100601A - Jul 7 2010 - 16:29:14**”.

- **Parâmetros** permite retornar à tela de parâmetros iniciais do monitor para efetuar novos filtros.
- **Cancelamento** permite efetuar os cancelamentos das NF-e transmitidas ou não à SEFAZ.

Importante

Quando a NF-e SEFAZ é transmitida, sua numeração é gravada na SEFAZ. Ao efetuar seu cancelamento, esse número não pode ser utilizado novamente.

Quando a SEFAZ apresenta a mensagem **Corrija a nota**, durante a transmissão, pode-se utilizar a mesma numeração. Em contrapartida, quando apresenta a mensagem **Uso denegado**, a mesma numeração não pode ser utilizada. Quando a nota fiscal é gravada no site da SEFAZ, não pode mais haver cancelamento.

- **Rec. Xml** permite a geração local do arquivo XML em disco, que é enviado à SEFAZ com a assinatura digital juntamente com o XML de resposta da SEFAZ. Os arquivos são gerados com o nome igual ao ID do XML e de acordo com os parâmetros a seguir:
- **Destino; Da Série/Documento; Até a Série/Documento; Data Inicial; Data Final; CNPJ Inicial; CNPJ final; XML Unificado.**

Importante

De acordo com a pergunta **XML Unificado?** é gerado um arquivo único por NF-e ou dois, sendo um com o envio e outro com a resposta.

- **Pesquisar** permite efetuar uma pesquisa ao ID desejada; para tanto, basta digitar ao lado e pesquisar.
 - **Marcar** seleciona todos os registros válidos para transmissão ao mesmo tempo.
 - **Desmarcar** desmarca todos os registros selecionados para transmissão.
 - **Filtro** permite filtrar as NF-e do monitor da seguinte forma:
1. Não transmitidas - filtra as NF-e que não deram entrada na SEFAZ, ou seja, não tenham nenhum protocolo;
 2. Somente transmitidas - filtra as NF-e que já deram entrada na SEFAZ, ou seja, que possuam protocolo;
 3. Ambos - exibe todas as NF-e, independente de terem ou não protocolo junto a SEFAZ.

Importante

Conforme o manual de integração do contribuinte para a NF-e, mesmo após sua transmissão para a SEFAZ de origem existe a possibilidade de recusa e a empresa-usuária deve estar preparada para todas as denegações da NF-e.

Opção Cancelamento

Esta opção trata-se de um utilitário de grande valia para cancelamentos em massa. Para utilizá-la, clique em **Cancelamento**, no *browser*.

Entidade	Configuração	Status SEFAZ	Parâmetros	Transmissão	Monitor	Cancelamento	Sair
Usuário:							
Cancelamento							
ID Inicial ?							
ID Final ?							
Confirmar							

Importante

Para realizar os cancelamentos, informar o ID inicial e final. Ao confirmar, serão transmitidos à SEFAZ cancelamentos para todos os IDs contidos neste intervalo.

É importante ressaltar que, depois de emitido um cancelamento e protocolado junto a SEFAZ, não é mais possível o estorno do mesmo. Portanto, muito cuidado na utilização deste utilitário.

Opção Painel de Controle

Esta opção somente é apresentada para o usuário MASTER, que é o único que tem permissão de fazer certos tipos de manutenções.

Totvs Sped Manager							
							
Entidade	Configuração	Parâmetros	Transmissão	Monitor	Digitação	Painel de Controle	
Usuário: MASTER ID: 000001 -- CNPJ: 43560788003119 -- Razão Social: TOTVS S/A							
Painel de Controle							
CONFIGURA MENUS		IMPORTA CADASTROS DE ARQUIVOS XML		INUTILIZAÇÃO EM LOTE		CONFIGURAÇÕES BÁSICAS	
				CONFIGURAÇÃO DOS CNPJS SERVICOS IMP, TRF E EXP			

Opção **CONFIGURA MENUS**, permite selecionar quais *menus* estarão disponíveis para os usuários;

Opção **IMPORTA CADASTROS DE ARQUIVOS XML**, permite efetuar a importação das informações cadastrais de **Cientes**, **Produtos** e **Transportadoras** dos arquivos XMLs contidos em uma determinada pasta.

Opção **INUTILIZAÇÃO EM LOTE**, inutiliza um range de NF-e sem a necessidade de se partir de um XML gerado por alguma integração, informando somente estes parâmetros.

Opção **CONFIGURAÇÕES BÁSICAS**, atualmente trata somente do *menu* **CANCELAMENTO**, pois determina se deve estar disponível para todos os usuários.

Opção **CONFIGURAÇÃO DOS CNPJS/ SERVIÇOS IMP, TRF E EXP**, permite efetuar a manutenção dos CNPJs utilizados nos serviços de Impressão Automática (IMP), Transmissão Automática (TRF) e/ou Exportação Automática (EXP).

Envio de e-mails para o destinatário da NF-e

Para que a aplicação interprete o e-mail correto do destinatário da NF-e, e envie o respectivo arquivo XML ao mesmo, um pequeno ajuste deve ser efetuado no layout desenvolvido para esta integração, mesmo que a premissa básica da aplicação seja a comunicação através do layout pré-definido pelo SEFAZ.

Esta alteração deve ser efetuada devido ao legado das primeiras versões de layout da SEFAZ não comportarem um campo específico para o e-mail do destinatário em sua estrutura XML, assim desenvolvemos uma alternativa que funciona da mesma forma até os dias atuais, mesmo os novos layouts já tendo este campo.

No print abaixo podemos observar o que deve estar contemplado na estrutura do arquivo XML e a forma correta, para que este mecanismo funcione corretamente.

```
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe35100643560788003119550900000000011999999989" versao="2.00">
+ <ide>
+ <emit>
+ <dest>
+ <det nItem="1">
+ <total>
+ <transp>
+ <coobr>
- <infAdic>
  <infCpl>[EMAIL=TESTE@TESTE.COM] outro texto referente a observacao do documento...</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
</NFe>
```

Podemos observar que utilizamos uma chave que será interpretada pela aplicação em informações complementares do arquivo XML, tag **<infAdic><infCpl>**. Esta chave deve seguir a estrutura demonstrada acima "[EMAIL=XXXX@XXXX.XX.XX]", iniciando por "[EMAIL=" + o e-mail do destinatário + "]". Depois do fechamento do colchete "]", pode-se continuar as possíveis observações que o documento possa ter.

Esta chave de e-mail será retirada do arquivo XML automaticamente pela aplicação, trata-se somente de uma forma de atribuir um e-mail ao destinatário do documento fiscal. Com isso, o e-mail será enviado automaticamente pela aplicação conforme determina a legislação.

Importante

O tratamento de e-mail pode ser utilizado tanto em ambiente de homologação quanto de produção, porém somente no ambiente de produção o e-mail será enviado ao destinatário corretamente, no ambiente de homologação será enviado para o e-mail de notificação configurado na seção de "Configuração", segundo menu da aplicação.



Entidade

Configuração

Parâmetros

Transmissão

Monitor

Digit

Usuário: MASTER

ID: 000042 -- CNPJ: 10312991000100 -- Razão Social: TOMA CONSULTORIA GE

Assistente de configuração do Totvs SPED Manager

Atenção

Neste passo devemos informar os dados da conta envio de e-mail pelo TSS.

Servidor SMTP ?

Login do e-mail ?

Senha ?

Conta de e-mail ?

Requer autenticação

☐

E-Mail Notificação

Enviar Notificacao

1-Sim



Utiliza conexão segura ?

☐

Informações Anfavea

Essa abordagem obriga o emissor de NF-e a inserir *tags* adicionais, definidas pela Subcomissão de EDI da **ANFAVEA**, no XML NF-e padronizado pela Sefaz conforme documentação disponibilizada por meio do *link* (http://www.anfavea.com.br/documentos/ExtensaoNF-e_v1.0-01.pdf). Mais detalhes podem ser obtidos por meio deste documento ou até mesmo do *site* <http://www.anfavea.com.br/index.html>, inclusive sobre quem está obrigado a utilizar este recurso.

Apesar da aplicação utilize como base os *layouts* já definidos pelos respectivos órgãos, SEFAZ e Anfavea, observando o seguinte tratamento que deve ser contemplado para que o item **ANFAVEA** funcione corretamente em todo o contexto.

O *layout* da ANFAVEA, em sua página 6, item 5.1, descreve um exemplo de como as informações devem ser enviadas dentro do XML da SEFAZ, utilizando uma *tag* adicional `<![CDATA[ ... ]]>`, tanto na *tag* padrão do *layout* da SEFAZ `<infCpl>` quanto na `<infAdProd>`, conforme *print* abaixo:

Especificação de Esquema XML

Extensão de NF-e

5. Exemplo de utilização do esquema

5.1. Somente as tags adicionais da Anfavea

Observação: O exemplo abaixo inclui apenas algumas tags.

```
<infCpl>
  <![CDATA[<versao>00</versao>
    <transmissor codigo="111111111111" nome="Empresa A"/>
    <receptor codigo="222222222222" nome="Empresa B"/>
    <especieNF>00</especieNF>
    <fabEntrega>123</fabEntrega>
    <dca>ABC</dca>]]>
</infCpl>

<infAdProd>
  <![CDATA[<id item="ABC 123-DEF" ped="1234567890" tpF="P"/>
    <div uM="PC" dVD="20100130" psB="1.123" psL="2.123"/>
    <entg tCh="KB" ch="KB001" hCh="200901301200" qtEm="10" qtlT="500"/>
    <dest dca="D01" ptU="D010001"/>
    <ctl ltP="L010101"/>
    <ref nFE="000001298" sNE="001"/>]]>
</infAdProd>
```

Importante

É necessário realizar um pequeno ajuste para que este tratamento funcione: duplicar a *tag* CDAT e repeti-la no final, conforme segue: `<![CDATA[<![CDATA[ ... ]]]> <![CDATA[>]]>`

```
- <infAdProd>
  COD_PEDIDO: 883050T6 COD_PRODUTO: 6C45 10677AB
  <![CDATA[ <![CDATA[<id item="6C45 10677AB          " ped="883050T6" tpF="P"/><div uM="P"/>]] ]]]>
  <![CDATA[ > ]]]>
</infAdProd>
```

Informações Úteis

Histórico das revisões iniciais:

- 001 – 30/10/2008** Implementado o tratamento para mover as notas fiscais que foram transmitidas da estação remota para o servidor, ou seja, quando efetuada a transmissão dos arquivos XML das NF-e, os mesmos serão movidos para o diretório **Transmitido** do servidor.
- 002 – 22/12/2008** Adicionadas informações referentes à configuração e utilização do *job* de envio automático dos arquivos XML das NF-e.
- 003 – 19/02/2009** Ação **Rec. XML** no *menu* do **Monitor** com opção de exportar XML na NF-e mais XML da resposta da SEFAZ para disco local.
- 004 – 11/11/2010** Implementado tratamento de quantidade de vias padrão quando a impressão se referir a uma NF-e transmitida em **Contingência DPEC** e **Contingência off-line**.
Alterado tratamento da montagem do lote de transmissão, que não estava respeitando corretamente o limite de 400KB.

Informações Técnicas

Rotinas Envolvidas	TSM
Sistemas Operacionais	Windows/Linux