





Modifier un mot de passe Linux perdu via le grub

🕒 Catégorie	Linux
📅 Date	9 juin 2026
📍 Lieu	Bourgeois Decoupage
🕒 Mise à jour	21 juillet 2026 08:27
🌟 Statut	Finalisée

Si vous avez perdu le mot de passe de votre session, il est possible de le modifier en passant par le GRUB (Grand Unified Bootloader). Voici donc les différentes étapes à suivre.

Quand vous vous trouvez à cet endroit, appuyé rapidement sur la touche “e”



Vous arriverez sur cette fenêtre

```
GNU GRUB  version 2.06-13+deb12u1

setparams 'Debian GNU/Linux'

    load_video
    insmod gzio
    if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; \
fi
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='hd0,msdos1'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  e1c823c8-5909-4ab4\
-8694-a6403075605b
    else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root e1c823c8-5909-4ab4-869\

Édition basique à l'écran de type Emacs possible. Tab affiche
les compléments. Appuyez sur Ctrl-x ou F10 pour démarrer,
Ctrl-c ou F2 pour une invite de commandes ou Échap pour revenir
au menu GRUB.
```

A l'aide des flèches, descendez jusqu'à la ligne "Linux"

```
GNU GRUB  version 2.06-13+deb12u1

    set root='hd0,msdos1'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  ef090b77-cec3-4b92\
-9ae1-af3ec9cfcf26
    else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root ef090b77-cec3-4b92-9ae\
1-af3ec9cfcf26
    fi
    echo          'Loading Linux 6.1.0-17-amd64 ...'
    linux          /boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64 root=UUID=ef090b77-cec\
3-4b92-9ae1-af3ec9cfcf26 ro quiet
    echo          'Loading initial ramdisk ...'
    initrd        /boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64

Édition basique à l'écran de type Emacs possible. Tab affiche
les compléments. Appuyez sur Ctrl-x ou F10 pour démarrer,
Ctrl-c ou F2 pour une invite de commandes ou Échap pour revenir
au menu GRUB.
```

Toujours avec les flèches, déplacez vous jusqu'à la fin de la ligne (derrière **quiet**) puis écrivez

```
# ATTENTION : le clavier peut être en QWERTY
rw init=/bin/bash
```

```
GNU GRUB  version 2.06-13+deb12u1

insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  e1c823c8-5909-4ab4\
-8694-a6403075605b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root e1c823c8-5909-4ab4-869\
4-a6403075605b
fi
echo      'Loading Linux 6.1.0-13-amd64 ...'
linux    /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64 root=UUID=e1c823c8-590\
9-4ab4-8694-a6403075605b ro quiet rw init=/bin/bash_
echo      'Loading initial ramdisk ...'
initrd   /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64

Édition basique à l'écran de type Emacs possible. Tab affiche
les compléments. Appuyez sur Ctrl-x ou F10 pour démarrer,
Ctrl-c ou F2 pour une invite de commandes ou Échap pour revenir
au menu GRUB.
```

Une fois la manipulation fini, cliquez simultanément sur Ctrl et X du clavier.

Si les étapes précédentes ont été correctement effectués, vous devriez arriver ici

```
[ 1.231794] piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!
/dev/sda1: clean, 39267/1248480 files, 573536/4992512 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/#
```

ATTENTION : le clavier peut être encore en QWERTY donc faites attention lors des prochaines étapes

Ensuite, vous devrez tapez :

```
passwd // changement du mot de passe de root

passwd jhon // changement du mot de passe de jhon
```

Linux vous demandera de rentrer le nouveau mot de passe et de confirmer le mot de passe

```
root@(none):/# passwd john
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/# _
```

une fois le mot de passe modifié, vous pouvez quitter cette interface avec cette commande :

```
exec /sbin/init
```

Et vous devriez arriver de nouveau sur la fenêtre de connexion.