

Практическая работа

Установите менеджера входа SDDM на операционную систему

Перейдите в сеанс пользователя root: su -

Далее все команды будут выполняться с правами пользователя root, если не указано иное.

Установите пакет x11vnc.

```
apt-get install x11vnc
```

Настройте сам x11vnc и пропишите пароль:

```
x11vnc -storepasswd "пароль" /etc/vncpasswd
```

Чтобы vnc запускался автоматически, пропишите его как сервис в systemd:

```
nano /lib/systemd/system/x11vnc.service
```

```
[Unit]
```

```
Description=x11vnc server for SDDM
```

```
After=graphical.target
```

```
[Service]
```

```
ExecStart=/bin/bash -c "/usr/bin/x11vnc -display :0 -many -shared -dontdisconnect -repeat -auth  
$(ls /var/run/sddm/{*}) -noxdamage -rfbauth /etc/vncpasswd"
```

```
Restart=on-failure
```

```
RestartSec=3
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=graphical.target
```

Перезагрузите демон systemd:

```
systemctl daemon-reload
```

Добавьте в автозагрузку сервис x11vnc:

```
systemctl enable x11vnc.service
```

Запустите службу для проверки:

```
systemctl start x11vnc.service
```

Проверьте, запустилась ли служба (нормальное состояние - это статус "active (running)").

```
systemctl status x11vnc.service
```

Теперь можно присоединиться к текущей сессии пользователя (на примере tigerVNC, порт 5900 необязателен).