# Лабораторная работа №5

Конфигурирование VLAN

Танрибергенов Эльдар

2024 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи



Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

- 1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
- 2. Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN.
- 3. Остальные коммутаторы настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
- 4. На серверах прописать ІР-адреса.
- 5. На оконечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ір-адресов из предыдущих ЛР.
- 6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.

# Выполнение работы

Настройка режима работы

интерфейсов, связывающих

коммутаторы между собой

## Примечание

• Режим работы интерфейса переключается командой switchport mode <peжим>

```
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-if)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-if)#interface g0/2
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-if)finterface f0/1
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #swi
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-if)#
*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#
```

Рис. 1: Настройка интерфейсов коммутатора 1

```
msk-donskava-etanribergenov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskava-etanribergenov-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskava-etanribergenov-sw-2(config)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskava-etanribergenov-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskava-etanribergenov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config-if)#
```

Рис. 2: Настройка интерфейсов коммутатора 2

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#interface g0/l
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#exit
```

Рис. 3: Настройка интерфейсов коммутатора 3

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#interface g0/l
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config-if)#^Z
```

Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора 4

msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#switchport mode trunk
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#^Z

Рис. 5: Настройка интерфейсов коммутатора

Настройка VTP-сервера и клиентов

#### Примечание

- · Создаётся VTP-сервер/клиент последовательностью команд:
- vtp mode <server/client> //переводит режим работы устройства в VTP-сервер/клиент (по умолчанию - сервер)
- vtp domain <домен> //указание домена (задав домен серверу, клиенты автоматически устанавливают этот домен себе)
- · vtp password <пароль> // задание пароля

#### Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 - VTP-сервер

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1>en
Password:
msk-donskava-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config) #vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config) #vtp domain donskaya-etanribergenov
Changing VTP domain name from NULL to donskaya-etanribergenov
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config)#
```

Рис. 6: Перевод коммутатора в режим VTP-сервера

## Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 - VTP-сервер

· Прописал VLAN-ы на VTP-сервере

```
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-vlan)#name management
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-vlan)#name servers
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan) #vlan 101
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-vlan)#name dk
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-vlan) #name departaments
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan) #vlan 104
msk-donskava-etanribergenov-sw-l(config-vlan)#name other
msk-donskava-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#^Z
msk-donskava-etanribergenov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1#wr mem
```

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Рис. 8: Настройка VTP-клиента на коммутаторе 2

#### Перевод коммутаторов на территории "Москва, Донская" в режим VTP-клиента

```
msk-donskava-etanribergenov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#
```

**Рис. 9:** Настройка VTP-клиента на коммутаторе 3

#### Перевод коммутаторов на территории "Москва, Донская" в режим VTP-клиента

```
msk-donskava-etanribergenov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config) #password cisco
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

## Перевод коммутатора на территории "Москва, Павловская" в режим VTP-клиента

```
msk-pavlovskava-etanribergenov-sw-1>enable
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskava-etanribergenov-sw-l(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1(config)#
```

**Рис. 11:** Настройка VTP-клиента на коммутаторе

Указание принадлежности соответствующим VLAN

интерфейсов коммутаторов

#### Примечание

- Для настройки нескольких интерфейсов сразу пользуется команда interface <f/g>0<начало диапазона> - <конец диапазона>
- Перевод интерфейса в режим "Нетэгированный" (Access) осуществляется командой switchport mode access
- Принадлежность интерфейса определённому VLAN задаётся командой switchport access vlan <номер VLAN>

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#wr mem
```

Рис. 12: Указание принадлежности интерфейсов коммутатора 2

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config) #interface f0/l
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if) #switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if) #switchport access vlan 3
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if) #^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#
```

Рис. 13: Указание принадлежности интерфейсов коммутатора 3


```
msk-donskava-etanribergenov-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range)#exit
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range) #exit
msk-donskava-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-4(config)finterface range f0/11 - 15
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range) #switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range) #exit
msk-donskava-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskava-etanribergenov-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #switchport access vlan 104
msk-donskava-etanribergenov-sw(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-donskava-etanribergenov-sw-4#wr mem
```

Рис. 14: Указание принадлежности интерфейсов коммутатора 4

```
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-etanribergenov(config-if-range) #switchport mode access
msk-pavlovskava-etanribergenov(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskava-etanribergenov(config-if-range)#exit
msk-pavlovskava-etanribergenov-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1(config)#interface f0/20
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #switchport mode access
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1(config-if) #switchport access vlan 104
msk-pavlovskava-etanribergenov-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#write mem
Building configuration...
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1#
```


Настройка оконечных устройств типа "Сервер"

## Настройка сервера Web



**Рис. 16:** Сервер Web: шлюз


#### Настройка сервера Web



**Рис. 17:** Сервер Web: IP-адрес и маска

Настройка оконечных устройств типа "ПК"

## Настройка устройств типа "ПК" на территории "Москва, Павловская"



**Рис. 18:** dk-pavlovskaya-etanribergenov-1: шлюз

## Настройка устройств типа "ПК" на территории "Москва, Павловская"

🧗 dk-pavlovskaya-etan	riber	genov-1					-		×
Physical Config	Desk	ctop Programming	Attributes						
GLOBAL	^			Fas	tEthernet0				
Settings Algorithm Settings INTERFACE FastEthernet0 Bluetooth		Port Status Bandwidth Duplex MAC Address  IP Configuration O DHCP Static IPv4 Address Subnet Mask				100 Mbps C		bps 🗹 A	

Рис. 19: dk-pavlovskaya-etanribergenov-1: IP-адрес и маска

## Настройка устройств типа "ПК" на территории "Москва, Донская"




Рис. 20: dk-donskaya-etanribergenov-1: шлюз

## Настройка устройств типа "ПК" на территории "Москва, Донская"

dk-donskaya-etanrib	ergenov-1	>
Physical Config	Desktop Programming Attributes	
GLOBAL	^	FastEthernet0
Settings Algorithm Settings INTERFACE FastEthernet0 Bluetooth	Port Status Bandwidth Duplex MAC Address	☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☐ Auto ☐ Half Duplex ⑥ Full Duplex ☑ Auto ☐ 00D0.5830.042A
	IP Configuration  DHCP  Static  IPv4 Address	10.128.3.201
	Subnet Mask	255.255.255.0

Рис. 21: dk-donskaya-etanribergenov-1: IP-адрес и маска

# Результаты

## Проверка доступности устройств из одного VLAN

· Доступность устройства проверена командой ping

```
C:\>ping 10.128.3.201
Pinging 10.128.3.201 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 10.128.3.201:
    Packets: Sent = 4. Received = 4. Lost = 0 (0% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Рис. 22: Проверка доступности устр-ва из одного VLAN: успех

```
C:\>ping 10.128.4.202

Pinging 10.128.4.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.202:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
```

Рис. 23: Проверка доступности устр-ва из разных VLAN: неудача

#### Результат

- Настроены интерфейсы, соединяющие коммутаторы между собой
- Настроены интерфейсы, соединяющие коммутаторы с оконечными устройствами
- Настроены VTP-сервер и VTP-клиенты
- · VLAN созданы и распределены по интерфейсам коммутаторов
- Настроены оконечные устройства для соединения
- Проверена доступность устройств из одного VLAN и недоступность устройств разных VLAN.





Я получил основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.