

Linux下的FTP服务器Wu一Ftpd配置

http://www.sina.com.cn 2002/09/17 14:34 赛迪网--中国电脑教育报

文/戴爱铭

为了实现<u>Linux</u>环境下的FTP服务器配置,绝大多数的Linux发行套装中都选用的是Washington University FTP(Wu-Ftpd),这是一个性能优秀的服务器软件,由于它具有众多强大功能和超大的吞吐量,Internet上的FTP服务器有60%以上采用了它。

安装与运行

以下我们以RedHat Linux为例。

1、安装

根据服务对象的不同,FTP服务可以分为两类:一类是系统FTP服务器,它只允许系统上的合法用户使用;另一类是匿名FTP服务器,它允许任何人登录到FTP服务器,和服务器连接后,在登录提示中输入Anonymous,即可访问服务器。针对这两种服务,可以通过RedHat的第一张光盘安装Wu-Ftpd的RPM包,只需以Root身份进入系统并运行下面的命令即可:

Rpm - ivh anonftp -x.x-x.i386.rpm

Rpm - ivh wu-ftpd-x.x.x-x.i386.rpm

其中-x.x-x和-x.x.x-x是版本号。

2、启动

和Apache一样,Wu-Ftpd也可以配置为自动启动:执行RedHat附带的Setup程序,在"System Service"选项中选中Wu-Ftpd,按下[OK]按钮确定退出即可。

自动启动固然方便,但是,当我们更改了Wu-Ftpd配置文件,需要用到手工启动:

启动: /usr/sbin/ftprestart

关闭: /usr/sbin/ftpshut

FTP服务器的配置

为了确保FTP服务器安全,必须设置一些重要的配置文件,以更好地控制用户的访问权限。这些配置文件是:/etc/ftpusers、/etc/ftpconversions、/etc/ftp-

groups、/etc/ftpphosts、/etc/ftpaccess。利用这些文件,能够非常精确地控制哪些人、在什么时间、从什么地点可以连接服务器,并且可以对他们连接后所做的工作进行检查跟踪。

/etc/ftpusers:该文件夹中包含的用户不能通过FTP登录服务器,有时将需要禁止的用户账号写入文件/etc/ftpuser中,这样就可以禁止一些用户使用FTP服务。

/etc/ftpconversions: 用来配置压缩/解压缩程序。

/etc/ftpgroups: 创建用户组,这个组中的成员预先定义可以访问FTP服务器。

/etc/ftpphosts: 用来根据禁止或允许远程主机对特定账户的访问,例如:

allow czc 192.168.0.0/24

deny cdd 10.0.0.0/8

表示允许czc用户从192.168.0这个网段连线访问,拒绝cdd从10.这个网段连线访问。

/etc/ftpaccess: 是非常重要的一个配置文件,用来控制存取权限,文件中的每一行定义一个属性,并对属性的值进行设置。下面对它的一些常用配置做一点介绍:

1、定义用户类别

格式: class [类名] [real/guest/anonymous][IP地址]

功能:这个指令的功能设定FTP服务器上用户的类别。并可对客户端的IP地址进行限制,允许特定或者全部的IP地址访问FTP服务器。

2、登录重试次数

在命令行中输入:loginfails 10,这表明如果10次还没有登录成功就切断连线。

3、密码检查

格式: passwd-check 〈strictness〉 warn

是对匿名用户的密码使用方式的检查,其中〈strictness〉是三个可能的字符串之一: None、Trivial、RFC822。若选None,表示将不对口令做任何检查;若选Trivial,表示对口令有一定的要求,它需要在口令中至少要有一个@符号;若选RFC822,则表示最严格,要求E-mail地址必须遵守RFC822报文标题标准(如:czc@domain.com)。

例如:passwd-check rfc822 warn,表明密码的要求很严格,当密码不符合规定时出现警告信息。

4、登录人数的限制

格式: limit [类别] [人数] [时间] [文件名]

设置指定类别在约定时间内可以登录FTP的人数。例如:limit remote Any/etc/many.msg,说明类别Remote类别在任何时间内登录人数不超过20个人,否则会显示Many.msg警告信息。

合理运用这些配置,可以有效地保护好我们的服务器。

验证

安装、配置好FTP服务器后,就可以进行验证,用图形工具和命令行均可访问FTP服务器。在Linux里最常用的命令为FTP,它提供了一个并不复杂的FTP服务器接口。与FTP服务器连接,只需要在命令提示符后输入:FTP Servername,用主机名或希望连接的FTP服务器的IP地址代替Servername,按照提示输入用户名和口令,然后用标准的Linux上移或下移FTP服务器目录结构。另外,也可以采用图形化FTP程序,包括窗口式gFTP,可以借助Web浏览器去访问FTP服务器。

以上是在Linux下进行FTP服务器配置的要点,希望对您有所帮助。

【发表评论】【初学者园地】【科技聊天】【关闭窗口】

相关链接

Linux服务器在亚太受宠 中韩尤其重视 (2002/01/21 16:35)

红旗Linux企业级服务器系列隆重发布 (2001/12/29 08:42)

Linux服务器配置方案MySQL(上)(2001/12/06 16:27)

软件缺陷使Linux服务器面临黑客攻击威胁 (2001/11/29 10:44)

Serv-U FTP文件服务器组建攻略 (2002/05/22 18:21)

DNS2Go+Serv-U架设动态IP的FTP服务器 (2002/03/28 17:15)

用vftpd设置一台虚拟的安全FTP服务器 (2002/03/07 09:17)

在Windows上架设FTP服务器 (2001/11/23 15:45)

用Serv-U架设你的FTP服务器 (2001/10/31 14:26)

FTP服务器软件中发现安全漏洞 (2001/04/10 14:21)

科技时代意见反馈留言板 电话: 010-82612286 或 010-82628888-5488 欢迎批评指正

新浪简介 | 用户注册 | 广告服务 | 招聘信息 | 中文阅读 | Richwin | 联系方式 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2002 SINA.com, Stone Rich Sight. All Rights Reserved

版权所有 四通利方 新浪网