01 · Comece por aqui

Entre no beta

• Abra o link do site pelo navegador. A página e este manual ficam disponíveis diretamente pelo link.

• Clique em **Baixar Atlon Mark I**, abra o instalador e siga as etapas. É necessário Windows 10 ou 11 de 64 bits e internet. O Python já vem incluído: você não precisa instalá-lo separadamente.

• Este beta ainda não tem assinatura digital de editor. O Windows pode exibir um aviso ao abrir o instalador. Confira se o arquivo veio do link oficial do site; se houver dúvida, consulte o responsável pelo beta.

• Para atualizar sem refazer suas conexões ou para desinstalar, consulte a seção **08 · Atualize ou desinstale** deste guia.

Ative a conversa com Gemini

• No Google AI Studio, entre na sua conta e crie ou copie a sua própria chave da API Gemini. Consulte a cota no Google antes de usar.

• Na primeira abertura do Atlon, cole a chave no campo **Gemini API Key** e conclua em **Initialise Systems**. Guarde a chave para você e mantenha-a fora de mensagens, capturas de tela e pastas compartilhadas.

• O modo de conversa padrão usa Gemini para ouvir e responder. ChatGPT, Claude e Groq são integrações opcionais, que você pode configurar depois.

• Se o Atlon não ouvir você, abra **Engrenagem > Configuração guiada > Microfone e som**. Escolha a entrada e a saída corretas e confira a permissão de microfone no Windows.

Faça seu primeiro pedido

• Digite no campo de comando ou fale com o microfone ligado. Comece com “Qual a temperatura agora em Belo Horizonte?” ou “Me ajude a montar uma lista de materiais”.

• Para abrir este PDF pelo aplicativo, escolha **Engrenagem > Configuração guiada > Manual em PDF**. Você também pode pedir “Atlon, abra o manual do aplicativo”.

02 · Deixe do seu jeito

Configure sem editar arquivos

• Na primeira configuração, o Atlon oferece o painel **Do seu jeito**. Você também pode abri-lo pela engrenagem a qualquer momento. Informe seu nome ou apelido e sua cidade com o nome completo do estado.

• Marque o que quer ouvir ao pedir “bom dia”. O padrão é nome, data, horário e temperatura. Agenda, resumo de mensagens e notícias são opcionais. O bom dia não começa sozinho ao abrir o aplicativo.

• Para abrir o Atlon com duas palmas, ative **Palmas** e escolha se a escuta começa com o Windows. Ao ativar, o microfone fica ouvindo localmente com a janela fechada; a escuta de palmas pausa quando o Atlon está aberto. Comece na sensibilidade Normal e ajuste se precisar.

• Em **Configuração guiada > Avisos, privacidade, desempenho e pasta de notas**, escolha avisos de e-mail e mensagens, histórico, contexto das janelas e desempenho. Você pode selecionar sua pasta de notas sem mover os arquivos. Reabra o Atlon para aplicar o desempenho.

Peça pela conversa

• “Configure meu bom dia”, “Me chame de Pessoa Exemplo”, “Minha cidade é Cidade Exemplo, Estado Exemplo”, “Ative as palmas” ou “Deixe o aplicativo mais leve”. O Atlon abre o painel ou mostra a mudança e pede sua confirmação. Não dite chaves, senhas ou códigos de verificação.

• Para uma rotina, peça “Todo dia às 7 horas, faça meu bom dia”. Você pode pedir para listar, pausar ou remover rotinas. O computador e o Atlon precisam estar ligados no horário.

• Para resolver problemas, abra **Configuração guiada > Verificar instalação**. A verificação orienta sem ligar microfone, câmera ou acessar contas. Nenhum Codex ou Claude Code é necessário para essas configurações.

03 · Escolha suas IAs

Conecte pelo próprio Atlon

• Abra **Hub de IAs > Conectar IAs**. Escolha Gemini, Groq, ChatGPT, Claude ou Outras LLMs. Cada pessoa usa suas próprias contas, chaves e cotas.

• **Gemini e Groq:** use **Gerar chave** e cole a chave no campo protegido. Depois clique em **Salvar chave**. Groq Whisper é a opção para ouvir sua fala; a IA que responde pode ser outra.

• **ChatGPT:** clique em **Instalar conector** para instalar o Codex oficial. Confira as etapas da janela de instalação. Depois use **Entrar na conta**, conclua o login no navegador com sua conta ChatGPT e clique em **Verificar conexão**. A conta precisa oferecer acesso ao Codex.

• **Claude:** clique em **Instalar conector** para instalar o Claude Code oficial. Depois use **Entrar na conta**, conclua o login com sua conta Claude e clique em **Verificar conexão**. O plano precisa incluir Claude Code; a conta gratuita do site, sozinha, não garante esse acesso.

• Os conectores funcionam em segundo plano. Você não precisa programar ou escrever comandos. Os acordos, o login e eventuais códigos ficam com você na janela oficial. Se o Windows não tiver WinGet, instale o **Instalador de Aplicativo** da Microsoft Store.

Outras LLMs e modo automático

• Em **Outros modelos > Ativar LLMs**, prepare o serviço FreeLLMAPI incluído no instalador. Ele usa as chaves Gemini/Groq já cadastradas somente neste computador; não exige outras chaves para os modelos desses dois provedores. **Provedores** é opcional, para acrescentar outros serviços. Os limites de cada conta continuam valendo.

• No Hub, **Automático · recomendado** começa pela melhor IA e troca sozinho quando o limite de uma acaba: Gemini Live na voz, depois Gemini, Claude, ChatGPT, LLMs grátis e Groq, só as que você conectou. O Hub mostra a ordem. Quando o limite do Gemini renova, ele volta. Esse modo pede as chaves do Gemini e do Groq.

• Você também pode escolher uma IA fixa ou **Automático · IAs que conectei**. O Gemini continua como principal quando sua chave está cadastrada. Para documentos, o **Redator > Automático · IAs conectadas** pode usar as contas verificadas de Claude/ChatGPT. Se precisar de reserva, avisa a troca. A disponibilidade pode mudar conforme login, plano e cota.

• Em **Redator**, escolha separadamente quem prepara documentos e planilhas. Em **Ouvir**, selecione Groq Whisper quando usar os modelos de texto. Os campos **Falar com** e **Voz** continuam independentes; conectar IAs não troca sua voz.

• Quando um login vencer, volte a **Conectar IAs**, entre de novo e verifique. A verificação consulta o estado do conector; não gera uma resposta de IA nem confirma que ainda existe cota.

04 · Conecte suas contas

Gmail, Drive e Agenda

- No Atlon, abra **Engrenagem > Configuração guiada > Contas do Google**. Escolha **Cadastrar outro e-mail**, informe o apelido e o endereço, e clique em **Cadastrar**.
- Selecione a conta e clique em **Autorizar**. No navegador, confira o endereço selecionado e as permissões do Google. Volte ao Atlon depois de concluir.
- Cadastre as contas que você quer usar. A autorização e as cotas de cada serviço são controladas pelo Google. A conexão com Gmail, Drive e Agenda é opcional.

Se aparecer “Escolher arquivo do Google”

- No Google Cloud, selecione seu projeto e ative as APIs que você quer usar, como Gmail, Drive e Agenda. Configure a tela de consentimento. Se o projeto estiver em teste, adicione o endereço em **Usuários de teste**.
- Em **Google Auth Platform > Clientes**, crie um cliente OAuth do tipo **Aplicativo para computador**. Baixe o JSON para uma pasta local, fora do OneDrive. Veja o passo a passo oficial do Google.
- Volte a **Contas do Google > Escolher arquivo do Google**, selecione o JSON baixado e clique em **Autorizar**. Se o Google bloquear o login, confira se escolheu o e-mail cadastrado e se ele está autorizado no projeto.

Experimente

- “Veja meus próximos eventos na Agenda” ou “Procure a planilha de orçamento no meu Drive”. Para enviar um e-mail, revise destinatário e conteúdo na confirmação do Atlon.

WhatsApp no Windows

- Abra **Configuração guiada > WhatsApp**. Conecte o aplicativo oficial do WhatsApp pelo QR code e permita notificações com prévia do texto no Windows. O Atlon lê notificações recebidas; não tem acesso a todo o histórico nem recupera notificações apagadas. Nenhuma senha do WhatsApp é informada ao Atlon.

05 · Use no dia a dia

Arquivos e contexto da tela

• Diga “Abra a planilha do orçamento aqui” para tentar abrir o arquivo no visualizador. Você pode pedir “Desce a página”, “Aumenta o texto” ou “Fecha o documento”.

• Quando usar o recurso de visão, confira qual janela ou tela está sendo compartilhada. Desative a visão antes de mostrar senhas, chaves ou informações de terceiros.

AutoCAD e Revit

• O Atlon inclui uma base de referência preparada com guias oficiais de AutoCAD e Revit. Peça “Como conferir as unidades no AutoCAD?” ou “Como funcionam os níveis no Revit?”. As orientações usam os temas revisados e citam a fonte. Você não precisa cadastrar PDFs. Confira a versão indicada; consultar o material não cria comandos de desenho novos.

• Nos dois programas, toda medida de comprimento sem unidade é interpretada em **metros**: “1,80” significa 1,80 m e “0,10” significa 0,10 m. Se você disser “30 centímetros” ou “2 quilômetros”, essa medida será convertida corretamente. Isso não muda o padrão dos próximos números sem unidade. As respostas usam metros, a menos que você peça outra unidade.

• Instale e abra o programa separadamente. Para leitura no Revit, prepare o pyRevit e ative **Agent Runtime (MCP)** em modo **somente leitura**. Abra um modelo de teste antes de pedir “Quais são os níveis?” ou “O que eu selecionei?”.

• No AutoCAD, comece num desenho fictício. Exemplo de pedido “Prévia de um círculo de raio 0,50 m”. Diga as medidas em metros. Confira o desenho e as medidas na prévia antes de confirmar uma alteração.

• Confira toda ação importante antes de responder “sim”, incluindo envios, ligações, exclusões e alterações em desenhos. Se houver dúvida, cancele e refaça o pedido.

Se algo falhar

• **Sem voz ou som**. Confira se o microfone está ligado, o dispositivo certo foi selecionado e a chave do Gemini está ativa.

• **Conta Google sem acesso**. Confira a conta selecionada e tente **Autorizar** novamente. Se o problema continuar, envie ao responsável pelo beta o passo que falhou e a mensagem de erro, sem incluir chaves, e-mails de terceiros ou conteúdo privado.

06 · Converse por texto

Abra a tela de conversa

- O Atlon sempre abre no assistente de voz, inclusive pelas palmas. Para conversar por texto, clique em ■ **CONVERSAR**, no canto superior esquerdo da tela da esfera.
- Na conversa, a esfera fecha e o microfone do assistente fica mudo. Para voltar, clique em **Modo voz** na coluna da esquerda.
- A conversa por texto gasta menos cota que a voz. É o lugar para perguntas longas, arquivos e projetos.

Escolha a IA e o modelo

- Na caixa de escrever, clique em **Automático** para ver as opções. **Automático** começa pela melhor IA conectada e troca sozinho quando o limite acaba: Gemini 3.5 Flash, Claude Sonnet, ChatGPT GPT-6.1 Terra, LLMs grátis e Groq.
- Para fixar uma IA, passe o mouse sobre ela e escolha o modelo, por exemplo **Claude › Opus**. Claude e ChatGPT usam esforço médio. A lista do ChatGPT mostra os modelos da sua conta. IAs não conectadas aparecem apagadas.

Anexe arquivos e mande áudio

- O **+** tem **Adicionar arquivos ou fotos**: escolha PDF, planta, foto, planilha ou documento de uma vez. Também tem **Print da tela** e, dentro de um projeto, **Arquivo do projeto**. Você também pode arrastar arquivos para a caixa. O Gemini vê as imagens; as outras IAs recebem o texto dos arquivos.
- O **microfone** grava um áudio. Clique de novo para parar: o Groq Whisper escreve o que você falou na caixa. Confira o texto e aperte **Enter** ou a seta para enviar. Isso não é o modo voz; nada é falado de volta.

Organize em projetos

- Em **Projetos > Novo projeto**, dê um nome e, se quiser, uma descrição e instruções, como “Respostas curtas, sempre em metros”.
- Na página do projeto, use **+ Adicionar** ou arraste arquivos para a área tracejada. O Atlon guarda uma cópia; o original continua onde estava. Cada projeto tem até 30 MB.
- Toda conversa aberta dentro do projeto já começa sabendo das instruções e pode consultar os arquivos.

Em todos os seus aparelhos

- As conversas e os projetos seguem a sua **conta Google**, como no ChatGPT e no Claude. Eles ficam na pasta **Atlon · Conversas** do Google Drive da conta principal conectada em **Contas do Google**.
- Em outro computador, instale o Atlon e conecte a mesma conta: as conversas aparecem sozinhas em até dois minutos. Embaixo do seu nome aparece ■ **e-mail da conta** quando está sincronizado.
- Se as duas cópias mudarem ao mesmo tempo, o Atlon junta as mensagens; nada se perde. Sem conta Google conectada, as conversas ficam só neste computador.

Contas e fórmulas

- Nas respostas, as fórmulas aparecem desenhadas, como num caderno: frações, expoentes, raízes e símbolos. Valores em reais continuam como texto normal.
- **Copiar** e **Salvar no Word** levam as fórmulas como texto legível, por exemplo (∂f)/(∂x) = y · e■■.

O que fica salvo

- As conversas ficam salvas neste computador e, com a conta Google conectada, também no seu Drive. Clique com o botão direito em uma conversa para renomear, fixar, mover para um projeto ou apagar. Apagar envia para a lixeira das conversas.
- As conversas por voz também entram na lista, marcadas com uma onda. Para desligar, clique no seu nome, embaixo à esquerda, e desmarque **Guardar as conversas por voz**.
- **Salvar no Word** cria um documento com a conversa ou com uma resposta.
- Esta tela responde e analisa, mas não executa ações. Para desenhar no AutoCAD, enviar mensagens ou mexer em arquivos, use o modo voz ou o Desenho Técnico.

07 · Planta em PDF para AutoCAD e Revit

O que o Atlon faz

• Você anexa uma planta em PDF, marca quais vistas quer e escolhe **AutoCAD** ou **Revit**. O Atlon abre um projeto **novo e vazio** dentro da área **Desenho Técnico**, mostra uma prévia e só desenha depois do seu “sim”.

• Seus projetos existentes não são tocados e nada é salvo sozinho. O PDF original continua igual.

• É preciso ter o AutoCAD (com o Core Console, que já vem na instalação normal) ou o Revit instalado no computador. O Atlon não instala esses programas.

1. Escolha o local da obra

• Em **Desenho Técnico**, no bloco **LOCAL DA OBRA**, escolha o estado (UF) e comece a digitar a cidade; escolha na lista. A escolha fica salva.

• Com o local escolhido, o Atlon procura o **Código de Obras** e a legislação oficial dessa cidade quando a regra importa (dimensões mínimas, ventilação, iluminação, acessibilidade) e diz a fonte. O que ele não achar no texto oficial fica como “não verificado”.

2. Anexe a planta

• No bloco **PLANTA EM PDF**, clique em **+ DESENHAR A PARTIR DE PDF** e depois em **+ ESCOLHER PDF** (até 40 MB e 40 páginas, sem senha).

• Siga o **PASSO A PASSO** da direita: escolha a página e arraste um retângulo em volta da planta. Deixe de fora o carimbo e textos que não quer levar. Sem retângulo, vale a página inteira.

• A escala já vem em **1:50** (ou a que o PDF informar). Troque se o desenho for outro, por exemplo 1:100.

• Para mais de uma vista, clique em **+ GUARDAR ESTA PARTE** e marque a próxima. Em quadros e legendas que só servem de consulta, escolha **Só consultar (não desenha)**.

• Opcional: para conferir a escala, clique em ⊕ **CLICAR NOS 2 PONTOS DE UMA COTA**, clique nas duas pontas de uma cota e digite a medida real. É sempre em **metros**: 9,75 significa 9,75 m.

• Clique em **> DESENHAR NO AUTOCAD** (ou **> DESENHAR NO REVIT (TESTE)**). Não precisa guardar antes: a parte marcada já vai junto.

3. Desenhar no AutoCAD

• O Atlon abre o AutoCAD dentro da própria tela (moldura **ÁREA DO PROJETO**), cria um desenho novo em **metros** e avisa quando estiver pronto.

• Ele mostra a prévia: regiões, escala e o que será desenhado. Responda “sim” para desenhar ou “não” para cancelar. Se a planta tiver partes em **imagem** (comum em PDF escaneado ou misto), ele pergunta antes se você aceita contornos aproximados, porque sem eles essas partes ficariam de fora.

• O desenho entra em camadas por tipo, cada uma com sua cor: **PAREDES**, **CORTE** (linha de corte), **PROJECAO** (tracejado), **COTAS**, **SIMBOLOS** (marcas de portas, janelas e cortes), **TEXTOS**, **HACHURAS**, **VISTAS** (outras linhas) e **DETALHES** (outros contornos de imagem). Os nomes começam com **ATLON_P01_**; cada parte seguinte vira P02, P03 e fica ao lado da anterior. A separação é feita pela espessura e pela forma das linhas e pode errar: confira e mude o objeto de camada se precisar. Se o PDF já veio com camadas (exportado do AutoCAD ou do

Revit), o Atlon mantém as camadas originais.

- Confira as cotas medindo no AutoCAD. Partes que estavam em imagem viram contornos e podem ter linhas duplas e perder detalhes claros; uma parede desenhada com uma linha só no PDF não é reconhecida como parede. Quando estiver bom, salve o arquivo você mesmo.
- Para voltar atrás, peça “Desfaz o desenho do PDF”. O Atlon remove só o que ele desenhou e recusa se você já mexeu nesses objetos.

Seu padrão de camadas

- No bloco **PROGRAMA**, clique em ■ **PADRÃO DE CAMADAS**. Com **+ ESCOLHER ARQUIVO BASE**, escolha o seu projeto base (.dwg ou .dwt): o Atlon lê as camadas sem abrir o AutoCAD na tela e sugere onde vai cada coisa (paredes, corte, projeção, textos, hachuras...). Confira e clique em ✓ **SALVAR PADRÃO**.
- A partir daí, todo projeto novo do Atlon começa de uma cópia do seu base com a área de desenho vazia: mesmas camadas (cor, espessura e tipo de linha), estilos de texto e cota, blocos e folhas, como a A0 com carimbo. O seu arquivo original nunca é alterado.
- Não tem um arquivo base? Clique em **+ CRIAR MEU PADRÃO**, dê nome, cor e espessura a cada camada e salve.

4. Revit (experimental)

- Prepare o pyRevit como na seção 05 e deixe o Revit aberto. Use **> DESENHAR NO REVIT (TESTE)**: o Atlon cria um projeto novo e vazio e confere que o modelo não tem nada.
- Para propor paredes, portas e janelas, o Atlon precisa enviar as imagens e textos **somente das regiões marcadas** ao Gemini. Ele pede sua confirmação antes do envio; confira que a seleção não inclui nomes ou endereços que você não quer mandar.
- Peça “Mostra a proposta” e corrija o que estiver errado conversando, por exemplo “a parede da cozinha tem 15 cm”. Só depois de uma nova prévia e do seu “sim” ele cria os elementos, com desfazer próprio.
- Esta parte ainda é experimental: a proposta da IA pode errar posição de paredes e esquadrias. Confira tudo antes de usar o modelo.

Dicas

- Comece por uma vista só, como o térreo, e confira o resultado antes de fazer o resto.
- Exemplos de pedido: “Desenha no AutoCAD a planta que eu anexei”, “Aceito os contornos das imagens”, “Desfaz o desenho do PDF”.

08 · Atualize ou desinstale

Atualize instalando por cima

• **Não precisa desinstalar a versão anterior para atualizar.** Encerre o Atlon, baixe o novo instalador pelo site oficial e abra o arquivo baixado.

• Siga o assistente e mantenha **a mesma pasta da instalação anterior**. Não escolha uma pasta nova se quiser continuar usando o mesmo perfil.

• O instalador substitui os arquivos do programa e preserva suas chaves, contas configuradas, preferências e memórias. Ao terminar, abra o Atlon normalmente.

• Um serviço pode pedir novo login se a autorização vencer, for revogada ou precisar de permissões diferentes. Nesse caso, reconecte somente o serviço solicitado; isso não significa que toda a configuração foi perdida.

• Se a atualização falhar, informe a mensagem de erro ao responsável pelo beta. Não apague pastas de configuração como tentativa de resolver.

Desinstale pelo Windows

• Encerre o Atlon. No **Windows 11**, abra **Iniciar > Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados**. No **Windows 10**, use **Configurações > Aplicativos > Aplicativos e recursos**.

• Procure **A.T.L.O.N. Mark I**, abra as opções do aplicativo e escolha **Desinstalar**. Confirme no Windows e siga o desinstalador até concluir.

• O desinstalador remove o programa e desativa a inicialização de palmas e o serviço local de modelos vinculados a essa instalação. Você não precisa remover AutoCAD, Revit ou outros aplicativos que usa separadamente.

Entenda o que fica preservado

• **As configurações e memórias locais ficam preservadas para uma possível reinstalação.** Desinstalar não apaga automaticamente esse perfil.

• Remover o Atlon não exclui suas contas nem cancela autorizações nos serviços conectados. Se quiser revogar um acesso, faça isso nas configurações da própria conta do serviço.

• Para apagar também o perfil, as chaves e as memórias, peça orientação específica antes de excluir pastas. Essa limpeza é separada da desinstalação e pode ser definitiva.