

Subnetting IPv4 e piani di indirizzamento - Esercizi + Soluzioni

19. Esercizi

Le seguenti sezioni sono organizzate per livello:

- A → Richiami e basi (classful)
 - B → Subnetting CIDR
 - C → Progettazione con VLSM
-

19.1 Esercizi – Indirizzi Classful

1. Data la rete 10.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.
 2. La rete 172.16.0.0 appartiene a quale classe? Quanti host totali consente?
 3. Determinare se 192.168.5.10 è classe A, B o C e indicare la mask di default.
 4. Calcolare numero reti e host nella classe B.
 5. Data la rete 130.25.0.0, indicare classe e numero host per rete.
 6. Verificare se 200.10.5.0 è rete pubblica di classe C.
 7. Determinare intervallo indirizzi validi per rete 192.168.1.0 classful.
 8. Per 15.0.0.0 indicare classe e numero massimo di host.
 9. Per 180.20.0.0 indicare broadcast classful.
 10. Identificare la classe di 126.10.1.1.
 11. Identificare la classe di 191.255.1.1.
 12. Identificare la classe di 223.0.0.1.
 13. Quanti host utilizzabili in 172.20.0.0 classful?
 14. Quanti bit host in classe C?
 15. Data 150.10.10.10 indicare rete classful.
 16. Data 192.10.10.10 indicare rete classful.
 17. Data 11.5.6.7 indicare rete classful.
 18. Determinare se 224.0.0.1 è classe A, B o C.
 19. Spiegare perché 127.0.0.1 non è usabile come rete normale.
 20. Data la rete 12.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.
-

19.2 Esercizi – CIDR

1. Data 192.168.10.0/26 determinare host utilizzabili.
2. Data 192.168.10.0/27 determinare broadcast.

3. Data 10.0.0.0/12 determinare numero reti possibili rispetto classful.
 4. Data 172.16.0.0/20 determinare range completo.
 5. Data 192.168.1.64/26 determinare primo e ultimo host.
 6. Data 192.168.1.128/25 determinare broadcast.
 7. Data 10.10.10.0/30 determinare host utilizzabili.
 8. Data 192.168.5.0/29 determinare numero sottoreti in una /24.
 9. Data 172.16.0.0/22 determinare numero host per sottorete.
 10. Data 192.168.1.0/28 determinare numero host.
 11. Data 192.168.1.16/28 determinare intervallo.
 12. Data 192.168.1.0/23 determinare totale host.
 13. Data 10.0.0.0/8 suddividere in /16: quante sottoreti?
 14. Data 172.16.0.0/24 rispetto a classful cosa cambia?
 15. Data 192.168.1.0/30 quanti host?
 16. Data 192.168.1.4/30 determinare broadcast.
 17. Data 192.168.100.0/21 determinare intervallo.
 18. Data 10.0.0.0/18 determinare host per rete.
 19. Data 172.16.0.0/26 determinare numero sottoreti in una /24.
 20. Data 192.168.0.0/19 determinare host totali.
-

19.3 Esercizi – VLSM (Piani di indirizzamento)

1. Progettare piano per rete 192.168.10.0/24 con: 60 host, 30 host, 10 host.
 2. Progettare piano per 10.0.0.0/24 con: 100 host, 50 host, 20 host.
 3. Progettare piano per 172.16.0.0/24 con 4 reti da 50 host.
 4. Progettare rete 192.168.1.0/24 con: 120 host, 60 host, 30 host.
 5. Progettare rete 10.0.0.0/23 con: 200 host, 100 host, 50 host, 20 host.
 6. Rete 192.168.0.0/24 con: 80 host, 40 host, 20 host, 10 host.
 7. Rete 172.16.10.0/24 con: 70 host, 30 host, 10 host.
 8. Rete 192.168.5.0/24 con: 2 link punto-punto (/30) e 1 LAN da 100 host.
 9. Rete 10.1.0.0/24 con: 120 host, 60 host, 60 host.
 10. Rete 192.168.50.0/24 con: 90 host, 40 host, 20 host.
 11. Rete 172.20.0.0/24 con: 4 reti da 30 host.
 12. Rete 10.0.10.0/24 con: 200 host, 20 host.
 13. Rete 192.168.200.0/24 con: 100 host, 50 host, 25 host, 10 host.
 14. Rete 172.16.5.0/24 con: 3 reti da 60 host.
 15. Rete 10.10.0.0/24 con: 120 host, 30 host, 30 host, 10 host.
 16. Rete 192.168.0.0/23 con: 300 host, 100 host, 50 host.
 17. Rete 172.16.0.0/23 con: 200 host, 60 host, 60 host.
 18. Rete 10.0.0.0/22 con: 500 host, 200 host, 100 host.
 19. Rete 192.168.100.0/24 con: 150 host, 50 host, 20 host.
 20. Rete 172.16.100.0/24 con: 100 host, 30 host, 10 host, 2 link p2p.
-

19.4 Osservazioni sugli esercizi

Gli esercizi sono organizzati con difficoltà crescente:

- Classful → comprensione base
- CIDR → capacità di calcolo
- VLSM → progettazione

Le ultime tracce introducono problemi realistici:

- subnet insufficienti
- necessità di cambiare rete di partenza
- presenza di link punto-punto

20. Soluzioni

20.1 Soluzioni – Indirizzi Classful

A1) Data la rete 10.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.

Subnet						
Rete	mask	Route	Server	Host		Broadcast
10.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 10.0.0.1 a 10.255.255.254 ;		10.255.255.255
Classe=A ; host_utilizzabili=16777214						

A2) La rete 172.16.0.0 appartiene a quale classe? Quanti host totali consente?

Subnet						
Rete	mask	Route	Server	Host		Broadcast
172.16.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.255.254 ;		172.16.255.255
Classe=B ; host_utilizzabili=65534						

A3) Determinare se 192.168.5.10 è classe A, B o C e indicare la mask di default.

Subnet					Broadcast
Rete	mask	Route	Server	Host	
192.168.255.255	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.5.1 a 192.168.5.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; IP_esempio=192.168.5.10	192.168.5.255

A4) Calcolare numero reti e host nella classe B.

Subnet					Broadcast
Rete	mask	Route	Server	Host	
128.0.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 128.0.0.1 a 128.0.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534 ; in classe B: 16384 reti ; 65534 host per rete	128.0.255.255

A5) Data la rete 130.25.0.0, indicare classe e numero host per rete.

Subnet					Broadcast
Rete	mask	Route	Server	Host	
130.25.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 130.25.0.1 a 130.25.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534	130.25.255.255

A6) Verificare se 200.10.5.0 è rete pubblica di classe C.

Subnet					Broadcast
Rete	mask	Route	Server	Host	
200.10.5.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 200.10.5.1 a 200.10.5.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; non è in range privati: rete pubblica	200.10.5.255

A7) Determinare intervallo indirizzi validi per rete 192.168.1.0 classful.

Subnet					Broadcast
Rete	mask	Route	Server	Host	
192.168.1.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.1.1 a 192.168.1.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254	192.168.1.255

A8) Per 15.0.0.0 indicare classe e numero massimo di host.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
15.0.0.0	255.0.0.0	N/D N/D da 15.0.0.1 a 15.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214	15.255.255.255

A9) Per 180.20.0.0 indicare broadcast classful.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
180.20.0.0	255.255.0.0	N/D N/D da 180.20.0.1 a 180.20.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534	180.20.255.255

A10) Identificare la classe di 126.10.1.1.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
126.0.0.0	255.0.0.0	N/D N/D da 126.0.0.1 a 126.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214 ; IP_esempio=126.10.1.1	126.255.255.255

A11) Identificare la classe di 191.255.1.1.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
191.255.0.0	255.255.0.0	N/D N/D da 191.255.0.1 a 191.255.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534 ; IP_esempio=191.255.1.1	191.255.255.255

A12) Identificare la classe di 223.0.0.1.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
223.0.0.0	255.255.255.0	N/D N/D da 223.0.0.1 a 223.0.0.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; IP_esempio=223.0.0.1	223.0.0.255

A13) Quanti host utilizzabili in 172.20.0.0 classful?

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
172.20.0.0	255.255.0.0	N/D N/D da 172.20.0.1 a 172.20.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534	172.20.255.255

A14) Quanti bit host in classe C?

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
192.0.0.0	255.255.255.0	N/D N/D da 192.0.0.1 a 192.0.0.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; in classe C: 8 bit host	192.0.0.255

A15) Data 150.10.10.10 indicare rete classful.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
150.10.0.0	255.255.0.0	N/D N/D da 150.10.0.1 a 150.10.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534 ; IP_esempio=150.10.10.10	150.10.255.255

A16) Data 192.10.10.10 indicare rete classful.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
192.10.10.0	255.255.255.0	N/D N/D da 192.10.10.1 a 192.10.10.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; IP_esempio=192.10.10.10	192.10.10.255

A17) Data 11.5.6.7 indicare rete classful.

Subnet		RouteServerHost	Broadcast
Rete	mask		
11.0.0.0	255.0.0.0	N/D N/D da 11.0.0.1 a 11.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214 ; IP_esempio=11.5.6.7	11.255.255.255

A18) Determinare se 224.0.0.1 è classe A, B o C.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
224.0.0.1	N/D	N/D	N/D	Classe=D (multicast) ; subnetting non applicabile in classful	N/D

A19) Spiegare suggerendo la motivazione perché 127.0.0.1 non è usabile come rete normale.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
127.0.0.1	255.0.0.0	N/D	N/D	Classe=A (127/8) ; riservato loopback, non assegnabile in rete	N/D

A20) Data la rete 12.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
12.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 12.0.0.1 a 12.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214	12.255.255.255

20.2 Soluzioni – CIDR

B1) Data 192.168.10.0/26 determinare host utilizzabili.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.10.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.10.1 a 192.168.10.62 ; host_utilizzabili=62	192.168.10.63

B2) Data 192.168.10.0/27 determinare broadcast.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.10.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.10.1 a 192.168.10.30 ; host_utilizzabili=30	192.168.10.31

B3) Data 10.0.0.0/12 determinare numero reti possibili rispetto classful.

Subnet		Router		Server Host		Broadcast
Rete	mask					
10.0.0.0	255.240.0.0	N/D	N/D	da 10.0.0.1 a 10.15.255.254 ; host_utilizzabili=1048574 ; in 10.0.0.0/8: 16 sottoreti /12		10.15.255.255

B4) Data 172.16.0.0/20 determinare range completo.

Subnet		Router		Server Host		Broadcast
Rete	mask					
172.16.0.0	255.255.240.0	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.15.254 ; host_utilizzabili=4094		172.16.15.255

B5) Data 192.168.1.64/26 determinare primo e ultimo host.

Subnet		Router		Server Host		Broadcast
Rete	mask					
192.168.1.64	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.1.65 a 192.168.1.126 ; host_utilizzabili=62		192.168.1.127

B6) Data 192.168.1.128/25 determinare broadcast.

Subnet		Router		Server Host		Broadcast
Rete	mask					
192.168.1.128	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.1.129 a 192.168.1.254 ; host_utilizzabili=126		192.168.1.255

B7) Data 10.10.10.0/30 determinare host utilizzabili.

Subnet		Router		Server Host		Broadcast
Rete	mask					
10.10.10.0	255.255.255.252	N/D	N/D	da 10.10.10.1 a 10.10.10.2 ; host_utilizzabili=2		10.10.10.3

B8) Data 192.168.5.0/29 determinare numero sottoreti in una /24.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.35	255.255.255.248	N/D	N/D	da 192.168.5.1 a 192.168.5.6 ; host_utilizzabili=6 ; in una /24: 32 sottoreti /29	192.168.5.7

B9) Data 172.16.0.0/22 determinare numero host per sottorete.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.224	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.3.254 ; host_utilizzabili=1022	172.16.3.255

B10) Data 192.168.1.0/28 determinare numero host.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.240	N/D	N/D	da 192.168.1.1 a 192.168.1.14 ; host_utilizzabili=14	192.168.1.15

B11) Data 192.168.1.16/28 determinare intervallo.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.16	255.255.255.240	N/D	N/D	da 192.168.1.17 a 192.168.1.30 ; host_utilizzabili=14	192.168.1.31

B12) Data 192.168.1.0/23 determinare totale host.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.0.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.0.1 a 192.168.1.254 ; host_utilizzabili=510 ; nota: per /23 la rete correttamente allineata sarebbe 192.168.0.0/23	192.168.1.255

B13) Data 10.0.0.0/8 suddividere in /16: quante sottoreti?

Subnet			
Rete	mask	RouterServer Host	Broadcast
10.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D
da 10.0.0.1 a 10.255.255.254 ; host_utilizzabili=16777214 ; suddivisione in /16: 256 sottoreti ; 65534 host per ciascuna /16			
10.255.255.255			

B14) Data 172.16.0.0/24 rispetto a classful cosa cambia?

Subnet			
Rete	mask	RouterServer Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.0	N/D	N/D
da 172.16.0.1 a 172.16.0.254 ; host_utilizzabili=254 ; rispetto a classful (B=/16): è una sottorete più piccola ; in 172.16.0.0/16: 256 reti /24			
172.16.0.255			

B15) Data 192.168.1.0/30 quanti host?

Subnet			
Rete	mask	RouterServer Host	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.252	N/D	N/D
da 192.168.1.1 a 192.168.1.2 ; host_utilizzabili=2			
192.168.1.3			

B16) Data 192.168.1.4/30 determinare broadcast.

Subnet			
Rete	mask	RouterServer Host	Broadcast
192.168.1.4	255.255.255.252	N/D	N/D
da 192.168.1.5 a 192.168.1.6 ; host_utilizzabili=2			
192.168.1.7			

B17) Data 192.168.100.0/21 determinare intervallo.

Subnet			
Rete	mask	RouterServer Host	Broadcast
192.168.96.0	255.255.255.0	N/D	N/D
da 192.168.96.1 a 192.168.103.254 ; host_utilizzabili=2046 ; rete effettiva (allineamento /21): 192.168.96.0/21			
192.168.103.255			

B18) Data 10.0.0.0/18 determinare host per rete.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.255.192.0	N/D	N/D	da 10.0.0.1 a 10.0.63.254 ; host_utilizzabili=16382	10.0.63.255

B19) Data 172.16.0.0/26 determinare numero sottoreti in una /24.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.0.62 ; host_utilizzabili=62 ; in una /24: 4 sottoreti /26	172.16.0.63

B20) Data 192.168.0.0/19 determinare host totali.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.0.0	255.255.224.0	N/D	N/D	da 192.168.0.1 a 192.168.31.254 ; host_utilizzabili=8190	192.168.31.255

20.3 Soluzioni – VLSM

C1) Progettare piano per rete 192.168.10.0/24 con: 60 host, 30 host, 10 host.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.2	da 192.168.10.2 a 192.168.10.61 ; LAN_60 ; host_utilizzabili=62	192.168.10.63
192.168.10.64	255.255.255.0	192.168.10.65	192.168.10.66	da 192.168.10.66 a 192.168.10.95 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	192.168.10.95
192.168.10.96	255.255.255.0	192.168.10.97	192.168.10.98	da 192.168.10.98 a 192.168.10.109 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	192.168.10.111

C2) Progettare piano per 10.0.0.0/24 con: 100 host, 50 host, 20 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.255.255.128	10.0.128	10.0.128	da 10.0.0.2 a 10.0.0.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	10.0.0.127
10.0.0.128	255.255.255.128	10.0.192	10.0.192	da 10.0.0.129 a 10.0.0.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	10.0.0.191
10.0.0.192	255.255.255.128	10.0.224	10.0.193	da 10.0.0.194 a 10.0.0.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	10.0.0.223

C3) Progettare piano per 172.16.0.0/24 con 4 reti da 50 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.128	172.16.0.64	172.16.0.64	da 172.16.0.2 a 172.16.0.61 ; LAN_50_1 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.63
172.16.0.64	255.255.255.128	172.16.0.128	172.16.0.65	da 172.16.0.66 a 172.16.0.125 ; LAN_50_2 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.127
172.16.0.128	255.255.255.128	172.16.0.192	172.16.0.129	da 172.16.0.130 a 172.16.0.189 ; LAN_50_3 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.191
172.16.0.192	255.255.255.128	172.16.0.256	172.16.0.193	da 172.16.0.194 a 172.16.0.253 ; LAN_50_4 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.255

C4) Progettare rete 192.168.1.0/24 con: 120 host, 60 host, 30 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.128	192.168.1.128	da 192.168.1.2 a 192.168.1.125 ; LAN_120 ; host_utilizzabili=126	192.168.1.127
192.168.1.128	255.255.255.128	192.168.1.192	192.168.1.129	da 192.168.1.130 a 192.168.1.189 ; LAN_60 ; host_utilizzabili=62	192.168.1.191
192.168.1.192	255.255.255.128	192.168.1.224	192.168.1.193	da 192.168.1.194 a 192.168.1.221 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	192.168.1.223

C5) Progettare rete 10.0.0.0/23 con: 200 host, 100 host, 50 host, 20 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.255.255.10	10.0.0.254	10.0.0.1	da 10.0.0.2 a 10.0.0.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	10.0.0.255
10.0.1.0	255.255.255.10	10.0.1.254	10.0.1.1	da 10.0.1.2 a 10.0.1.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	10.0.1.127
10.0.1.128	255.255.255.10	10.0.1.190	10.0.1.129	da 10.0.1.130 a 10.0.1.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	10.0.1.191
10.0.1.192	255.255.255.10	10.0.1.220	10.0.1.193	da 10.0.1.194 a 10.0.1.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	10.0.1.223

C6) Rete 192.168.0.0/24 con: 80 host, 40 host, 20 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.126	192.168.0.1	da 192.168.0.2 a 192.168.0.125 ; LAN_80 ; host_utilizzabili=126	192.168.0.127
192.168.0.128	255.255.255.0	192.168.0.190	192.168.0.129	da 192.168.0.130 a 192.168.0.189 ; LAN_40 ; host_utilizzabili=62	192.168.0.191
192.168.0.192	255.255.255.0	192.168.0.222	192.168.0.193	da 192.168.0.194 a 192.168.0.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	192.168.0.223
192.168.0.224	255.255.255.0	192.168.0.238	192.168.0.225	da 192.168.0.226 a 192.168.0.237 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	192.168.0.239

C7) Rete 172.16.10.0/24 con: 70 host, 30 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.10.0	255.255.255.0	172.16.10.126	172.16.10.1	da 172.16.10.2 a 172.16.10.125 ; LAN_70 ; host_utilizzabili=126	172.16.10.127
172.16.10.128	255.255.255.0	172.16.10.158	172.16.10.129	da 172.16.10.130 a 172.16.10.157 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	172.16.10.159

	Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host		Broadcast
172.16.102.0	255.255.255.240	106.101.172.1	116.106.117.1	172.16.10.162 a 172.16.10.173 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14		172.16.10.175

C8) Rete 192.168.5.0/24 con: 2 link punto-punto (/30) e 1 LAN da 100 host.

	Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host		Broadcast
192.168.5.125	255.255.255.192	128.5.102.1	168.5.102.1	192.168.5.2 a 192.168.5.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126		192.168.5.127
192.168.5.255	255.255.255.252	N/D	N/D	da 192.168.5.129 a 192.168.5.130 ; P2P_1 ; host_utilizzabili=2		192.168.5.131
192.168.5.255	255.255.255.252	N/D	N/D	da 192.168.5.133 a 192.168.5.134 ; P2P_2 ; host_utilizzabili=2		192.168.5.135

C9) Rete 10.1.0.0/24 con: 120 host, 60 host, 60 host.

	Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host		Broadcast
10.1.0.0	255.255.255.1024	10.1.0.1	10.1.0.1	da 10.1.0.2 a 10.1.0.125 ; LAN_120 ; host_utilizzabili=126		10.1.0.127
10.1.0.128	255.255.255.1024	10.1.0.1	10.1.0.1	da 10.1.0.130 a 10.1.0.189 ; LAN_60_1 ; host_utilizzabili=62		10.1.0.191
10.1.0.192	255.255.255.1024	10.1.0.1	10.1.0.1	da 10.1.0.194 a 10.1.0.253 ; LAN_60_2 ; host_utilizzabili=62		10.1.0.255

C10) Rete 192.168.50.0/24 con: 90 host, 40 host, 20 host.

	Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host		Broadcast
192.168.50.125	255.255.255.128	128.50.102.1	168.50.102.1	192.168.50.2 a 192.168.50.125 ; LAN_90 ; host_utilizzabili=126		192.168.50.127
192.168.50.255	255.255.255.192	128.50.102.1	168.50.102.1	192.168.50.130 a 192.168.50.189 ; LAN_40 ; host_utilizzabili=62		192.168.50.191

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.2	192.168.50.194 a 192.168.50.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	192.168.50.223

C11) Rete 172.20.0.0/24 con: 4 reti da 30 host.

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.20.0.0	255.255.255.0	172.20.0.1	172.20.0.2	172.20.0.2 a 172.20.0.29 ; LAN_30_1 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.31
172.20.0.32	255.255.255.0	172.20.0.33	172.20.0.34	172.20.0.34 a 172.20.0.61 ; LAN_30_2 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.63
172.20.0.64	255.255.255.0	172.20.0.65	172.20.0.66	172.20.0.66 a 172.20.0.93 ; LAN_30_3 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.95
172.20.0.96	255.255.255.0	172.20.0.97	172.20.0.98	172.20.0.98 a 172.20.0.125 ; LAN_30_4 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.127

C12) Rete 10.0.10.0/24 con: 200 host, 20 host.

Impossibile soddisfare i requisiti usando la rete di partenza indicata, perché la sottorete necessaria per la richiesta più grande esaurisce lo spazio disponibile.
Rete minima consigliata per rendere possibile l'esercizio: 10.0.10.0/23

Subnet					
Rete	mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.10.0	255.255.255.0	10.0.10.1	10.0.10.2	10.0.10.2 a 10.0.10.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	10.0.10.255
10.0.11.0	255.255.255.0	10.0.11.1	10.0.11.2	10.0.11.2 a 10.0.11.29 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	10.0.11.31

C13) Rete 192.168.200.0/24 con: 100 host, 50 host, 25 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.200.1	255.255.255.128	192.168.200.1	192.168.200.1	192.168.200.2 a 192.168.200.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	192.168.200.127
192.168.200.128	255.255.255.128	192.168.200.128	192.168.200.128	192.168.200.130 a 192.168.200.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	192.168.200.191
192.168.200.192	255.255.255.128	192.168.200.192	192.168.200.192	192.168.200.194 a 192.168.200.221 ; LAN_25 ; host_utilizzabili=30	192.168.200.223
192.168.200.224	255.255.255.128	192.168.200.224	192.168.200.224	192.168.200.226 a 192.168.200.237 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	192.168.200.239

C14) Rete 172.16.5.0/24 con: 3 reti da 60 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.5.0	255.255.255.128	172.16.5.1	172.16.5.1	172.16.5.2 a 172.16.5.61 ; LAN_60_1 ; host_utilizzabili=62	172.16.5.63
172.16.5.64	255.255.255.128	172.16.5.170	172.16.5.65	172.16.5.66 a 172.16.5.125 ; LAN_60_2 ; host_utilizzabili=62	172.16.5.127
172.16.5.128	255.255.255.128	172.16.5.170	172.16.5.129	172.16.5.130 a 172.16.5.189 ; LAN_60_3 ; host_utilizzabili=62	172.16.5.191

C15) Rete 10.10.0.0/24 con: 120 host, 30 host, 30 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.10.0.0	255.255.255.128	10.10.0.1	10.10.0.1	10.10.0.2 a 10.10.0.125 ; LAN_120 ; host_utilizzabili=126	10.10.0.127
10.10.0.128	255.255.255.128	10.10.0.158	10.10.0.129	10.10.0.130 a 10.10.0.157 ; LAN_30_1 ; host_utilizzabili=30	10.10.0.159
10.10.0.160	255.255.255.128	10.10.0.190	10.10.0.161	10.10.0.162 a 10.10.0.189 ; LAN_30_2 ; host_utilizzabili=30	10.10.0.191

Subnet		Router	Server	Host	Broadcast
Rete	mask				
10.10.0.193	255.255.255.240	10.0.206	10.0.103	10.10.0.194 a 10.10.0.205 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	10.10.0.207

C16) Rete 192.168.0.0/23 con: 300 host, 100 host, 50 host.

Impossibile soddisfare i requisiti usando la rete di partenza indicata, perché la sottorete necessaria per la richiesta più grande esaurisce lo spazio disponibile.
Rete minima consigliata per rendere possibile l'esercizio: 192.168.0.0/22

Subnet		Router	Server	Host	Broadcast
Rete	mask				
192.168.0.255	255.255.255.192	192.168.1.124	192.168.0.2	da 192.168.0.2 a 192.168.1.253 ; LAN_300 ; host_utilizzabili=510	192.168.1.255
192.168.2.255	255.255.255.192	192.168.2.126	192.168.2.2	da 192.168.2.2 a 192.168.2.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	192.168.2.127
192.168.2.191	255.255.255.192	192.168.2.190	192.168.2.130	da 192.168.2.130 a 192.168.2.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	192.168.2.191

C17) Rete 172.16.0.0/23 con: 200 host, 60 host, 60 host.

Subnet		Router	Server	Host	Broadcast
Rete	mask				
172.16.0.255	255.255.255.192	172.16.0.154	172.16.0.2	da 172.16.0.2 a 172.16.0.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	172.16.0.255
172.16.1.255	255.255.255.192	172.16.1.67	172.16.1.2	da 172.16.1.2 a 172.16.1.61 ; LAN_60_1 ; host_utilizzabili=62	172.16.1.63
172.16.1.127	255.255.255.192	172.16.1.170	172.16.1.65	da 172.16.1.66 a 172.16.1.125 ; LAN_60_2 ; host_utilizzabili=62	172.16.1.127

C18) Rete 10.0.0.0/22 con: 500 host, 200 host, 100 host.

Subnet		Router	Server	Host	Broadcast
Rete	mask				
10.0.0.0	255.255.254.0	10.0.1.254	10.0.0.1	da 10.0.0.2 a 10.0.1.253 ; LAN_500 ; host_utilizzabili=510	10.0.1.255
10.0.2.0	255.255.255.0	10.0.2.254	10.0.2.1	da 10.0.2.2 a 10.0.2.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	10.0.2.255
10.0.3.0	255.255.255.0	10.0.3.128	10.0.3.1	da 10.0.3.2 a 10.0.3.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	10.0.3.127

C19) Rete 192.168.100.0/24 con: 150 host, 50 host, 20 host.

Impossibile soddisfare i requisiti usando la rete di partenza indicata, perché la sottorete necessaria per la richiesta più grande esaurisce lo spazio disponibile.
Rete minima consigliata per rendere possibile l'esercizio: 192.168.100.0/23

Subnet		Router	Server	Host	Broadcast
Rete	mask				
192.168.100.0	255.255.252.0	192.168.100.254	192.168.100.1	da 192.168.100.2 a 192.168.100.253 ; LAN_150 ; host_utilizzabili=254	192.168.100.255
192.168.101.0	255.255.255.128	192.168.101.254	192.168.101.1	da 192.168.101.2 a 192.168.101.61 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	192.168.101.63
192.168.101.64	255.255.255.224	192.168.101.254	192.168.101.65	da 192.168.101.66 a 192.168.101.93 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	192.168.101.95

C20) Rete 172.16.100.0/24 con: 100 host, 30 host, 10 host, 2 link p2p.

Subnet		Router	Server	Host	Broadcast
Rete	mask				
172.16.100.0	255.255.255.128	172.16.100.254	172.16.100.1	da 172.16.100.2 a 172.16.100.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	172.16.100.127
172.16.100.128	255.255.255.224	172.16.100.254	172.16.100.129	da 172.16.100.130 a 172.16.100.157 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	172.16.100.159
172.16.100.160	255.255.255.240	172.16.100.254	172.16.100.161	da 172.16.100.162 a 172.16.100.173 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	172.16.100.175
172.16.100.176	255.255.255.252	N/D	N/D	da 172.16.100.177 a 172.16.100.178 ; P2P_1 ; host_utilizzabili=2	172.16.100.179

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.100.0/24	255.255.255.0	N/D	N/D	da 172.16.100.181 a 172.16.100.182 ; P2P_2 ; host_utilizzabili=2	172.16.100.183

21. Appendice – Valutazione

21.1 Struttura della valutazione

La valutazione di un esercizio di subnetting e piano di indirizzamento può essere suddivisa in quattro fasi logiche:

1. analisi del problema
2. progettazione della rete
3. calcolo del subnetting
4. costruzione del piano di indirizzamento

Questa suddivisione consente di valutare separatamente:

- comprensione
- progettazione
- capacità di calcolo
- correttezza operativa

21.2 Griglia sintetica (20 punti)

Criterio	Punti max	Descrizione
Comprensione della traccia	3	corretta identificazione di reti e host
Identificazione delle sottoreti	3	numero e ruolo delle reti
Dimensionamento delle subnet	4	scelta corretta delle dimensioni
Calcolo delle subnet	5	prefissi, network, broadcast
Piano di indirizzamento	3	assegnazione di gateway e host
Coerenza complessiva	2	assenza di errori logici

Totale: 20 punti

21.3 Criteri di assegnazione

Per ciascun criterio:

- punteggio massimo → corretto
- punteggio intermedio → piccoli errori
- punteggio minimo → errori gravi o incompleto

Questo consente una valutazione proporzionata anche in presenza di errori parziali.

21.4 Metodo a penalità

Alternativa più rapida:

- si parte da 20 punti
 - si sottraggono punti per errori
-

Errori tipici

Errore	Penalità
Interpretazione errata della traccia	−3
Sottorete mancante	−2
Dimensionamento errato	−2
Subnet mask errata	−1
Errore network ID	−2
Errore broadcast	−2
Intervallo host errato	−1
Sovrapposizione subnet	−3
Uso errato di network/broadcast come host	−2
Piano incompleto	−1
Soluzione poco chiara	−1

21.5 Uso pratico

Il metodo a penalità è utile quando:

- si correggono molti compiti
- gli esercizi sono standardizzati
- serve rapidità

La griglia a criteri è più adatta quando:

- si vuole una valutazione più analitica
 - si vogliono distinguere le diverse competenze
-

21.6 Struttura consigliata per le risposte

Per facilitare la correzione, è utile richiedere sempre una tabella finale.

Formato consigliato:

Rete | Prefisso | Subnet mask | Network | Primo host | Ultimo host | Broadcast
|

Oppure:

Nome rete | Network | Prefisso | Gateway | Statici | Host |

21.7 Coerenza della valutazione

Una valutazione efficace deve:

- distinguere tra errore di metodo ed errore di calcolo
 - non penalizzare eccessivamente errori propagati
 - premiare la struttura corretta della soluzione
-

21.8 Sintesi

Un esercizio completo richiede:

- comprensione del problema
 - progettazione delle subnet
 - corretto calcolo
 - costruzione del piano finale
-

21.9 Osservazione finale

Subnetting e piano di indirizzamento valutano competenze diverse:

- subnetting → capacità tecnica
- piano di indirizzamento → capacità progettuale

Entrambe sono necessarie per operare in contesti reali.

Griglia di valutazione DETTAGLIATA – Subnetting e piano di indirizzamento IPv4 (20 punti)

Criterio	Punti max	Criteri di assegnazione
Analisi della traccia	2	2 punti: requisiti completamente identificati (numero di reti, numero host per rete, eventuali reti speciali). 1 punto: piccolo errore nella lettura dei requisiti. 0 punti: interpretazione errata della traccia.
Identificazione delle reti logiche	3	3 punti: tutte le reti individuate correttamente (LAN, server, link router, ecc.). 2 punti: errore minore nel numero o nel ruolo di una rete. 1 punto: progettazione parziale. 0 punti: struttura delle reti errata.
Scelta dell'architettura di rete	2	2 punti: separazione corretta delle reti (router o VLAN) coerente con la traccia. 1 punto: architettura parzialmente corretta. 0 punti: architettura incoerente o assente.
Ordinamento delle subnet (VLSM)	2	2 punti: subnet ordinate correttamente per dimensione (host maggiori → minori). 1 punto: ordinamento parzialmente corretto. 0 punti: nessun criterio di ordinamento.
Dimensionamento delle subnet	3	3 punti: numero di host e dimensione delle subnet corretti. 2 punti: un errore isolato. 1 punto: più errori ma metodo corretto. 0 punti: dimensionamento errato.
Determinazione dei prefissi / subnet mask	3	3 punti: prefissi CIDR o subnet mask corretti. 2 punti: errore isolato. 1 punto: errori multipli ma metodo riconoscibile. 0 punti: prefissi errati.
Calcolo degli indirizzi delle subnet	3	3 punti: indirizzi di rete e broadcast corretti. 2 punti: errore isolato. 1 punto: errori multipli ma metodo corretto. 0 punti: indirizzi errati.
Costruzione del piano di indirizzamento	1	1 punto: assegnazione coerente di indirizzi a router, server e host. 0 punti: piano incoerente.
Verifica della coerenza del piano	1	1 punto: nessuna sovrapposizione tra subnet e rispetto della rete iniziale. 0 punti: sovrapposizioni o errori logici.
Totale	20	