Virtual Machine Homework 1

組員:

- B04703001 資工三 蔡明宏
- B04705001 資工四 陳約廷

Download & Execute

檔案: vm hw b04703001 b04705001.tar

Assignment1 : 第一大題的整包 QEMU
 Assignment2 : 第二大題的整包 QEMU
 report.pdf : Design & Implementation

!! 進去 Assignment*/ 可以執行:

./configure --target-list=aarch64-linux-user make

會有執行檔:

aarch64-linux-user/qemu-aarch64

! Assignment 1 的輸出是在 stderr 裡面(見 linux-user/syscall.c 裡面的 my_enc

Assignment 1

首先瞭解 QEMU 執行結構

由 Guest Code 經由 gen_intermediate_code() 之後轉換成 TCG (Tiny Code Generator) IR (Intermediate Representation),TCG IR 再經由 tcg_gen_code() 轉換成 Host Machine 上的 Native Code.

• Front-End: $Source\ ISA \rightarrow TCG\ IR$

• Back-End: $TCGIR \rightarrow TargetISA$




Figure 7.1: Use of term 'Target'

QEMU 對前端的部分有 [helper_function] 這個 API 對當前 CPU 環境 [cpu-env] 以及當下的變數進行操作。




Figure 7.6: Dynamic translation – showing TCG ops

Trace to branch

因為要模擬的 source ISA 為 ARMv8 ,因此只需要修改 /target/arm/ 底下中的部分,不需要修改 target/ 中其他 ISA 。

在 translate-a64.c 之下……

- gen_intermediate_code_a64 -> disas_a64_insn -> disas_b_exc_sys : 進行 branch 判斷
 - disas uncond b imm : Unconditional branch (immediate)
 - disas comp b imm : Compare & branch (immediate)
 - disas test b imm : Test & branch (immediate)
 - disas_cond_b_imm: Conditional branch (immediate)
 - disas uncond b reg : Unconditional branch (register)

這些 branch 方式只分為 branch with register 與其他種 branch 兩種。見以下 helper function 對這個的 parsing 。

全域變數 - HashMap

include/gemu-common.h 之中:

```
typedef struct HashMap HashMap;
struct HashMap{
    Node nodeCnt[3][100000];
    int size[3];
    void (*initialize)(struct HashMap *);
    void (*add)(struct HashMap *, uint64_t, int);
    void (*printMap)(struct HashMap* self);
    int (*compare)(const void * a, const void *b);
};
extern HashMap hashMap;
```

在 linux-user/main.c 之中 initialize 這個資料結構,並且裡頭的 add 函式可以被 helper function 呼叫。

printMap 之中用 getenv() 得到的參數輸出結果

Helper Function - Register

disas_uncond_b_reg 是以 register 做 indirect branch ,所以這裡與 helper function 要互動的是全域變數 cpu env 以及擷取 instruction 中 rn 來去 access 1r register 做 link。

```
void HELPER(log reg branch)(CPUARMState* env, uint64 t pc, uint64 t rn);
```

Helper Function - No-Register

其他的 branching ,會透過 gen_goto_tb 來產生朝下一個 TranslationBlock 的做 link 。這裡可以創造 TCGv_i64 這樣的新記憶體來抓 sourcePC 與 targetPC ,並送進 helperfunction 之中。最後要記得 freememory 。

藉由 helper_function,在 gen goto tb 擷取要進行 branch 的 source PC 以及 target PC。

要注意的是 gen_intermediate_code 之中,如果一個 BasicBlock 的指令數量到該 page 可以裝下的指令上限, QEMU 也會呼叫 gen_goto_tb ,要把這個操作傳過來的設為無效的 branch 。

```
void HELPER(log imm branch){uint 64 t pc, uint64 t addr, uint64 t is taken);
```

Assignment 2

使用 aarch64-linux-gnu-objdump 可以把他的 ARM v8 code 轉譯出來:

• aarch64-linux-qnu-objdump -d encr-vm > encr-vm.dump

打開來可以看到 encry 的函數長得很像 encrypt 該有的東西。

```
$ cat release/encr-vm.dump | grep encry
00000000000400658 <encry>:
   400678: 14000021   b   4006fc <encry+0xa4>
   400688: 540001c0   b.eq   4006c0 <encry+0x68> // b.none
   4006bc: 1400000d   b   4006f0 <encry+0x98>
   400708: 54fffbab   b.lt   40067c <encry+0x24> // b.tstop
   40078c: 97ffffb3   bl   400658 <encry>
```

- 在呼叫 encry 之處為 ret , 為 unconditional branch
- 承 Assignment 1 ,在 disas uncond b imm 中多增加一個條件來跳過這一行
- s->pc 為不跳躍時的下一個 instruction ,因此直接判斷

```
if ( s->pc-4 == 0x40078c )
addr = s->pc;
```

! 為了不影響 Assignment 1 執行的結果,因此分成兩個 QEMU 檔案來上傳。

Reference

- Explains QEMU structure & execution flow: "Qemu Detailed Study"
- Helper function API: "QEMU: Call a Custom Function from TCG"