INSIDE STUDIO SP · VST3

ALIGN

KICK / BASS PHASE

Manual passo a passo

Versão 0.2.0 · Windows e macOS · VST3 e AU · Grátis



insidestudiosp.com.br/align · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o ALIGN

O ALIGN alinha a **fase do kick com o baixo**, com **um botão só**. Foi feito para o rolling de psytrance (K b B B), onde a cauda do kick cai em cima da primeira nota do baixo e os dois cancelam (ou embolam) no grave.

- **Corretor automático contínuo.** A cada batida ele mede como a cauda do kick e a nota do baixo se somam no grave e escolhe, entre 34 combinações de polaridade e rotação de fase, a que soma sem cancelar.
- **Memória por nota (NOTE MEMORY).** Guarda a correção de cada nota do baixo e só troca se melhorar mais de 1 dB. A troca é suave (10 ms, enquanto o kick soa).
- **LEVEL GUARD.** Alinhar não pode virar soma: onde kick e baixo se cruzam, o grave do baixo abaixa só o que passaria da soma de potência (nem buraco, nem embolar), até −6 dB.
- **Só no grave do baixo.** O X-OVER acompanha a nota (cerca de 1,6 × a fundamental). O resto do baixo passa como está.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	VST3 e AU, Windows e macOS.
Onde vai	No canal do **BAIXO**, com o **KICK** pelo sidechain.
Latência	**Zero.** Nada olha para a frente: pode usar gravando ou ao vivo.
Desligado	O som passa sem nenhuma alteração (serve de A/B), e o ALIGN continua ouvindo e aprendendo.

Download e ativação (grátis)

1. Entre em **insidestudiosp.com.br/align**, digite o seu e-mail e escolha Windows ou Mac.
2. O **token** e o link de download aparecem na tela. Guarde o token.
3. Rode o instalador e abra o DAW (se precisar, peça para ele procurar plugins novos).
4. Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token** (ISP-XXXX-...).

> **LICENÇA.** A licença grátis do ALIGN vale em 1 computador. Internet só na ativação; depois ela se confirma sozinha a cada 45 dias. Perdeu o token? A página do ALIGN tem a opção "perdi meu token", que manda por e-mail. Para ver a licença: menu `≡` › `Licença…`.

> **SEM ATIVAR**, o plugin abre mas deixa o som passar direto.

PASSO 1


1 Coloque o ALIGN no BAIXO

Insira o ALIGN no canal do **baixo**. Se você usa o BAREBASS, ponha o ALIGN **depois** dele.

PASSO 2

2 Mande o KICK pelo sidechain

No **Sidechain** do ALIGN, escolha a faixa do **KICK**. No Ableton: abra a seção *Sidechain* do plugin, escolha a faixa do kick e deixe em **Post FX**.



Topo da janela: BPM, SC · KICK (sidechain), IN · BASS (entrada), o estado e o menu ≡.

ESTADO NO TOPO	SIGNIFICADO
NO SIDECHAIN	O kick não está chegando. Confira o sidechain.
BYPASS	Botão ALIGN desligado: o som passa sem alteração (mas ele segue ouvindo).
LEARNING	Ligado e aprendendo as notas.
TRACKING	Ligado e corrigindo batida por batida.

PASSO 3

3 Dê play e veja o problema


Com a música tocando, o osciloscópio trava em cada batida do kick e o **LOW END** mostra quanto grave está sumindo ou somando no trecho em que kick e baixo se cruzam:

- **LOST TO PHASE CANCELLATION**: kick e baixo estão se cancelando (grave sumindo).
- **BUILD-UP (KICK + BASS SUMMING)**: os dois estão somando demais (embolando).
- **IN PHASE**: tudo certo.

PASSO 4

4 Aperte ALIGN

Clique no botão grande `ALIGN`, embaixo à esquerda. Pronto: ele corrige sozinho, batida por batida. O texto ao lado do botão explica o que está acontecendo.



Desligado: o som passa sem alteração, e o ALIGN já está ouvindo e guardando a correção de cada nota.



Ligado: alinha a fase e segura o nível. Notas em roxo na NOTE MEMORY já têm correção guardada.


A / B. Ligue e desligue o botão ALIGN para comparar. Desligado é exatamente o som original.

PRIMEIRA BATIDA. Como a latência é zero, a primeira batida de uma nota que ele nunca ouviu pode sair com a correção da nota anterior. Da segunda em diante sai certa.

PASSO 5

5 Dose a correção (opcional)

O corretor é sempre automático (CORRECTIONS · ALWAYS AUTO). A faixa embaixo do osciloscópio só dosa cada parte:



CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
PHASE	liga/desliga · **ligado**	Rotação de fase do grave do baixo.
POLARITY	liga/desliga · **ligado**	Inversão de polaridade. Com PHASE e POLARITY desligadas, o grave passa direto.
LEVEL GUARD	liga/desliga · **ligado**	Controle de nível onde kick e baixo se cruzam.
GUARD DEPTH	0–100% · **100%**	Quanto o LEVEL GUARD abaixa.
REACT	SLOW / **MID** / FAST	Rapidez com que ele aprende cada nota e troca de correção.
X-OVER MAX	60–150 Hz · **110 Hz**	Teto do grave corrigido. O X-OVER continua acompanhando a nota abaixo desse teto.

Nas barras (GUARD DEPTH e X-OVER MAX): clique ou arraste; **duplo clique** volta ao padrão.

Lendo a tela



OSCILLOSCOPE · 2 BEATS

Kick (laranja) e baixo (azul) em 2 tempos, travados no kick. `FULL` mostra o som inteiro; `LOW < X Hz` mostra só o grave (abaixo do X-OVER). As marcas K, b e B mostram o kick e as notas do baixo, e a caixa tracejada marca onde eles se cruzam: **IN PHASE** ou **OUT OF PHASE**. O desenho é a 4x (interpolado) e não mexe no áudio.

ZOOM · KICK → b · SUM

A passagem da cauda do kick para a primeira nota do baixo (b): a soma (**SUM**, branco), o alvo = soma de potência (**TARGET**, tracejado roxo) e, com o ALIGN ligado, a soma que sairia sem o LEVEL GUARD (rosa).

LOW END

dB perdidos (cancelamento) ou somados no cruzamento. Ligado, deve ficar perto de 0 dB, com **NO CANCEL · NO BUILD-UP** e a nota atual.

CORRELATION · LOW

De −1 a +1: quanto o grave do kick e do baixo andam juntos. Perto de +1 é bom; negativo é cancelamento.

CORRECTION (AUTO)

POLARITY (NORMAL / INVERT), **ROTATION** (graus), **X-OVER** (Hz) e **LOW DUCK** (quanto o LEVEL GUARD abaixa). A parte desligada mostra OFF.

NOTE MEMORY

Em roxo, as notas com correção guardada. Contorno branco = a nota de agora.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Aparece NO SIDECHAIN / "Sem kick no sidechain"	Escolha a faixa do kick no Sidechain do ALIGN (no Ableton: Post FX).
O som não mudou	Confira se o botão ALIGN está ligado (estado LEARNING ou TRACKING) e se a licença está ativa (≡ › Licença...). Se o LOW END já estava perto de 0, não havia o que corrigir.
O grave do baixo ficou mais baixo	É o LEVEL GUARD segurando a soma. Baixe o GUARD DEPTH ou desligue o LEVEL GUARD.
Está corrigindo médios do baixo	Baixe o X-OVER MAX.
Troca de correção demais / de menos	Use REACT: SLOW para trocar menos, FAST para reagir mais rápido.
A primeira batida de uma nota nova soa diferente	Normal com latência zero: da segunda batida em diante sai certa.
Quero comparar	Desligue o botão ALIGN: o som volta a ser exatamente o original.

Resumo em 30 segundos

1. ALIGN no canal do **BAIXO**.
2. **KICK** no sidechain (Ableton: Post FX).
3. Play: olhe o **LOW END**.
4. Aperte **ALIGN**.
5. Se quiser, dose com PHASE, POLARITY, LEVEL GUARD, GUARD DEPTH, REACT e X-OVER MAX.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**