INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

BAREBASS

SIMPLE BASS SYNTH

Manual passo a passo

Versão 0.3.0 · Windows e macOS · VST3 e AU · grátis



insidestudiosp.com.br/barebass · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o BAREBASS

O BAREBASS é um **synth de baixo simples**, de uma voz: toca uma nota por vez (a última que você apertar). Tem dois osciladores e um SUB, filtro passa-baixa de 12 ou 24 dB com envelope e o **unHUNF**.

- **unHUNF:** deixa o sub bater no começo da nota e some com ele. O baixo fica seco e não embola com o kick.
- **Fase certa:** a cada nota a onda recomeça do mesmo ponto, então todas as notas batem igual.
- **Tela ao vivo:** mostra a onda, o filtro e o envelope de cada nota enquanto você toca.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	Instrumento VST3 (Windows e Mac) e AU (Mac).
Sistemas	Windows 10 ou 11 de 64 bits; macOS 11 Big Sur ou mais novo (Apple Silicon ou Intel).
DAWs	Qualquer DAW que abra VST3 ou AU: Ableton Live, FL Studio, Logic, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One…
Preço	**Grátis**, com ativação por licença.
Licença	Vale em **1 computador**.

Download e ativação


1. Entre em **insidestudiosp.com.br/barebass**, digite o seu e-mail e escolha Windows ou Mac.
2. Você recebe o **token da licença** e o link do instalador. Guarde o token.
3. Rode o instalador. O plugin vai para a pasta padrão de plugins do sistema.
4. Abra o DAW (rescan, se precisar) e coloque o BAREBASS numa faixa MIDI. Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token**.

> **LICENÇA.** Para ver a licença ou trocar de computador: menu `≡` › `Licença…` › **Desativar este computador**, e ative no novo.

> **SEM ATIVAR**, o synth abre mas fica mudo.

PASSO 1

1 Escolha um preset



NOTE (a nota tocando agora), PRESET ▾ e o menu ≡.

Clique em `PRESET ▾` e escolha:

PRESET	SOM
INIT	Ponto de partida neutro: filtro aberto, sem envelope e sem unHUNF. O plugin abre nele.
ROLLING	Baixo rolando de psy: SAW + SQR uma oitava abaixo, filtro fechado com envelope curto e unHUNF em 50%. Base dos outros presets.
PLUCK	Mais curto e estalado.
DEEP SUB	Mais sub e filtro mais aberto, unHUNF leve.
ACID 12	Filtro de 12 dB com ressonância alta, LEGATO e GLIDE.
SQUARE GROWL	Duas quadradas desafinadas.

O menu `≡` tem `Como funciona` (um resumo de todos os controles), `Licença…` e a versão.

PASSO 2

2 Monte o timbre (OSC 1, OSC 2 e SUB)



CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
LED do título	liga/desliga · **ON**	Liga e desliga o OSC 1, o OSC 2 ou o SUB.
Onda (OSC)	SIN, TRI, SAW, SQR · OSC 1 **SAW**, OSC 2 **SQR**	Forma de onda do oscilador.
Onda (SUB)	SIN, SQR · **SIN**	Forma de onda do sub.
OCTAVE	OSC −2 a +2 (**0**) · SUB −2 a 0 (**−1**)	Oitava em relação à nota tocada.
FINE	−50 a +50 cents · **0**	Desafina de leve para engordar o som.
LEVEL	0–100% · **80%**	Volume de cada um.

PASSO 3

3 Esculpa com o FILTER e o FILTER ENV




CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
SLOPE	12 dB ou 24 dB · **24 dB**	Inclinação do passa-baixa. 12 dB é mais aberto e "acid".
CUTOFF	20 Hz – 18 kHz · **18 kHz**	Onde o filtro corta.
RESONANCE	0–100% · **0%**	Realce no ponto de corte.
ENV	−100% a +100% · **0%**	Quanto o envelope abre (+) ou fecha (−) o filtro a cada nota.
ATTACK	0 – 2000 ms · **0 ms**	Subida do envelope. Em 0 o ataque sai seco, com o clique da onda.
DECAY	1 – 3000 ms · **92 ms**	Queda do envelope. Curto = baixo seco e marcado.
SUSTAIN	0–100% · **100%**	Nível em que o envelope fica enquanto a nota é segurada.
RELEASE	1 – 3000 ms · **40 ms**	Quanto tempo o som leva para sumir depois de soltar a nota.

BAIXO DE PSY. CUTOFF baixo (ex.: 180 Hz), ENV alto (ex.: +72%), DECAY curto (ex.: 92 ms) e SUSTAIN em 0%: é a receita do preset ROLLING.

PASSO 4

4 Limpe o grave com o unHUNF



Depois do filtro, o unHUNF deixa o sub (10 a 50 Hz) **bater inteiro no começo da nota** e depois some com ele. Quanto mais alto o knob, mais rápido e mais fundo.

- **unHUNF**: 0–100% · **0%** = desligado.
- **SUB DECAY**: o tempo em que o grave cai (de 300 ms, no começo do knob, a 15 ms, no máximo).
- **GR**: quanto o unHUNF está tirando do sub agora.
- O gráfico mostra o grave nos primeiros 500 ms da nota; o tracejado é o sub sem unHUNF.

Ele só mexe no **volume** do grave: a afinação do sub fica exata do começo ao fim da nota. Numa nota de 1/16 a 143 BPM, o grave abaixo de 50 Hz cai cerca de 6 dB com o knob em 50% e cerca de 30 dB em 100%.

PASSO 5


5 MASTER: modo, glide e velocity



CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
MONO / LEGATO	**MONO**	MONO redispara o envelope a cada nota; LEGATO não redispara quando as notas se encostam.
VOLUME	−36 a +6 dB · **−3 dB**	Volume de saída.
GLIDE	0–500 ms · **0 ms**	Desliza de uma nota para a outra.
VELO	0–100% · **60%**	Quanto a força da nota muda o volume e a abertura do ENV. Em 0% toda nota sai igual.

PASSO 6

6 Leia a tela



VISOR	O QUE MOSTRA
WAVE · NOW	Dois ciclos da onda tocando agora: **PRE-FILTER** (laranja, antes do filtro), **OUTPUT** (verde, o que sai) e **SUB** (lilás tracejado). No alto, a frequência da nota e onde o filtro está agora.
FILTER	A curva do filtro (12 ou 24 dB). **NOW** = onde ele está agora; **ENV SWEEP** (tracejado) = até onde o envelope abre.
FILTER ENV	O desenho do envelope (A, S e R no alto, DECAY no título), com um ponto andando na nota tocada.

KNOBS. Arraste para cima e para baixo (com **Shift**, ajuste fino), use a roda do mouse ou dê **duplo clique** para voltar ao padrão. Arraste o canto inferior direito para mudar o tamanho da janela.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Não sai som	Confira se a licença está ativa (menu ≡ › Licença…) e se o OSC 1, o OSC 2 ou o SUB estão ligados (LED do título).
Toco acordes e só sai uma nota	Normal: o BAREBASS é de uma voz e toca a última nota que você apertar.
O baixo embola com o kick	Suba o **unHUNF** (comece em 50%). Use junto com o ALIGN para kick e baixo ficarem em fase.
Som abafado demais	Suba o CUTOFF ou o ENV.
Notas fracas saem baixas demais	Baixe o **VELO** (em 0% toda nota sai igual).
O envelope não redispara em notas ligadas	Está em LEGATO. Para cada nota bater de novo, use MONO.
Troquei de computador	No antigo: menu ≡ › Licença… › Desativar este computador. Depois ative no novo.

Resumo em 30 segundos

1. Baixe em insidestudiosp.com.br/barebass e ative com e-mail + token.
2. Escolha o preset **ROLLING** para começar.
3. Ajuste as ondas e oitavas nos OSC e no SUB.
4. CUTOFF, ENV e DECAY para o desenho do baixo.
5. **unHUNF** para tirar o embolo do grave.
6. VOLUME, GLIDE e VELO no MASTER.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**