INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

GROOVADOR

PERCUSSÃO SINTETIZADA

Manual passo a passo

Versão 0.2.0 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/groovador · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o GROOVADOR

O GROOVADOR é uma **bateria eletrônica de percussão sintetizada**, sem bumbo, com um gerador de groove por estilo. Ele cria a levada de rim, snare, clap, hats, shaker e percussões em cima do seu kick, no tempo do DAW.

- **8 instrumentos**: RIM, SNARE, CLAP, HAT FECH., HAT ABERTO, SHAKER, PERC 1 e PERC 2, cada um com 5 modelos de som e 10 knobs.
- **Gerador de groove** por estilo: PSY FULL, PSY PROG, TECHNO, HOUSE, TRIBAL e BREAK.
- **Variação de timbre**: de tempos em tempos os instrumentos trocam para um timbre B, para o groove não ficar parado.
- **ARRASTAR MIDI**: leva o groove para o DAW, uma peça por arquivo.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	Instrumento VST3 (Windows e Mac) e AU (Mac).
Sistemas	Windows 10 ou 11 de 64 bits; macOS 11 Big Sur ou mais novo (Apple Silicon ou Intel).
DAWs	Qualquer DAW que abra VST3 ou AU: Ableton Live, FL Studio, Logic, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One…
Presets	72 de fábrica (12 por estilo) e os seus presets.
Licença	Vale em 2 computadores. Internet só para ativar: depois funciona até 45 dias sem internet e renova sozinho.

Instalação e ativação

1. Baixe o instalador pelo link que chegou no e-mail da compra (Windows ou Mac).
2. Rode o instalador. O plugin vai para a pasta padrão de plugins do sistema.
3. Abra o DAW e, se precisar, peça para ele procurar plugins novos (rescan).
4. Coloque o GROOVADOR numa faixa MIDI (como instrumento). Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token da licença**.

LICENÇA. Para ver a licença ou trocar de computador: clique no **nome do preset** › `Licença…` › desative no computador antigo e ative no novo.

SEM ATIVAR, o instrumento abre mas fica mudo.

PASSO 1

1 Escolha um preset



TEMPO do DAW, luz de SYNC, número do PADRÃO, nome do preset, ◀ ▶, + e o medidor de saída.

- ◀ ▶ passam pelos presets; `+` salva o som atual como preset novo.
- Clique no **nome do preset** para abrir a lista: os 72 de fábrica separados por estilo (PSY FULL, PSY PROG, TECHNO, HOUSE, TRIBAL, BREAK) e os seus em USER.
- No mesmo menu: salvar, renomear e apagar preset do usuário, `Tamanho da janela` e `Licença…`.

Cada preset de fábrica é um estilo com um kit e um groove próprios. Os presets do usuário guardam tudo: valores e grade.

> **O PRESET NÃO MUDA:** os cadeados, o mudo/solo e o modo TOCAR.

PASSO 2

2 Escolha como tocar (TOCAR)


TOCAR	COMO FUNCIONA
COM PLAY (padrão)	O groove roda no tempo do DAW quando você dá play. O alto da grade mostra "SYNC COM O DAW" (ou "AGUARDANDO PLAY").
PADS	A grade para e cada nota MIDI toca um instrumento, como num sampler de bateria.

Notas no modo PADS

C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2
RIM	SNARE	CLAP	HAT FECH.	HAT ABERTO	SHAKER	PERC 1	PERC 2

PASSO 3


3 Gere o groove (GERADOR DE GROOVE)



CONTROLE	OPÇÕES / PADRÃO	O QUE FAZ
ESTILO	PSY FULL, PSY PROG, TECHNO, HOUSE, TRIBAL, BREAK · **PSY FULL**	Onde cada instrumento costuma bater nesse estilo.
COMPASSO	4/4 ou 3/4 · **4/4**	Fórmula de compasso.
TAMANHO	1, 2 ou 4 compassos · **2**	Tamanho da grade (no máximo 96 passos).
RATE	1/16, 1/16T, 1/8 · **1/16**	Duração de cada passo.
DENSIDADE	0–100% · **60%**	Quanto do estilo entra: mais alto = mais batidas.
SWING	0–75% · **10%**	Atrasa um passo sim, outro não (balanço).
GHOST	0–100% · **35%**	Batidas fracas nos vãos.
ROLL	0–100% · **20%**	2 ou 3 batidas dentro de um passo.
HUMANO	0–100% · **20%**	Mexe de leve na força e no tempo de cada batida.

O compasso 1 é sorteado e os seguintes repetem com algumas trocas, como um baterista tocando.


Sorteios, desfazer e MIDI



BOTÃO	O QUE FAZ
GERAR GROOVE	Sorteia tudo: ritmo, timbres, fills e velocity. Pula as partes com o cadeado fechado.
RITMO · TIMBRES · FILLS · VELOCITY	Cada dado sorteia só aquela parte. O **cadeado** faz o GERAR GROOVE não mexer nela.
DESF.	Desfaz o último sorteio (até 32 passos para trás).
ARRASTAR MIDI	Arraste para o DAW: sai **um arquivo por peça** que tem nota (ex.: "GROOVADOR - preset - SNARE.mid"), cada um na nota do pad da peça. No Ableton, segure **Ctrl** (Windows) ou **Cmd** (Mac) ao soltar para cada peça ir para uma faixa própria.

PASSO 4

4 Edite a grade (GROOVE)



Uma fileira por instrumento (na ordem da lista INSTRUMENTOS) e uma coluna por passo.

AÇÃO	RESULTADO
Clique num passo	Liga ou desliga a batida.
Arraste para cima/baixo numa batida	Muda a força (velocity).
Botão direito (ou Ctrl+clique)	Passa por: forte → ghost → roll ×2 → roll ×3 → talvez (toca em 50% das vezes).

A faixa colorida embaixo da grade mostra, compasso a compasso, quem está no timbre **A** e quem está no **B**. Embaixo dela: tamanho, compasso, rate e o FILL.

PASSO 5

5 Ajuste os instrumentos



- **Clique no nome** do instrumento para ouvir e abrir o som dele no painel SOM.
- `M` = mudo · `S` = solo.
- **Dado** da fileira: sorteia um som novo só para aquele instrumento.
- A etiqueta **A**/**B** mostra se o instrumento está no timbre A ou B naquele momento.
- O HAT ABERTO é cortado pelo HAT FECH., como numa bateria eletrônica de verdade.

PASSO 6

6 Modele o som (SOM)



O visor mostra a onda do instrumento escolhido. Escolha o **modelo**:

MODELO	SOM (E O QUE O BODY FAZ)
ANALÓG.	Seno com pitch env e ruído no filtro. BODY = 2º modo de membrana.
808	Seno saturado. BODY = saturação.
FM	Bongô, zap. BODY = razão da moduladora.
METAL	6 quadradas nas razões do hat da 808. BODY espalha as razões.
RUÍDO	Clap e shaker. BODY = de 1 a 4 tapas (o clap).

O **dado** ao lado dos modelos sorteia um som novo para o instrumento.

KNOB	FAIXA	O QUE FAZ
TUNE	−24 a +24 st	Afinação.
DECAY	10 ms – 2 s	Duração do som.
TONE	200 Hz – 16 kHz	Corte do filtro do ruído (passa-alta nos hats e no shaker, passa-banda nos outros).
SNAP	0–100%	Estalo do ataque e velocidade do pitch env.
BODY	0–100%	Depende do modelo (tabela acima).
NOISE	0–100%	Quanto ruído entra.
PITCH ENV	−24 a +24 st	Queda (ou subida) de afinação no ataque.
DRIVE	0–100%	Saturação do próprio instrumento.
PAN	L100 a R100	Posição no estéreo.
LEVEL	−30 a +6 dB	Volume do instrumento.

KNOBS. Arraste para cima e para baixo; **duplo clique** volta ao valor padrão.

PASSO 7

7 Varie os timbres (VARIAÇÃO DE TIMBRE)




Cada instrumento tem um **timbre B** (outra altura, decay, tone, snap, body e pitch env). O dado TIMBRES sorteia outro B.

CONTROLE	OPÇÕES / PADRÃO	O QUE FAZ
MUDA A CADA	½, 1, 2, 4, 8 compassos · **1**	De quanto em quanto tempo a troca acontece.
MODO	A ↔ B, **CONVERSA**, DERIVA	**A ↔ B** alterna todos juntos; **CONVERSA** põe metade dos escolhidos em B enquanto a outra metade fica em A, e depois trocam; **DERIVA** vai mudando aos poucos.
QUANTO	0–100% · **45%**	O tamanho da diferença entre A e B.
QUEM VARIA	liga/desliga por instrumento	Quais instrumentos entram na variação (padrão: SNARE, HAT F., PERC 1 e PERC 2).
FILL A CADA	—, 4 ou 8 compassos · **8**	Troca a 2ª metade do último compasso do ciclo por um fill.

PASSO 8

8 Efeitos e saída



BLOCO	CONTROLES E PADRÕES
DRIVE	TIPO TAPE, TUBE ou FOLD; DRIVE (**20%**) e TONE (**80%**).
DELAY PING-PONG	ON (**desligado**); TIME 1/16 a 3/8 no tempo (**3/16**); FEEDBACK 0–95% (**40%**); MIX (**18%**).
REVERB	ON (**ligado**); SIZE (**45%**); MIX (**14%**).
SAÍDA	VOLUME −36 a +6 dB (**−6 dB**).

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Dei play e não sai som	Confira se o TOCAR está em **COM PLAY** e se a licença está ativa (nome do preset › Licença...). Veja também se nenhum instrumento está em SOLO.
Toco notas e nada acontece	As notas só tocam os instrumentos no modo **PADS** (C1 a C2).
Ficou cheio demais	Baixe a DENSIDADE, o GHOST e o ROLL e aperte RITMO de novo.
Ficou "robótico"	Suba o HUMANO e o SWING.
Gostei do ritmo, quero outros sons	Feche o cadeado do RITMO e aperte TIMBRES ou GERAR GROOVE.
O som muda sozinho	É a VARIAÇÃO DE TIMBRE. Desligue os instrumentos em QUEM VARIA ou baixe o QUANTO.
Sorteei e perdi o que gostava	Botão **DESF.**
Quero uma faixa por peça no Ableton	ARRASTAR MIDI segurando Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) ao soltar.
Não tem bumbo	De propósito: o GROOVADOR faz a percussão em volta do seu kick.

Resumo em 30 segundos

1. GROOVADOR numa faixa MIDI, ative a licença.
2. Escolha um preset ou um ESTILO.
3. **GERAR GROOVE** até gostar; cadeado no que quer manter.
4. Ajuste a grade na mão e o som no painel SOM.
5. VARIAÇÃO DE TIMBRE e FILL para o groove andar.
6. **ARRASTAR MIDI** para levar ao DAW.

> **SUPORTE.** Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**