
INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

QUIMERA

WAVETABLE · ORGÂNICO + METÁLICO

Manual passo a passo

Versão 0.5.0 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/quimera · contato@insidestudiosp.com.br

O que é a QUIMERA

A QUIMERA é um sintetizador polifônico que junta o lado **metálico e digital** das wavetables com o lado **orgânico** de um sintetizador analógico clássico: deriva de afinação por voz, filtro ladder que auto-oscila, glide e legato. Todas as tabelas de onda são geradas por código, feitas para ela.

- **3 osciladores** com 24 tabelas de onda, 11 warps e unison de até 8 vozes; mais **SUB** e **NOISE**.
- **2 filtros** (Ladder, LP/HP/BP, Notch, Comb, Formant) em série ou paralelo.
- **3 envelopes**, **2 LFOs**, **4 macros** e uma **MOD MATRIX** de 16 slots.
- **Rack de efeitos** com 8 blocos e **arpejador** de 16 passos com escala.
- **MPE**: bend, pressão e slide por nota.
- **401 presets** em 10 categorias.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	Instrumento VST3 (Windows e macOS) e AU (macOS).
Vozes	Até 16 (padrão 8), nos modos Poly, Mono e Legato.
Abas	**SYNTH**, **MOD MATRIX**, **FX** e **ARP**, no alto da janela.
Janela	De 75% a 200%, escolhida no menu de presets.

Instalação e ativação


1. Baixe o instalador pelo link que chegou no seu e-mail de compra e escolha Windows ou Mac.
2. Rode o instalador e abra a DAW. Se precisar, peça para ela procurar plugins novos (rescan).
3. Coloque a QUIMERA numa **faixa de instrumento** (MIDI).
4. Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token da licença** que você recebeu.

> **LICENÇA.** O mesmo token vale em até 2 computadores. Desativar num computador libera a vaga para outro. Para ver a licença: clique no nome do preset › `Licença…`.

> **SEM ATIVAR**, o instrumento fica mudo.

PASSO 1

1 Escolha um preset



Topo: BPM e SYNC, nome do preset, ◀ ▶ para trocar, + para salvar e as vozes em uso (VOICES).

- Clique no **nome do preset** para abrir o menu: primeiro os bancos, depois as categorias.
- O **FACTORY 1** tem o Init e 40 presets por categoria: *BASS, LEAD, PLUCK, PAD, ATMOS, PERC, DRUMS, KEYS, FX* e *ARP* (estes já com o arpejo ligado).
- ◀ ▶ andam pela lista.

PASSO 2

2 Osciladores (aba SYNTH)



OSC 1, 2 e 3: tabela, onda desenhada (o quadro atual) e os knobs.

- Escolha a **tabela** no seletor de cada OSC (setas ◀ ▶ ou clique). São 24, em três grupos: **ANALÓGICO** (Clássica, Pulso, Serra Dupla, Triângulo Dobrado), **MODELADO** (Metal, Formante, Sincronizado, Dobra, Elétrico, Quadrada-Serra, Seno-Quadrada, Escova) e **WAVETABLE** (Cristal, Digital, Vocal, Harmônicos, Granito, Sinos, FM Linear, FM Metálico, Espectral, Órgão, Corda, Quimera).
- `POSITION` anda pelos 32 quadros da tabela: é o que faz o timbre se transformar. Module com um LFO ou envelope para o som "andar".

CONTROLE	O QUE FAZ
WARP + knob WARP	Deforma a onda: Off, Sync, Bend +, Bend −, PWM, Mirror, Fold, Quantize, FM e RM (usam o oscilador anterior) e Asym. O knob WARP é a quantidade.
OCTAVE / SEMI / FINE	Afinação em oitavas, semitons e cents.
UNISON / **DETUNE** / **WIDTH**	Até 8 cópias por nota, desafinadas entre si e abertas no estéreo.
LEVEL / **PAN**	Volume e posição do oscilador.
OUTPUT	Para onde o oscilador vai: Filter A, Filter B, A + B ou Direct (sem filtro).

SUB, NOISE e VOICE




BLOCO	O QUE FAZ
SUB	Onda grave uma ou duas oitavas abaixo (Sine, Triangle, Square), com LEVEL e OUTPUT.
NOISE	Ruído com **COR** e LEVEL, com OUTPUT.
VOICE · MODO	**Poly** (padrão), Mono ou Legato.
VOICES	1 a 16 vozes (padrão 8).
GLIDE / **BEND**	Deslize entre notas (padrão 0 ms) e faixa do pitch bend, de 1 a 24 st (padrão +2 st).
DRIFT	Deriva analógica: a afinação "respira" como num analógico (padrão 15%).
VELOCITY	Quanto a força da tecla mexe no volume (padrão 50%).

DICA. Para o lado orgânico, use uma tabela ANALÓGICO, DRIFT acima de 15% e UNISON 2–4 com DETUNE baixo. Para o lado metálico, use Metal, Sinos ou FM Metálico e module a POSITION.

PASSO 3

3 Filtros, envelopes e LFOs



CONTROLE	O QUE FAZ
TIPO	Ladder 24, Ladder 12, LP 12, HP 12, BP 12, Notch, Comb e Formant.
CUTOFF / RES	Corte e ressonância. O Ladder auto-oscila com a ressonância alta.
DRIVE	Saturação na entrada do filtro.
KEY	Quanto o corte acompanha a nota tocada.
ENV 2	Quanto o envelope 2 abre (+) ou fecha (−) o filtro.
DRY/WET	Mistura do sinal sem filtro e filtrado.
PARALLEL / SERIAL A → B	Os dois filtros lado a lado ou um depois do outro.



BLOCO	O QUE FAZ
ENV 1 · VOLUME	ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE e CURVA do volume de cada nota.
ENV 2 · FILTER	Envelope dos filtros (pelo knob ENV 2) e fonte da MOD MATRIX.
ENV 3 · MOD	Só para a MOD MATRIX.
LFO 1 / LFO 2	7 formas (Sine, Triangle, Saw Down, Saw Up, Square, S&H, Smooth Random); **SYNC** no tempo do projeto (DIVISION) ou em Hz; modo Free, Retrig ou Envelope; **RISE** faz o LFO entrar aos poucos.
MACROS 1–4	Knobs livres: ligue cada um aos destinos na aba MOD MATRIX para mexer em várias coisas com um gesto.

PASSO 4

4 MOD MATRIX

Na aba `MOD MATRIX` ficam 16 slots. Cada um liga uma **fonte** a um **destino**, com uma quantidade:

	OPÇÕES
SOURCE	Env 1, Env 2, Env 3, LFO 1, LFO 2, Velocity, Note, Mod Wheel, **Pressure**, **Slide**, Bend, Random, Macro 1–4.
DEST	Pitch, Position, Warp, Level e Pan de cada oscilador; Pitch (All); Sub Level; Noise Level; Cutoff, Res e Drive dos filtros A e B; Volume; Pan; Rate dos LFOs; Unison Detune.

> **EXEMPLO.** LFO 1 › Osc 1 Position faz a onda se transformar no tempo. Mod Wheel › Filter A Cutoff abre o filtro pela roda. Macro 1 em vários destinos vira um "knob de expressão".

MPE e SEGURAR



- `MPE` ligado: cada nota tem o próprio bend (faixa **MPE BEND**, de 12 a 96 st, padrão 48), pressão (**Pressure**) e slide (CC74, **Slide**), que entram na MOD MATRIX. Sem MPE, o aftertouch vira Pressure.
- `SEGURAR` trava o acorde do arpejo.
- MPE, MPE BEND e SEGURAR são de performance: trocar de preset não mexe neles.

PASSO 5

5 Efeitos (aba FX)

Os efeitos ficam numa corrente, nesta ordem, cada um com o seu botão de liga/desliga:

EFEITO	O QUE FAZ
HYPER	Engrossa o som com cópias desafinadas (RATE, DETUNE, MIX).
DISTORTION	Tube, Hard Clip, Fold, Bitcrush, Downsample ou Asym; DRIVE, TONE e MIX.
PHASER / **CHORUS**	Movimento e largura (RATE, DEPTH, MIX; o phaser tem feedback).
DELAY	Eco no tempo do projeto, com opção pingue-pongue; FEEDBACK, TONE e MIX.
REVERB	Room, Plate ou Hall.
EQ e **COMPRESSOR**	Acabamento. O compressor tem modo Single ou Multiband (3 bandas, comprime e levanta).

PASSO 6

6 Arpejador (aba ARP)

Ligue `ARP ON` e segure um acorde: o ARP toca as notas uma a uma no tempo do projeto. Com a DAW tocando, o passo 1 cai no começo do compasso; parada, o relógio começa na primeira tecla.

CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
MODE	**Up**, Down, Up/Down, Down/Up, Random, As Played, Chord, Converge, Diverge	Ordem das notas.
RATE	1/32 a 4 compassos · **1/16**	Duração de cada passo, no tempo do projeto.
OCTAVES	1–4 · **1**	Quantas oitavas o arpejo percorre.
GATE	5–100% · **60%**	Duração das notas. 100% emenda uma na outra; com o VOICE em Legato vira slide.
SWING	0–100% · **0%**	Atrasa os passos pares.
LENGTH	1–16 · **16**	Quantos passos o padrão tem. Os passos depois do LENGTH ficam apagados e não tocam.
ACCENT	0–100% · **50%**	Reforço das notas nos passos com acento.
SCALE + ROOT	CHROMATIC + 13 escalas	Encaixa as notas na escala. Com uma tecla só, o arpejo sobe pela escala a partir dela.

Os 16 passos e os padrões prontos

- Cada passo pode tocar ou ficar em **pausa** (passo apagado: não toca nota, mas o arpejo segue) e pode ter **acento**. O passo que está tocando ganha a moldura clara.
- **PADRÕES PRONTOS**: TODOS, ALTERNADO, CONTRATEMPO, GALOPE, TRESILLO 3-3-2, ALEATÓRIO (sorteia também os acentos), ACENTO NO TEMPO (acentos no 1, 5, 9 e 13) e SEM ACENTO.
- Com o ARP ligado, o pedal de sustain (CC64) não segura as notas: use `SEGURAR`.

> **DICA.** A categoria ARP do menu de presets traz 40 sons com o arpejo já ligado: bom ponto de partida.

PASSO 7

7 Salve os seus presets

- No menu do preset (ou o botão `+`): Salvar como, Salvar alterações, Renomear e Apagar. Os seus ficam na lista **USER**.
- `Importar banco de presets…` instala um banco **.qmrbank**, que aparece embaixo do FACTORY 1. Importar de novo um banco com o mesmo nome substitui o anterior. `Remover banco` manda para a lixeira.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Não sai som	Confira a licença (nome do preset › Licença…): sem ativar, o instrumento fica mudo. Confira se a faixa recebe MIDI e o VOLUME.
Um oscilador não aparece no som	Confira o LEVEL e o OUTPUT dele, e se o filtro para onde ele vai (A ou B) não está fechado.
O arpejo não para	SEGURAR está ligado. Desligue para soltar o acorde.
O pedal de sustain não segura com o ARP	É assim de propósito: com o arpejo ligado, use SEGURAR.
Notas com afinação estranha no controlador MPE	Confira se o MPE está ligado e se o MPE BEND bate com a faixa do controlador (o padrão MPE é ±48 st).
Muito processador	Diminua o UNISON dos osciladores e o número de VOICES.
Som distorcido ou alto demais	Baixe o DRIVE dos filtros, a DISTORTION ou o VOLUME (o medidor OUT fica no canto inferior direito).

Resumo em 30 segundos

1. QUIMERA numa faixa de instrumento → ative a licença.
2. Escolha um preset pela categoria.
3. Troque a **tabela** e gire a **POSITION** dos osciladores.
4. Molde com o **FILTER A / B** e os envelopes.
5. Dê movimento com **LFOs**, **MACROS** e a **MOD MATRIX**.
6. Finalize na aba **FX**; para sequências, ligue o **ARP**.
7. Salve no **+**.

> **SUPORTE.** Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**