INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

RESENHA

CALL & RESPONSE · HUB

Manual passo a passo

Versão 0.7.0 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/resenha · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o RESENHA

O RESENHA é um instrumento de **call & response** (pergunta e resposta). Quatro slots (A, B, C e D) se revezam numa frase gerada na escala: um pergunta, o outro responde, como uma conversa entre leads. Tudo toca no tempo do DAW.

- **Gerador de frase:** cria a melodia na escala e na tônica que você escolher, com ritmo, gate e contorno.
- **Troca de timbre:** a cada tantas notas (ou a cada ½ / 1 compasso) a vez passa para o próximo slot, e a resposta pode repetir, variar ou espelhar a pergunta.
- **Slots INTERNO ou PLUGIN (HUB):** cada slot usa o som do próprio RESENHA (motores FM ou VA) ou carrega um synth seu, como Serum, Sylenth1, Vital ou Diva.
- **ARRASTAR MIDI:** leva a conversa para o DAW como arquivo .mid, um canal por slot.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	Instrumento VST3 (Windows e Mac) e AU (Mac).
Sistemas	Windows 10 ou 11 de 64 bits; macOS 11 Big Sur ou mais novo (Apple Silicon ou Intel).
DAWs	Qualquer DAW que abra VST3 ou AU: Ableton Live, FL Studio, Logic, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One…
Presets	120 de fábrica, em 10 categorias, mais os seus presets e bancos importados.
Licença	Vale em 2 computadores. Internet só para ativar: depois funciona até 45 dias sem internet e renova sozinho.

Instalação e ativação


1. Baixe o instalador pelo link que chegou no e-mail da compra (Windows ou Mac).
2. Rode o instalador. O plugin vai para a pasta padrão de plugins do sistema.
3. Abra o DAW e, se precisar, peça para ele procurar plugins novos (rescan).
4. Coloque o RESENHA numa faixa MIDI (como instrumento). Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token da licença**.

LICENÇA. Para ver a licença ou trocar de computador: clique no **nome do preset** › `Licença…` › desative no computador antigo e ative no novo.

SEM ATIVAR, o instrumento abre mas fica mudo.

PASSO 1

1 Escolha um preset



Topo da janela: BPM e estado do relógio, nome do preset, ◀ ▶, + e o medidor de saída.

- ◀ ▶ passam pelos presets; `+` salva o som atual como preset novo.
- Clique no **nome do preset** para abrir a lista: as categorias PSY CLÁSSICO, FULL ON, DARK, GOA, PROG, HI-TECH, MINIMAL, FX, CONVERSA FM e LEAD FALANTE (12 presets cada) e os seus presets em USER.
- No mesmo menu: salvar, renomear e apagar preset do usuário, `Importar banco de presets…` (arquivos **.rsnbank**), `Tamanho da janela` (75% a 200%) e `Licença…`.

Cada preset traz os 4 timbres, o gerador, a troca de timbre, os efeitos e a frase. O plugin abre no preset **"Boca Aberta"**.

> **O PRESET NÃO MUDA:** os cadeados, o modo TOCAR e os ajustes de slot PLUGIN. Assim você troca de preset ao vivo sem perder sua configuração.

PASSO 2


2 Escolha como tocar (TOCAR)

TOCAR	COMO FUNCIONA
COM NOTA (padrão)	A frase só toca enquanto há uma nota segurada no clipe ou no teclado, transposta por ela. **Dó 3 (nota 60) = a frase como está escrita.** O topo mostra "SEGURE UMA NOTA" enquanto espera.
SEMPRE	A frase toca com o play do DAW. A nota só transpõe.
NOTAS	O sequenciador desliga e o RESENHA toca as notas do clipe como um synth comum. O canal MIDI escolhe o slot: canal 1 a 4 = A a D (os outros canais tocam o A). Cada slot toca uma nota por vez, com o GLIDE dele.

> **DICA (NOTAS).** Arraste a conversa com ARRASTAR MIDI para um clipe (ela já sai com um canal por slot), mude o TOCAR para NOTAS e edite as notas no DAW.

PASSO 3

3 Monte a frase (GERADOR DE FRASE)



CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
ESCALA	CHROMATIC, MAJOR, MINOR, DORIAN, PHRYGIAN… · **PHRYGIAN**	Escala das notas da frase.
TÔNICA	C a B · **C#**	Nota base da escala.
COMPASSOS	1, 2 ou 4 · **2**	Tamanho da frase (no máximo 64 passos).
RATE	1/32, 1/16T, 1/16, 1/8T, 1/8 · **1/16**	Duração de cada passo.
OITAVAS	1 a 3 · **2**	Quantas oitavas a melodia pode ocupar.
DENSIDADE	0–100% · **70%**	Quantos passos têm nota (o resto é pausa).
GATE	5–100% · **45%**	Duração das notas: curto = picado, longo = ligado.
VAR. GATE	0–100% · **30%**	Quanto o gate muda de nota para nota.
SWING	0–75% · **0%**	Atrasa um passo sim, outro não (balanço).

CONTORNO DAS NOTAS

CONTORNO	DESENHO DA MELODIA
MOTIVO	Repete um desenho curto com variações.
CORRIDA	Sobe em escada (de grau em grau ou em arpejo) e recomeça embaixo.
QUEDA	Desce.
ONDA	Sobe e volta.
PEDAL	Alterna uma nota fixa (a tônica) com uma linha que anda.
RETA	Todas as notas na tônica. O ritmo, o gate, o PAPO e a troca de timbre continuam; a melodia escrita fica guardada e volta quando você escolhe outro contorno. O GERAR CONVERSA nunca sorteia a RETA.

PASSO 4

4 Defina a conversa (TROCA DE TIMBRE)




CONTROLE	OPÇÕES / PADRÃO	O QUE FAZ
VOZES NA CONVERSA	1 a 4 · **3**	Quantos slots entram na conversa (A, B, C, D).
TROCA A CADA	1, 2, 3, 4, 6, 8 notas, ½C ou 1C · **4**	Depois de quantas notas (ou ½ / 1 compasso) a vez passa para o próximo slot.
ORDEM	A→B→C, PING-PONG, SORTEIO	Quem fala depois de quem.
RESPOSTA	LIVRE, **ECO**, VARIA, INVERTE	LIVRE toca o que está escrito; ECO repete a pergunta; VARIA repete mudando algumas notas; INVERTE espelha (o que subia desce).
ALTURA DA RESPOSTA	MESMA, **+OITAVA**, +5ª, −OITAVA	Em que altura a resposta vem.
PAPO	0–100% · **0%**	O quanto a troca soa como conversa: falas de tamanhos diferentes, respiro ou resposta por cima, resposta fora da grade, legato nas notas vizinhas. 0% = grade dura.

As falas pares perguntam (tocam como está escrito) e as ímpares respondem. Fora do LIVRE, a resposta fecha na tônica: a pergunta fica no ar e a resposta conclui.

PASSO 5


5 Leia a CONVERSA



- No alto: tamanho da frase, RATE e a escala.
- Cada nota aparece com a **cor do slot** que fala; as respostas têm contorno claro.
- A curva no fim de uma fala é o **BEND** (o mergulho da última nota).
- A faixa **FALA** mostra quem fala em cada trecho e o tipo da resposta (ex.: "B ECO").
- Embaixo, uma frase resume a conversa (ex.: "a resposta faz ECO (+OITAVA) · ordem SORTEIO").

PASSO 6

6 Sorteie, desfaça e leve para o DAW



BOTÃO	O QUE FAZ
GERAR CONVERSA	Sorteia tudo de uma vez: notas, ritmo, gate, timbres e a conversa. Pula as partes com o cadeado fechado.
NOTAS · RITMO · GATE	Cada dado sorteia só aquela parte. O **cadeado** ao lado faz o GERAR CONVERSA não mexer nela.
TIMBRES	Sorteia o som dos slots. Respeita o cadeado do cartão de cada slot; o cadeado do botão trava ou destrava os 4 de uma vez. Num slot PLUGIN, sorteia um preset do próprio plugin (quando ele mostra a lista de presets).
DESF.	Desfaz o último sorteio (guarda até 32 passos para trás).
ARRASTAR MIDI	Clique e arraste para uma faixa do DAW: a frase vira um arquivo **.mid**, um canal por slot (A = 1 … D = 4).

> **FLUXO RÁPIDO.** Aperte GERAR CONVERSA até gostar. Achou um ritmo bom? Feche o cadeado do RITMO e continue sorteando só as notas e os timbres.

Cada cartão de slot também tem um **dado** (sorteia só aquele slot) e um **cadeado** (protege o slot do sorteio de TIMBRES).

PASSO 7

7 Ajuste o som de cada slot (INTERNO)



Cartão do slot A em VA

No modo `INTERNO` o som é do próprio RESENHA. No alto do cartão: a onda e o **ENGINE**:

- **VA**: analógico virtual, como os leads e arps de psy feitos em synth de subtração. Ondas SAW, SQUARE, PULSE 25 e PULSE 12, até 8 vozes desafinadas abertas no estéreo, um 2º oscilador e filtro de 24 dB.
- **FM**: 2 operadores (moduladora com realimentação → portadora), para timbres metálicos. Ondas SINE, TRI, SAW, SQUARE.

A 1ª fileira de knobs muda de nome conforme o ENGINE:

FM	VA	O QUE FAZ
RATIO	**OSC 2**	FM: razão da moduladora (0.50 a 13.0). VA: intervalo do 2º oscilador.
FM	**OSC 2 LVL**	FM: quantidade de modulação. VA: volume do OSC 2.
FEEDBACK	**DETUNE**	FM: realimentação. VA: desafinação entre as vozes.
FM DEC	**ENV DEC**	Tempo do envelope do ataque (5 ms a 2 s).
UNISON	**VOICES**	FM: cópias desafinadas no estéreo. VA: 1 a 8 vozes.

INTERNO × PLUGIN. As chaves no alto do cartão trocam a origem do som do slot. O slot PLUGIN está no Passo 8.

Os outros knobs do slot

KNOB	FAIXA	O QUE FAZ
FILTER	LP, BP, VOWEL, HP	Tipo do filtro. **VOWEL** = dois formantes: o CUTOFF escolhe a vogal (u-o-a-e-i) e o lead "fala".
CUTOFF	150 Hz – 18 kHz	Corte do filtro (no VOWEL, a vogal).
RESO	0–100%	Ressonância.
F.ENV	0–100%	Quanto o filtro abre no ataque (no VOWEL, abre a "boca").
MOVE	0–100%	LFO no tempo do DAW que mexe no FM e no filtro/vogal.
RATE	1/16 a 2 BARS	Período do MOVE.
DECAY	30 ms – 3 s	Duração da nota.
P.ENV	−24 a +24 st	Pitch no ataque (o "zap"), que cai no tempo do FM DEC / ENV DEC.
GLIDE	0–500 ms	Deslize da nota anterior do mesmo slot.
BEND	−24 a +24 st	O mergulho: a última nota de cada fala desliza durante a nota inteira (começa devagar e acelera). 0 = reta.
PAN	L100 a R100	Posição no estéreo.

Cada slot é monofônico (uma nota por vez); as caudas de slots diferentes se sobrepõem.

PASSO 8

8 Use os seus synths (slot PLUGIN)

1. No cartão do slot, clique em `PLUGIN`. Abre o **ESCOLHER PLUGIN** com os instrumentos instalados (VST3 no Windows; AU e VST3 no Mac), com busca por nome ou fabricante e favoritos com estrela.
2. Na primeira vez, clique em `BUSCAR PLUGINS DE NOVO`. A busca lê só instrumentos, fora do DAW: plugin que trava, fecha ou não abre é pulado. `PULAR ESTE PLUGIN` passa para o próximo na hora.
3. Escolha o synth. O cartão mostra nome, fabricante, preset e CPU, com `ABRIR` (janela do plugin), `TROCAR` e `BYP` (cala o slot e deixa o silêncio na vez dele).

Ajustes do slot PLUGIN

CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
OITAVA	−3 a +3 · **0**	Sobe ou desce as notas que o slot recebe.
VELOC.	1–127 · **100**	Velocity das notas (accent sai em 127).
BEND	−100% a +100% · **0**	Pitch bend MIDI na nota que fecha a fala.
NÍVEL	−36 a +6 dB · **0 dB**	Volume do slot.
4 knobs LIGAR	—	Clique em `+ LIGAR` e mexa num controle na janela do plugin (aparece "MEXA NO PLUGIN"): o knob passa a mover aquele controle e pode ser automatizado no DAW.

- No slot PLUGIN, o RESENHA manda só a conversa em MIDI; o som e os presets são do seu plugin.
- A conversa fica entre Dó 1 e Si 3 (Dó 3 = nota 60). Para subir ou descer um slot, use a OITAVA dele.
- O projeto do DAW guarda o plugin, o som dele e os ajustes de cada slot. Se o plugin não estiver instalado na máquina, o slot avisa e o som não se perde ao salvar.
- Os presets do RESENHA não trocam o plugin dos slots.

PASSO 9

9 Efeitos e saída



BLOCO	CONTROLES E PADRÕES
DRIVE	TIPO TAPE, TUBE ou FOLD; DRIVE (**20%**) e TONE (**70%**).
DELAY PING-PONG	Chave liga/desliga (**ligado**); TIME 1/16 a 3/8 no tempo (**3/16**); FEEDBACK 0–95% (**45%**); MIX (**25%**).
REVERB	Chave liga/desliga (**ligado**); SIZE (**55%**); MIX (**18%**).
SAÍDA	VOLUME −36 a +6 dB (**−6 dB**); **DUCK** (**0%**): o som abaixa a cada tempo e volta em meio tempo, como o sidechain do bumbo.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Dei play e não sai som	No modo **COM NOTA** a frase só toca com uma nota segurada: ponha uma nota longa (ex.: Dó 3) no clipe ou troque para **SEMPRE**. Confira também se a licença está ativa (nome do preset › Licença...).
A frase está na tonalidade errada	Ajuste ESCALA e TÔNICA. No COM NOTA, lembre que a nota segurada transpõe: Dó 3 = como está escrita.
Quero editar as notas no DAW	ARRASTAR MIDI para um clipe e TOCAR em **NOTAS**. O canal 1 a 4 escolhe o slot A a D.
Meu synth não aparece na lista	Clique em BUSCAR PLUGINS DE NOVO. A busca mostra só instrumentos (efeitos ficam de fora) e pula o que trava ou não abre; esses vão para a lista de bloqueados com o motivo.
O slot PLUGIN está muito agudo ou grave	Use a OITAVA do slot (−3 a +3).
Sorteei e perdi o que gostava	Botão **DESF.** Para proteger uma parte, feche o cadeado dela.
Soa "duro", como sequência	Suba o **PAPO** e use TROCA A CADA ½C ou 1C.
Embola com o bumbo	Suba o **DUCK**.
Janela grande ou pequena demais	Nome do preset › Tamanho da janela (75% a 200%).
Apareceu aviso de versão nova	Clique em **ATUALIZAR**: ele baixa e instala a versão nova (Windows e Mac).

Resumo em 30 segundos

1. RESENHA numa faixa MIDI, ative a licença.
2. Escolha um preset (clique no nome).
3. TOCAR: COM NOTA (segure Dó 3), SEMPRE ou NOTAS.
4. ESCALA, TÔNICA e CONTORNO na sua música.
5. **GERAR CONVERSA** até gostar; cadeado no que quer manter.
6. Quer o seu synth? Slot **PLUGIN**.
7. **ARRASTAR MIDI** para levar a frase ao DAW.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**