INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

SÉRIE CRIATIVO

DEZ EFEITOS CRIATIVOS

Manual passo a passo

10 plugins · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br · contato@insidestudiosp.com.br

O que é a SÉRIE CRIATIVO

Dez efeitos criativos com cara de pedal boutique. Granular, glitch, phaser infinito, fita, build-up, filtro, ring mod, delay BBD, reverb shimmer e gate rítmico. Tudo no tempo do projeto, com presets.

PLUGIN	PARA QUE SERVE
GRÃO	Efeito granular de textura: fita de 4 s, grãos, feedback, cauda e XY.
CALEIDO	Glitch rítmico: mandala de 16 passos no BPM.
ESPIRAL	Phaser/flanger infinito "barber pole".
FITA	Gravador de fita: saturação, wow/flutter, hiss e TAPE STOP.
CHAMA	Build-up de um knob só, com fogo na tela.
F1	Filtro ladder de 4 degraus com envelope e LFO no grid.
RINGER	Ring modulator: do tremolo ao sino metálico.
REPETECO	Delay analógico tipo BBD que escurece a cada volta.
MIRAGEM	Reverb atmosférico com shimmer, CONGELAR e REVERSO.
PICOTE	Gate rítmico de 16 passos com volume, pan e filtro por passo.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formatos	VST3 (Windows e Mac) e AU (Mac).
Sistemas	Windows 10 ou 11 de 64 bits · macOS 11 Big Sur ou mais novo (Apple Silicon ou Intel).
DAWs	Qualquer DAW que abra VST3 ou AU: Ableton Live, FL Studio, Logic, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One…

Instalar e ativar

Instalação

1. Baixe o instalador pelo link que chegou no e-mail da compra (Windows ou Mac).
2. **Windows:** rode o instalador .exe e siga as telas. Os plugins vão para `C:\Program Files\Common Files\VST3`. **Mac:** abra o .dmg, dê dois cliques no instalador .pkg e siga as telas (VST3 e AU em `/Library/Audio/Plug-Ins`).
3. Feche e abra de novo a DAW. Se o plugin não aparecer, mande a DAW procurar plugins de novo (no Logic: Logic Pro › Ajustes › Plug-in Manager › "Redefinir e verificar").

AVISO DE SEGURANÇA. Os instaladores são novos e o Windows ou o Mac podem avisar. Windows: "Mais informações" › "Executar assim mesmo". Mac: Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança › "Abrir Mesmo Assim". Baixe sempre pelo link do e-mail ou do site.

Ativação

1. Abra qualquer plugin do pack na DAW. Aparece a tela de ativação.
2. Digite o **e-mail da compra** e o **token** (`ISP-XXXX-…`) e clique em **ATIVAR**. Só nessa hora precisa de internet.
3. **Ativar um plugin libera os 10 plugins do pack** naquele computador.

LICENÇA. Vale em até **2 computadores**. Depois de ativado, funciona sem internet por até **45 dias** e renova sozinho quando o computador fica on-line. Para trocar de computador: menu de presets › `Licença…` › **Desativar este computador**, e ative no novo.

SEM ATIVAR, o plugin abre mas deixa o som passar direto, sem processar.

O que vale para os 10 plugins

Mexendo nos controles

- **Arraste** o knob para cima e para baixo; a **roda do mouse** também ajusta.
- **Duplo clique** volta o controle ao valor padrão.
- Cada bloco tem um **Macro** (o knob grande): ele sozinho já leva o efeito do suave ao extremo. Os knobs pequenos ao lado fazem o ajuste fino.
- As cores dos knobs são as mesmas do desenho na tela: o que você gira aparece na mesma cor no gráfico.
- O botão redondo no topo é o **bypass** (aceso = efeito ligado).

Presets

- Cada plugin traz **20 presets de fábrica**. Clique no nome para abrir a lista; ◀ ▶ navegam.
- **+** pede um nome e salva o estado atual. No menu: *Salvar como novo* e, com um preset seu aberto, *Salvar alterações*, *Renomear* e *Apagar* (vai para a lixeira).
- Os botões de performance e de escuta (como TAPE STOP, CONGELAR, DELTA, SÓ O CORTE) não mudam quando você troca de preset.

SISTEMA	PASTA DOS PRESETS DO USUÁRIO
Mac	`~/Library/Audio/Presets/InsideStudioSP/<PLUGIN>/`
Windows	`%APPDATA%\InsideStudioSP\<PLUGIN>\Presets\`

Tempo do projeto

Os efeitos rítmicos seguem a régua da DAW. O cabeçalho mostra o estado:

- `SYNC` : a DAW está tocando e o efeito segue o grid.
- `AGUARDANDO PLAY` : a DAW está parada; o efeito espera o play na posição do cursor.
- `LIVRE` : a DAW não informa a posição; o efeito anda sozinho no BPM.

> **COMO LER AS PÁGINAS SEGUINTES.** Cada plugin tem a tela, o que ele faz, a tabela de controles (nome como aparece no plugin, faixa e o que faz) e uma dica de uso. As áreas que são só desenho (gráficos e medidores) estão descritas no texto de abertura.

GRÃO GRANULAR TEXTURE FX

O som que entra é gravado numa **fita** de 4 s. Dela saem **grãos** curtos, cada um com o próprio tamanho, posição, afinação e lado do estéreo. Os grãos passam por feedback (voltam para a fita), filtro (TONE) e uma cauda de ambiente (DECAY).



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
CAMPO XY	**X / Y**	—	X = macro ESPAÇO, Y = macro GRÃO
01 GRÃO	**Macro GRÃO**	0–100%	Mais alto = grãos menores, mais densos e com mais variação de afinação
	Size	10–500 ms	Duração de cada grão
	Density	1–100 /s	Grãos por segundo
	Spray	0–1000 ms	Quão longe, para trás na fita, cada grão pode começar
	Pitch	±24 st	Transposição dos grãos
02 ESPAÇO	**Macro ESPAÇO**	0–100%	Abre o estéreo, aumenta o feedback e a quantidade de cauda
	Stereo	0–100%	Espalhamento dos grãos entre L e R
	Feedback	0–95%	Quanto da saída dos grãos volta para a fita
	Decay	0,2–10 s	Tamanho da cauda
	Tone	LP ← ABERTO → HP	Esquerda fecha o passa-baixa (até 500 Hz), direita abre o passa-alta (até 2 kHz)
03 OUTPUT	**Reverso**	liga/desliga	Metade dos grãos toca de trás para frente
	Congelar	liga/desliga	Para a gravação; os grãos continuam lendo a fita parada
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ processado
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final

DICA. Comece por um preset e arraste no campo XY para mexer em GRÃO e ESPAÇO ao mesmo tempo. Com CONGELAR ligado, os grãos continuam lendo a fita parada: qualquer som vira um pad.

CALEIDO GLITCH PATTERN FX

Efeito de glitch sincronizado ao BPM do projeto, pensado para psytrance. O compasso é fatiado em **16 passos** e cada passo pode ser repetido, invertido, transposto, filtrado, esmagado (crush) e girar no estéreo. Quem decide o que acontece em cada passo é a **mandala**: 5 anéis × 16 passos, um anel por efeito.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
MANDALA	**anéis**	clique liga/desliga	De fora para dentro: REPETE (âmbar), REVERSO (coral), FITA (verde), FILTER (azul), CRUSH (violeta). Os knobs de cada um têm a mesma cor
	GERAR	—	Sorteia os knobs do padrão (CAOS, VIAGEM, REPETIÇÃO, EMBARALHAR, REVERSO, FITA, FILTER, CRUSH) e uma semente nova: knobs e mandala mudam juntos
01 CORTE	**Macro CAOS**	0–100%	Chance de cada passo ser repetido, invertido ou trocado de lugar
	Divisão	1/8 · 1/16 · 1/32	Tamanho do passo (16 passos = 2 compassos, 1 ou meio)
	Repetição	até 2× … 16×	Máximo de picotes num passo do anel REPETE
	Embaralhar	0–100%	Chance (× CAOS) de um passo tocar outro passo de até 7 antes
	Reverso	0–100%	Peso do anel REVERSO no sorteio
02 VIAGEM	**Macro VIAGEM**	0–100%	Chance de cor (fita, filtro, crush) e profundidade do giro
	Fita	±0–24 st	Faixa de transposição; 30% dos passos de fita freiam até quase parar
	Filter	0–100%	Peso no sorteio, ressonância e tamanho da varredura (LP/BP/HP)
	Crush	16→2 bit	Bits e redução de taxa nos passos do anel CRUSH
	Giro	1/4 … 1/32	Velocidade do pan circular nos passos coloridos
03 OUTPUT	**Transmutar**	liga/desliga (desligado)	Semente nova a cada 2 voltas da mandala (os knobs ficam). Os presets não mexem nele
	Segurar	liga/desliga	Prende os 16 passos anteriores e toca em loop (entra na virada do passo)
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ processado
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final

Com o Ableton tocando, segue a régua do projeto (**SYNC**): o passo é o da posição do play no beat grid. Com o Ableton parado, a mandala fica no passo 1 e o som passa limpo (**AGUARDANDO PLAY**). Só anda sozinha no BPM (**LIVRE**) em host que não informa a posição.

> **DICA.** Clique em GERAR até achar um padrão que encaixe na música. Com TRANSMUTAR desligado, o padrão se repete igual a cada volta. Na virada, ligue SEGURAR para prender os últimos 16 passos em loop.

ESPIRAL INFINITE PHASER / FLANGER

Phaser e flanger "barber pole" sincronizados ao BPM do projeto, pensados para psytrance. O som parece **subir (ou descer) sem fim**: quatro vozes percorrem a mesma faixa defasadas de 1/4 de volta; cada uma nasce em silêncio no grave, acende no meio e some no agudo, enquanto a próxima já está entrando. Como a entrada e a saída de cada voz acontecem com volume zero, a volta não estala.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 MOVIMENTO	**Macro RANGE**	1–10 oitavas	Quanto a espiral percorre em volta do CENTER
	Ciclo	1 tempo … 16 compassos	Duração de uma volta inteira, no BPM do projeto
	Direção	Sobe · Desce · Vai e volta	Sentido da varredura; *vai e volta* inverte a cada volta
	Center	100 Hz – 4 kHz	Meio da faixa (desliza a faixa inteira quando bate no limite de 20 Hz / 18 kHz)
	Stereo	0–100%	Defasagem entre L e R (100% = meia distância entre vozes)
02 COR	**Macro RESONANCE**	0–100%	Realimentação: vales mais fundos e picos cantando
	Modo	Phaser · Flanger	Phaser = passa-tudo em cascata; flanger = pente de atraso (0,05–25 ms). A troca é em crossfade
	Stages	4 · 6 · 8 · 12	Só no phaser: mais estágios = mais vales
	Drive	0–100%	Saturação do processado (sinal baixo passa igual, pico satura)
	Tone	1 kHz – aberto	Passa-baixa no processado
03 OUTPUT	**Congelar**	liga/desliga	Para a espiral onde está; ao soltar, segue dali
	Dobrar	liga/desliga	Dobra a velocidade (bom para viradas); ao soltar, segue dali
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ processado
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final

Com o Ableton tocando, a volta segue a régua do projeto (**SYNC**) e se alinha no play. Se o Ableton pular (loop, mudança de posição), a espiral acelera ou freia até 50% para alcançar, sem salto. Com o Ableton parado, a espiral fica na posição do cursor e só anda no play (**AGUARDANDO PLAY**); sozinha no BPM (**LIVRE**) só em host que não informa a posição. Trocar o CICLO, CONGELAR ou DOBRAR não pula: segue de onde está, e o alinhamento volta no próximo play.

> **DICA.** Em pads e synths, use um Ciclo longo (4 a 16 compassos) com Direção "Sobe" para a sensação de subida sem fim antes do drop. DOBRAR na virada acelera a espiral.

FITA TAPE MACHINE

Simulador de gravador de fita: satura e dá cor ao som, com wow/flutter, chiado, reforço de grave (head bump), desgaste e um **TAPE STOP** sincronizado ao BPM. Na tela, os rolos (ou o cassete) giram na velocidade da fita: o wow aparece no giro, o rolo cheio gira devagar e o vazio rápido, e no TAPE STOP os rolos freiam junto com o som.




BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
MÁQUINA	**VU L/R**	−20 a +3 dBFS	Pico de cada canal, na mesma escala do medidor do Ableton (sobe na hora, desce em ~300 ms); vermelho = acima de 0 dBFS
	Curva	—	Resposta da reprodução: head bump + perda de agudo + desgaste
	Tape speed	0–100%	Estado do transporte: rodando, freando, parada, partindo
01 GRAVAÇÃO	**Macro SATURATION**	−12 a +18 dB na fita	Sinal baixo passa igual; os picos arredondam (com pré/de-ênfase, o agudo satura antes, como na fita)
	Modelo	Rolo 1/4" · Fita 2" · Cassete	Curva de saturação, chiado, wow, grave e agudo de cada máquina
	Speed	7,5 · 15 · 30 ips	Mais rápida = mais agudo, menos chiado, head bump mais alto em frequência
	Head bump	0 a +6 dB	Reforço de grave (com o vale logo acima, como na fita de verdade)
	Wear	0–100%	Perde agudo (até 4 kHz), raspa mais (flutter) e tem falhas de óxido (dropouts)
02 TRANSPORTE	**Macro WOW**	0–100%	Oscilação lenta da velocidade (até ±2,2 ms; cassete 1,6×)
	Flutter	0–100%	Oscilação rápida (7–12 Hz + ruído)
	Hiss	0–100%	Hiss da fita; passa pela curva da reprodução e para junto com a fita
	Freio	1/2 tempo … 2 comp	Quanto o TAPE STOP leva para parar, no BPM do projeto (máx. 4 s)
	Partida	Na hora · Curta · Igual ao freio	Ao soltar: volta na hora (crossfade de 30 ms) ou acelera do zero (1/4 ou igual ao freio)
03 OUTPUT	**TAPE STOP**	liga/desliga	Freia a fita até parar. Automatizável no Ableton
	Dry/Wet	0–100%	Seco ↔ fita (o seco sai com a mesma latência: paralelo sem fase)
	Gain	−36 a +12 dB	Volume final

Latência: 5 ms + oversampling (2×), informada ao host. O Ableton compensa sozinho.

> **DICA.** Para só dar cor, deixe SATURATION e WOW baixos. Automatize o TAPE STOP no último compasso antes do drop: a música freia até parar e volta na virada.

CHAMA BUILD-UP DE UM KNOB SÓ

Um knob para a subida inteira: de 0 a 100%, a CHAMA vai tirando o grave com um passa-alta ressonante, abre o estéreo, sobe um ruído filtrado junto, cresce um reverb e, nos últimos 40%, entra um gate no tempo que acelera (1/8 → 1/16 → 1/32). Automatize a CHAMA no Ableton ao longo dos compassos da subida e ligue o **DROP** na virada. Na tela, o fogo cresce com o knob e o **FOGUINHO** dança no tempo.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
CHAMA	**CHAMA**	0–100%	Tudo junto: passa-alta 20 Hz → 2 kHz (com pico), estéreo até 250%, ruído, reverb, gate no tempo e +4 dB de compensação
AJUSTES	**DROP**	liga/desliga	Apaga a chama em 20 ms (para a virada). Os presets não mexem nele
	NOISE	0–100%	Quanto ruído sobe junto no máximo (faíscas azuis no desenho)
	ESPAÇO	0–100%	Quanto reverb no máximo (fumaça violeta no desenho)
	GAIN	−36 a +12 dB	Volume final

O gate segue o grid do Ableton (**SYNC**). Com o Ableton parado o gate espera o play (**AGUARDANDO PLAY**); em host sem régua anda sozinho no BPM (**LIVRE**).

> **DICA.** Automatize a CHAMA de 0 a 100% ao longo dos compassos da subida e ligue o DROP na virada. NOISE e ESPAÇO decidem quanto ruído e reverb sobem junto.

F1 FILTRO LADDER

Filtro passa-baixa de 4 degraus no estilo dos pedais analógicos clássicos ("101"): ressonância que chega a auto-oscilar, drive na entrada, envelope que abre ou fecha o filtro com a força do som e LFO no grid. O botão **FUMAÇA** "embaça" o som num reverb curto e escuro.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 FILTER	**Macro CUTOFF**	20 Hz–18 kHz	Frequência de corte
	Resonance	0–100%	Pico no corte; perto de 100% em 4 polos o filtro canta sozinho
	Poles	12 / 24 dB	2 polos (mais aberto) ou 4 polos (o clássico)
	Drive	0 a +24 dB	Satura a entrada do filtro
	Range	High / Low	Low leva o corte duas oitavas para baixo (graves)
02 ENVELOPE	**Macro ENVELOPE**	−100 a +100%	Quanto a força do som abre (+) ou fecha (−) o corte, até 4 oitavas
	Smooth	Fast–Slow	Attack e release do envelope
	LFO	1/32 a 4 comp	Divisão do LFO no grid
	LFO Amount	0–100%	Até ±2 oitavas no corte
	Sensitivity	−48 a 0 dBFS	Nível em que o envelope chega ao máximo
03 OUTPUT	**ABRIR**	liga/desliga	Abre o filtro todo, deslizando (para o drop)
	FUMAÇA	liga/desliga	Reverb curto e escuro por cima do filtrado; ao desligar, o rabo termina sozinho
	Dry/Wet / Gain		Seco ↔ filtrado e volume final

Sincronia: o LFO segue a régua do host. Com o host parado, o cabeçalho mostra *AGUARDANDO PLAY* e o LFO fica parado na posição do cursor; no play ele entra no grid.

> **DICA.** Num baixo ou acid, ENVELOPE positivo com Resonance alta faz o filtro abrir a cada nota. Ligue ABRIR no drop para o filtro abrir todo, deslizando.

RINGER RING MODULATOR

Multiplica o som por uma portadora senoidal. Na faixa baixa vira tremolo; na alta, sino, metal e robô. Um LFO no grid balança a portadora (sirene, laser, borbulha). Na tela, o osciloscópio mostra entrada, portadora e saída; o anel gira com a portadora e desenha o Lissajous entrada × saída.




BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 CARRIER	**Macro FREQUENCY**	0–100% da faixa	A nota que multiplica o som
	Range	Low / High	Low 0,5–80 Hz (tremolo); High 30 Hz–4 kHz (metálico)
	Afinar	Livre / Semitom	Semitom prende a portadora na nota mais perto
	Drive	0 a +24 dB	Satura a entrada antes de multiplicar
	Stereo	0–100%	Defasa a portadora da direita (até meia volta)
02 LFO	**Macro AMOUNT**	0–100%	Até ±2 oitavas na portadora
	Rate	1/32 a 4 comp	Divisão no grid
	Shape	Sine, Triangle, Square, Ramp, Random	
	Sync	Grid / Livre	Livre roda sozinho, sem esperar o play
	Phase	0–360°	Desloca o LFO dentro do grid
03 OUTPUT	**DOBRAR**	liga/desliga	Portadora uma oitava acima, deslizando
	Dry/Wet / Gain		Seco ↔ modulado (padrão 70%) e volume final

Sincronia: o LFO segue a régua do host. Com o host parado, o cabeçalho mostra *AGUARDANDO PLAY* e o LFO fica parado na posição do cursor; no play ele entra no grid.

> **DICA.** Range Low dá tremolo; Range High com Afinar em Semitom gera sinos e metais afinados. O LFO com Shape Random dá efeitos de robô e laser.

REPETECO DELAY ANALÓGICO (BBD)

Delay no estilo dos pedais de "balde" (BBD): cada repetição volta mais escura e mais suja, a realimentação passa de 100% e entra em auto-oscilação controlada, e mexer no TIME com som passando estica o eco. Na tela, as repetições ficando turvas e a cadeia de baldes com a carga passando de um para o outro.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 TIME	**Macro TIME**	8 passos	No grid: Short 1/32…3/16, Long 1/8…1 comp. Livre: 20–400 ms ou 100–2000 ms
	Range	Short / Long	
	Sync	Grid / Livre	
	Drive	0 a +24 dB	Satura a entrada
	Ping-pong	0–100%	O eco vai e volta entre os lados
02 FEEDBACK	**Macro FEEDBACK**	0–120%	Acima de 100% o eco cresce até o limite e canta
	LFO Rate / LFO Amount / Shape		Balança o tempo de leve (até 6 ms), no grid
	Escuro	0–100%	Filtro dentro do laço: 12 kHz → 1,2 kHz; eco longo escurece mais
03 OUTPUT	**INFINITO**	liga/desliga	Congela o eco: entrada fechada, 100% e sem filtro
	MATAR	liga/desliga	Corta a entrada e o seco; só o rabo do eco soa
	Dry/Wet / Gain		Seco ↔ eco (padrão 35%) e volume final

Sincronia: o LFO segue a régua do host. Com o host parado, o cabeçalho mostra *AGUARDANDO PLAY* e o LFO fica parado na posição do cursor; no play ele entra no grid.

> **DICA.** FEEDBACK acima de 100% faz o eco crescer e cantar: segure com o Escuro. Na virada, INFINITO congela o eco e MATAR deixa só o rabo soando.

MIRAGEM

REVERB ATMOSFÉRICO COM SHIMMER

Reverb de 8 linhas (FDN) com difusão na entrada e shimmer: a cauda sobe de tom (oitava, quinta, as duas, ou oitava abaixo) e volta para a sala, então cada volta fica mais alta e mais brilhante. CONGELAR segura a cauda para sempre (dá para tocar por cima), REVERSO faz a cauda vir antes do golpe, e o DUCK abaixa a cauda enquanto o seco toca, para não embolar a mix. Na tela, a cauda vira uma serra no horizonte e o reflexo treme como calor no asfalto.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
01 ESPAÇO	**Macro DECAY**	0,3–30 s	Tempo até a cauda cair 60 dB
	Size	0–100%	Tamanho da sala (linhas de 7 a 110 ms); mexer com som passando estica a sala
	Pre-delay	0–250 ms	Silêncio antes da cauda
	Damping	0–100%	Filtro dentro de cada linha: 16 kHz → 1,3 kHz
	Low cut	20 Hz–1 kHz	Tira o grave da cauda
02 SHIMMER	**Macro SHIMMER**	0–100%	Quanto da cauda sobe de tom e volta para a sala
	Interval	Oitava / Quinta / Oitava + quinta / Oitava abaixo	
	Modulation	0–100%	Balanço lento em cada linha (até 2,5 ms): tira o metálico e dá o "calor"
	Duck	0–100%	Até −18 dB na cauda enquanto o seco toca
	Janela Rev.	1/4 · 1/2 · 1 comp · 2 comp	Tamanho do pedaço que o REVERSO vira, no grid
03 OUTPUT	**CONGELAR**	liga/desliga	Entrada fechada, sala sem perda e sem filtro: a cauda fica para sempre
	REVERSO	liga/desliga	Grava uma janela da cauda e toca a anterior de trás para frente
	Dry/Wet / Gain		Seco ↔ molhado (padrão 30%) e volume final

Sincronia: com o host tocando, a janela do REVERSO cai no grid; com o host parado ela conta sozinha (reverb não para de soar quando o transporte para). O cabeçalho mostra SYNC, AGUARDANDO PLAY ou LIVRE como os outros plugins.

> **DICA.** Suba o Duck para a cauda abaixar enquanto o som toca e não embolar a mix. CONGELAR segura um acorde para sempre, para você tocar por cima.

PICOTE

GATE RÍTMICO DE 16 PASSOS

Fatia o som no grid do host. Cada um dos 16 passos tem o seu **volume**, **pan** e **filtro**, desenhados com o mouse na grade do topo. EMBARALHAR sorteia um padrão novo para a faixa que está na tela, e PRENDER grava o próximo passo inteiro e repete até soltar. É o "trance gate" clássico, mas serve para qualquer estilo.



BLOCO	CONTROLE	FAIXA	O QUE FAZ
STEPS	**grade**	16 passos	Abas VOLUME · PAN · FILTER. Clique e arraste para desenhar; duplo clique liga/desliga o volume, centraliza o pan e abre o filtro. O passo tocando fica aceso; o fundo de cada coluna é o que passou por ele na última volta
01 GRADE	**Macro DEPTH**	0–100%	Quanto o som fecha entre um golpe e outro. Em 0%, só o PAN e o FILTER trabalham
	Divisão	1/8 · 1/8T · 1/16 · 1/16T · 1/32	Tamanho de cada passo
	Steps	1–16	Quantos passos o padrão usa antes de voltar
	Swing	0–100%	Empurra o passo par (até 3:1)
	Deslocar	+0 a +15	Gira o padrão sem redesenhar
02 FORMA	**Macro WIDTH**	5–100%	Quanto de cada passo fica aberto
	Attack	0,5–50 ms	Subida no começo do passo
	Release	1–200 ms	Queda depois do WIDTH
	Filter	Low-pass / High-pass / Band-pass	Tipo do filtro de cada passo (100% = aberto no low-pass/high-pass)
	Resonance	0–100%	Ressonância do filtro
03 OUTPUT	**EMBARALHAR**	golpe	Sorteia a faixa que está na tela (o volume sempre bate no passo 1)
	PRENDER	liga/desliga	Grava o próximo passo e repete em laço, no grid, até soltar
	Dry/Wet / Gain		Seco ↔ picotado (padrão 100%) e volume final

Sincronia: o padrão segue a régua do host. Com o host parado, o cabeçalho mostra *AGUARDANDO PLAY* e o padrão fica no passo do cursor; no play ele entra no grid. Sem régua nenhuma (standalone), conta sozinho.

> **DICA.** Desenhe o padrão na aba VOLUME e depois dê movimento nas abas PAN e FILTER. EMBARALHAR cria variações; PRENDER na virada repete um passo até soltar.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
O plugin não aparece na DAW	Feche e abra a DAW e peça para ela procurar plugins de novo. No Logic: Plug-in Manager › "Redefinir e verificar". Confira se instalou o instalador do seu sistema.
O som não muda	Confira se o pack está ativado (menu de presets › Licença...). Sem ativar, o som passa direto.
Troquei de computador	menu de presets › Licença... › Desativar este computador no antigo, e ative no novo com o mesmo e-mail e token. Vale em até 2 computadores.
Fiquei sem internet	Depois de ativado, funciona até 45 dias sem internet e renova sozinho quando a conexão volta.
Perdi o token	Escreva para contato@insidestudiosp.com.br com o e-mail usado na compra.
O efeito não anda no tempo	Dê play na DAW: com ela parada, o cabeçalho mostra AGUARDANDO PLAY e o efeito espera.
Ficou alto ou distorcido demais	Baixe o Macro do bloco ou o Dry/Wet, e acerte o volume final no Gain.
Quero ouvir o som original	Clique no botão redondo do topo (bypass) ou leve o Dry/Wet a 0%.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**