INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

SÉRIE KNOB

DEZ PEDAIS DE UM KNOB GRANDÃO

Manual passo a passo

10 plugins · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br · contato@insidestudiosp.com.br

O que é a SÉRIE KNOB

Dez pedais de um knob grandão, tudo no tempo. Sidechain, trance gate, filtro, auto-pan, stutter, delay, reverso, tape stop, pitch e bitcrush. Em todos: TRIGGER pelo DAW, por MIDI ou por áudio, RATE, SHAPE e MIX.

PLUGIN	PARA QUE SERVE
FOLE	Sidechain sincronizado: o volume abaixa e volta no tempo.
PICADOR	Trance gate de 16 passos.
MARÉ	Filtro passa-baixa que abre e fecha no tempo.
VAIVÉM	Auto-pan no tempo.
REPIQUE	Stutter / beat repeat.
ECO	Delay de fita no tempo. O seco passa inteiro e o MIX dosa só as repetições.
AVESSO	Fatias do compasso tocadas ao contrário.
FREIO	Tape stop / tape start.
ESCADA	Sequenciador de pitch: a cada passo o som muda de nota.
MASTIGA	Bitcrush ritmado.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formatos	VST3 (Windows e Mac) e AU (Mac).
Sistemas	Windows 10 ou 11 de 64 bits · macOS 11 Big Sur ou mais novo (Apple Silicon ou Intel).
DAWs	Qualquer DAW que abra VST3 ou AU: Ableton Live, FL Studio, Logic, Cubase, Bitwig, Reaper, Studio One…

Instalar e ativar

Instalação

1. Baixe o instalador pelo link que chegou no e-mail da compra (Windows ou Mac).
2. **Windows:** rode o instalador .exe e siga as telas. Os plugins vão para `C:\Program Files\Common Files\VST3`. **Mac:** abra o .dmg, dê dois cliques no instalador .pkg e siga as telas (VST3 e AU em `/Library/Audio/Plug-Ins`).
3. Feche e abra de novo a DAW. Se o plugin não aparecer, mande a DAW procurar plugins de novo (no Logic: Logic Pro › Ajustes › Plug-in Manager › "Redefinir e verificar").

AVISO DE SEGURANÇA. Os instaladores são novos e o Windows ou o Mac podem avisar. Windows: "Mais informações" › "Executar assim mesmo". Mac: Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança › "Abrir Mesmo Assim". Baixe sempre pelo link do e-mail ou do site.

Ativação

1. Abra qualquer plugin do pack na DAW. Aparece a tela de ativação.
2. Digite o **e-mail da compra** e o **token** (`ISP-XXXX-…`) e clique em **ATIVAR**. Só nessa hora precisa de internet.
3. **Ativar um plugin libera os 10 plugins do pack** naquele computador.

LICENÇA. Vale em até **2 computadores**. Depois de ativado, funciona sem internet por até **45 dias** e renova sozinho quando o computador fica on-line. Para trocar de computador: botão direito numa área vazia do pedal › `Licença…` › **Desativar este computador**, e ative no novo.

SEM ATIVAR, o plugin abre mas deixa o som passar direto, sem processar.

Os controles (iguais nos 10)

O knob grandão vai de **0** (nada) a **10** (tudo). As lâmpadas em volta dele acendem até o valor e respiram junto com o efeito.



CONTROLE	O QUE FAZ
Knob	A dose do efeito (o que ele faz em cada pedal está nas próximas páginas). Arraste para cima/baixo; **Shift** = ajuste fino; **duplo clique** volta ao padrão; a roda do mouse também gira.
TRIGGER	Chave de 3 posições. **INT**: segue a régua da DAW (parada, continua no último BPM). **MIDI**: cada nota que chega recomeça o movimento. **ÁUDIO**: cada ataque do sidechain recomeça; sem sidechain ligado, usa a própria entrada. Clique em INT, MIDI ou ÁUDIO (ou na alavanca, para passar para a próxima).
RATE	Divisão do tempo, 7 posições (cada pedal tem as suas). Clique direito abre a lista.
SHAPE	Forma do movimento, desenhada no visor com o cursor no ponto em que o som está. Clique na metade direita do visor para ir à próxima forma e na esquerda para voltar; clique direito abre a lista.
MIX	Mistura com o som original. No ECO o seco fica inteiro e o MIX dosa só as repetições.

O **LED** ao lado do TRIGGER pisca a cada tempo (INT) ou a cada nota/ataque (MIDI/ÁUDIO).

Sidechain e MIDI no Ableton Live

- **ÁUDIO:** no pedal, em *Sidechain*, escolha a faixa que vai disparar (o kick, por exemplo).
- **MIDI:** numa faixa MIDI, em *MIDI To*, escolha a faixa do pedal e, embaixo, o pedal.

Em outras DAWs o caminho muda de nome: procure por "sidechain" para o áudio e por rotear a saída MIDI de uma faixa para o plugin.

> **LICENÇA.** Clique com o botão direito numa área vazia do pedal (fora dos controles) › `Licença…`.



FOLE

Sidechain sincronizado: o volume abaixa e volta no tempo.

Knob	Profundidade do sidechain (10 = o som some no golpe). Padrão: 6.
SHAPE	CLÁSSICO, SUAVE, BOMBA, CORTE, RAMPA, INVERSO
RATE	1/16 · 1/8 · **1/4** · 1/2 · 1 COMP · 2 COMP · 4 COMP (em negrito, o padrão)

> **DICA.** No baixo ou no pad, TRIGGER em ÁUDIO com o kick no sidechain: cada ataque do bumbo dá o golpe, mesmo com viradas e variações.



PICADOR

Trance gate de 16 passos.

Knob	Até 6: quanto corta. De 6 a 10: o gate também encurta. Padrão: 6.
SHAPE	TRANCE 1, TRANCE 2, RETO, GALOPE, CONTRATEMPO, TRESILLO, QUEBRADO
RATE	1/32 · 1/16T · **1/16** · 1/8T · 1/8 · 1/4 · 1/2 (em negrito, o padrão)

> **DICA.** Em pads e acordes longos, troque o SHAPE para mudar o ritmo do gate sem mexer em mais nada.



MARÉ

Filtro passa-baixa que abre e fecha no tempo.

Knob	Quanto o passa-baixa desce (até ~30 Hz), com ressonância. Padrão: 6,5.
SHAPE	SENO, TRIÂNGULO, SOBE, DESCE, QUADRADO, ALEATÓRIO
RATE	1/16 · 1/8 · 1/4 · 1/2 · 1 COMP · **2 COMP** · 4 COMP (em negrito, o padrão)

DICA. SOBE com RATE longo (2 ou 4 COMP) abre o filtro aos poucos, bom para subidas.



VAIVÉM

Auto-pan no tempo.

Knob	Abertura do auto-pan. Padrão: 8.
SHAPE	SENO, TRIÂNGULO, QUADRADO, SOBE, ALEATÓRIO
RATE	1/16 · 1/8T · 1/8 · 1/4 · **1/2** · 1 COMP · 2 COMP (em negrito, o padrão)

DICA. QUADRADO em hats e percussões faz o som pular de um lado para o outro no tempo.



REPIQUE

Stutter / beat repeat.

Knob	Quanto do fim do compasso vira repetição (10 = o compasso inteiro). O RATE é o tamanho da fatia. Padrão: 4.
SHAPE	ROLL (fatias cada vez menores), REPETE, DECAI, TRAVA (repete o começo do compasso)
RATE	1/32 · 1/16T · **1/16** · 1/8T · 1/8 · 1/4 · 1/2 (em negrito, o padrão)

> **DICA.** ROLL com o knob baixo cria um "rufar" só no fim do compasso, ótimo para viradas.



ECO

Delay de fita no tempo. O seco passa inteiro e o MIX dosa só as repetições.

Knob	Realimentação (0 = uma repetição; no DUB satura e não para). Padrão: 5,5.
SHAPE	SIMPLES, PING-PONG, FITA, DUB, ESPALHADO
RATE	1/16 · 1/8T · 1/8 · **3/16** · 1/4 · 3/8 · 1/2 (em negrito, o padrão)

> **DICA.** TRIGGER em MIDI ou ÁUDIO vira "dub throw": só entra no delay o que soar logo depois da nota ou do ataque.



AVESSO

Fatias do compasso tocadas ao contrário.

Knob	Quantas fatias do compasso tocam ao contrário (0 = nenhuma, 10 = todas). Padrão: 5.
SHAPE	ALTERNADO, FIM DO COMP., INÍCIO, ALEATÓRIO (quais fatias viram primeiro)
RATE	1/16 · 1/8T · **1/8** · 1/4T · 1/4 · 1/2 · 1 COMP (em negrito, o padrão)

> **DICA.** FIM DO COMP. com o knob baixo vira só a última fatia: um reverso curtinho antes do próximo compasso.



FREIO

Tape stop / tape start.

Knob	Quanto do ciclo a freada ocupa (até metade). Padrão: 3.
SHAPE	PARADA, PARTIDA, PARA E VOLTA, MEIA VELOCIDADE
RATE	1/8 · 1/4 · 1/2 · **1 COMP** · 2 COMP · 4 COMP · 8 COMP (em negrito, o padrão)

> **DICA.** Com TRIGGER em MIDI, cada nota recomeça o movimento: escreva uma nota onde a freada deve começar.



ESCADA

Sequenciador de pitch: a cada passo o som muda de nota.

Knob	Tamanho dos saltos de pitch, sempre dentro da escala/acorde. Padrão: 7.
SHAPE	SOBE, DESCE, SOBE E DESCE, OITAVAS, ARPEJO MAIOR, ARPEJO MENOR, QUINTAS, ALEATÓRIO
RATE	1/32 · 1/16 · 1/8T · **1/8** · 1/4 · 1/2 · 1 COMP (em negrito, o padrão)

> **DICA.** Num acorde parado, ARPEJO MAIOR ou ARPEJO MENOR transforma o som num arpejo no tempo.



MASTIGA

Bitcrush ritmado.

Knob	O quanto morde: drive, bits (até 3) e taxa (até /32) no pico da forma. Padrão: 8,5.
SHAPE	QUADRADO, SENO, SOBE, DESCE, DEGRAUS, PULSO, ALEATÓRIO
RATE	1/32 · 1/16 · **1/8** · 1/4 · 1/2 · 1 COMP · 2 COMP (em negrito, o padrão)

> **DICA.** Use o MIX para misturar o som "mastigado" com o original e manter o corpo.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
O plugin não aparece na DAW	Feche e abra a DAW e peça para ela procurar plugins de novo. No Logic: Plug-in Manager › "Redefinir e verificar". Confira se instalou o instalador do seu sistema.
O som não muda	Confira se o pack está ativado (Botão direito numa área vazia do pedal › Licença…). Sem ativar, o som passa direto.
Troquei de computador	Botão direito numa área vazia do pedal › Licença… › Desativar este computador no antigo, e ative no novo com o mesmo e-mail e token. Vale em até 2 computadores.
Fiquei sem internet	Depois de ativado, funciona até 45 dias sem internet e renova sozinho quando a conexão volta.
Perdi o token	Escreva para contato@insidestudiosp.com.br com o e-mail usado na compra.
O TRIGGER MIDI ou ÁUDIO não faz nada	Confira o roteamento: o sidechain precisa apontar para a faixa que dispara, e a faixa MIDI precisa enviar para o pedal (MIDI To). Sem sidechain, o ÁUDIO usa a própria entrada.
Quero ouvir o som original	Gire o knob ou o MIX para 0, ou desligue o plugin na DAW.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**