LP49の利用説明書

 H_2O

平成 21 年 6 月 15 日

目 次

No T Dio	LP49の基本	3
1.1	LP49 の基本構想 LP49 構造の概要	
2.1	LP49 の立ち上げ方 ブートメディア	7
3.1 3.2	サーバント サーバントとは	11
4.2	サーバ サーバとサーバリンク	13
笋 TT 立	ß ストレッジサービス	15
AD II D	リーストレックリー こス	10
第 5 章 5.1	RAM ファイルサーバの使い方 RAM ファイルサーバの使い方 (その 1)	16
第 5 章 5.1 5.2 第 6 章 6.1	RAM ファイルサーバの使い方 RAM ファイルサーバの使い方 (その 1)	16 16 18 18
第 5 章 5.1 5.2 第 6 章 6.1 6.2 6.3	RAM ファイルサーバの使い方 RAM ファイルサーバの使い方 (その 1)	16 16 18 18
第 5 章 5.1 5.2 第 6 章 6.1 6.2 6.3 第 7 章	RAM ファイルサーバの使い方 RAM ファイルサーバの使い方 (その 1)	16 16 18 18 18 19
第 5 章 5.1 5.2 第 6 章 6.1 6.2 6.3 第 7 章	RAM ファイルサーバの使い方 RAM ファイルサーバの使い方 (その 1)	166 166 188 188 199 200
第 5 5.1 5.2 第 6 6.1 6.2 6.3 第 8 9	RAM ファイルサーバの使い方 (その 1)	16 16 18 18 18 19 20 21

第 11 章 QEMU ゲストオンリー NW(LP49-LP49 通信) の設定	25
第 12 章 $\mathrm{TUN}/\mathrm{TAP}$ を使った $\mathrm{QEMU}(\mathrm{LP49}$ -ホスト OS 通信) の設定	27
第 13 章 VMware の場合の設定	29
第 14 章 サーバ登録簿	30
第 15 章 離れたマシンの名前空間をマウントする 15.1 Export 側の設定	
第 16 章 U9FS: Linux のファイルトリーを LP49 マウントする 16.1 Qemu・VMwawe 上の LP49 にホスト OS のファイルをマウントする例	. 33
第 IV 部 qsh シェルと rc シェル	36
第 17 章 QSH シェル 17.1 QSH シェルとは	. 38 . 39
第 18 章 RC シェル	42
第 V 部 Make の方法	43
第 19章 Make の仕方 19.1 LP49 tar ファイル 19.2 Make 19.3 プート CD、プートフロッピーのイメージファイル 19.4 デバグ支援 19.5 実行時間計測	. 44 . 45 . 46
19.6 GCC について	. 46

第I部 LP49の基本

第1章 LP49の基本構想

1.1 LP49 構造の概要

OS は、応用プログラム (あるいはユーザ) に対して"サービス"や"リソース"利用を提供する基盤である。OS は、処理性能とともに、あるいはそれ以上に、信頼性・頑強性・維持管理性が重要である。従って、構成要素のモジュール化、疎結合化 (Ex. メッセージ結合)、障害の外波及防止と部分再開などが行い易いマイクロカーネル型 OS が有利である。

OSは多大な機能をもつだけに、スクラッチから全部を作るには巨大な資金とプロジェクトが必要である。幸いなことに、L4マイクロカーネル(独・カールスルー工大学)と、Plan 9 OS (米・Bell 研究所)という先進的な成果があり、かつ共にオープンソースとなっている。これを活用することにより、極小プロジェクト (約1名×数年) で我々の目標を実現しようというわけである。




図 1.1: LP49 全体構成

LP49 は、図 1.1 に示すように、以下の階層かなできている。

- L4 マイクロカーネル メモリ空間管理、スレッド管理、メッセージ通信を効率よく実現している。この部分だけがカーネルモードで動作する。
- HVM (Hypervisor monitor) LP49 の startup と、メモリページ管理 (Pager) をおこなう。HVM という名前は、将来仮想マシンとしての機能をくみこむ意図で付けたが、現在は仮想マシン機能は実装していない。ページ管理は現在のところ必要最低限しか実装していないが、L4 マイクロカーネルの強力と融通性を発揮できる分野であり、今後大いに発展させる予定である。
- LP49-CORE 名前空間の管理、サーバのマウント、プロセス管理システムコールの処理、ファイル系システムコール(該当サーバ/サーバントに実行させる)の機能を持つ。
- サーバ サーバは、9P プロトコル (Plan9 のサーバインタフェース) メッセージによって、サービスを提供する。 メッセージは、TCP 接続 もしくは PIPE (ノード内の場合) を介してやり取りされる。
- ライブラリ 応用プログラム APL は、使い慣れたシステムコール呼び出しでもってサービスを受けられる。ライブラリは、これをメッセージになおして CORE プロセスに送る。
- シェル (qsh, rc) シェルとしては、qsh と rc を容易している。"Qsh" は LP49 のデバッグ用に作ったシェルで、 色々なシステムコールを組込みコマンドとして提供している。"rc" は Plan9 の強力なシェルである (移植進行中)。qsh の中から起動できる。

APL: 応用プログラム

1.2 LP49の基本発想

(1) マイクロカーネル

OS の疎結合モジュール化、デバイスドライバを含むプログラムのユーザモード化、個別プロセス再開による耐障害強化、マルチスレッドプログラミングの容易化のために、マイクロカーネル型 OS とした。マイクロカーネルは、スレッドとメッセージの効率が高く、融通性も高くかつシンプルな L4 を利用した。OS 全体を管理するモジュールは、"L4 マイクロカーネル"の 1 タスク (論理空間+スレッド) としてユーザモードで実行させている。これを "LP49-CORE" と呼ぶ。

(2) すべてのリソース・サービスをファイルトリーとして扱う

Unix では、すべてのリソースが階層的ファイルトリー上に名前付けされており(名前空間)、ファイルとしてアクセス出きることを目指したが、この理念はネットワーク (NW) をはじめとして早期に破綻した。LP49 ではPlan9 を踏襲して、NW も含めてすべてアクセス対象をトリーディレクトリー上の名前で識別でき、ファイルインタフェース (open(), read(), write(), 等) で操作されるオブジェクトとして扱っている。

(3) サービス部品:サーバとサーバント

OS が提供するサービスには、DOS ファイルサービス、EXT2 ファイルサービスといった高位サービスと、ハードウェア駆動、モジュール間通信、NW 接続、サービス登録簿といった低位サービスとがある。

前者は、個々に独立性が高く、規模も大きくなりがちなので、サービス毎にユーザモードで走るプロセスとして実現する。これをサーバと呼ぶ。ローカルでもリモートでも同等に使えるように、サーバはメッセージインタフェースとした。ユーザモードプロセスなので、プログラム開発の容易化のみならず、障害時もそのサーバだけを停止・再開することで耐障害性も強化される。

後者は、共通部品的であり、より実行速度が重視されるので、独立したプロセスとはせず LP49-CORE 内のモジュールとして実装することとした。このモジュールをサーバントと呼んでいる。サーバントは、統一インタフェースを持つコンポーネントである。同一サービスをサーバで実装することも、サーバントで実装することも可能である。

(4) マルチサーバと 9P プロトコル

サーバのプロトコル (メッセージインタフェース) は、サーバが提供できる機能と性能を決定する。いくら強力であっても、独自プロトコルは世の中に普及させることは至難である。幸い Plan9 の Plan9 に移植することも可能になった。

(5) 名前空間とその接続

前述のように、サーバもサーバントも内部のアクセス対象はファイルトリー上のファイルとして抽象化されており、UNIX でいうファイルシステムである。つまり、それぞれが名前空間をなしている。

図 1.2 に示すように、ルートファイルシステム (RootFS: 実はこれもサーバント) を出発点とする名前空間に、サーバやサーバントをを接続 (マウント) することにより、ユーザに見えるようにする。"/dev" には各種デバイスサーバントが、"/net" にはプロトコルスタックが接続されている。サーバはリモートの可能性もあるので、マウントの仕組みは後で説明する。




図 1.2: サーバ、サーバントと名前空間

(6) プロセス個別名前空間

UNIX ではファイルシステムの mount は root のみが行え、名前空間は全プロセスで共通である。これに対し、Plan9/LP49 の名前空間は、各プロセス毎に自前の名前空間(個別名前空間)を持つことができる。名前空間はアクセス保護の役目を持つので、緻密なセキュリティー管理を実現できる。

第2章 LP49の立ち上げ方

2.1 ブートメディア

LP49 は、ブートローダとして GNU GRUB を用いている。LP49 は、実機 (PC-AT), qemu エミュレータ、VMware 仮想マシンなどの上で走る。なお、以下の説明は作業環境として Linux を想定している。LP49 のブートは、現在の所 CD-ROM 及びフロッピーディスク (1.4MB オブジェクトと 2.8MB) からブート可能である。これらのイメージファイルは、LP49-yymmdd.tar ファイルに載せてある。フロッピーディスクは容量が小さすぎるので、今後は CD-ROM のみをサポートしていく予定である。

- lp49-boot.cd: CD-ROM イメージ (ISO9660 形式)
- lp49-boot.fd: 1.4MB フロッピーイメージ
- lp49-boot-x2.fd: 2.6MB フロッピーイメージ
- (1) CD-ROM からのブートする
- 実機の場合

CD-ROM イメージファイル lp49-boot.cd を CD-ROM に書き込み、CD-ROM からブートする。

- QEMU の場合
 - CD-ROM イメージファイル lp49-boot.cd を用いて qemu を起動する。
 - # qemu -cdrom lp49-boot.cd -std-vga
- VMware の場合

CD-ROM イメージファイル lp49-boot.cd を用いて VMware を起動する。

(2) GRUB がメニューリストを表示する

LP49: CD BOOT (Hvm + Pc + Qsh + DosSrv + 9660Srv) デバグ用シェル "qsh" が使われる。

LP49: CD BOOT (Hvm + Pc + Init + DosSrv + 9660Srv) Plan9 の強力シェル' "rc" が使われる。

....

今のところ、最初のデバグ用シェル "qsh" を選択すること。2 番めの Plan9 の強力シェル'"rc" はまだ開発中であり、動かない部分がある。

(3) LP49 が立ち上がり、CD(default) か FD かと聞いてきたら Return キイを押す


以上により、LP49 のプロンプト ("qsh" の場合 LP49[/]: , "rc" の場合は [1p49])が表示されるので、 Unix 類似のシェル組み込みコマンド (1s, cd, echo, cat, pwd など) を入力して、動作を確かめられたい。

2.2 名前空間: ディレクトリー

"Directory tree" は、いわゆるファイルだけでなくほとんどのリソースやサービスも含めて、階層的な名前(パス名)でアクセスするための仕組みである。つまり、リソースやサービスを名前で識別するので "名前空間"とよぶ。

 $\mathrm{LP49}$ は、立ち上げ時に各種のリソースやサービスを名前空間につなぐ。立ち上げたときの名前空間を以下に示す。

【名前空間 = ディレクトリ構成】



UNIX の名前空間は、全プロセスに共通であるのに対し、LP49 の名前空間は各プロセス毎に自前の "個別名前空間" を持つことができる (後述)。

2.3 コマンドを試してみる

(1) qsh シェル組み込みコマンドを入力してみる

LP49[/]: echo abcdefghijklmn

LP49[/]: cd /t/bin LP49[/t/bin]: ls LP49[/t/bin]: cat ex2

(2) 実行ファイルを走らせてみる

"spawn <ファイルのパス名> <引数>", もしくは spawn を省略して "<ファイルのパス名> <引数>" と入力する。 同名のシェル組み込みコマンドがある場合には "spawn" を付ければ実行ファイルが実行される。

LP49[/t/bin]: spawn ls -l <- - ls ファイルが実行される

LP49[/t/bin]: 1s <- - 組み込み 1s コマンドが実行される LP49[/t/bin]: ex2 2 <- - デモプログラムファイルが実行される

LP49[/t/bin]: cd / LP49[/]: /t/bin/ex2 4

(3) Qemu の場合、フラクタル図を描かせてみる Qemu 上で走らせている場合は、次のように入力してみよう。 Mandelbrot のフラクタル図が表示される。

LP49[/]: d vga

(4) ファイルを作って書き込んでみる

LP49 の立ち上げ時に、"/tmp"には RAM ファイルシステムがマウントされている (この表現は厳密には正しくないことが、後で説明される)。したがって、このディレクトリーを使えばハードディスクを使わずともファイルを生成することが可能である。"qsh"はデバッグ用のシェルなので、create(), write(), read() などのシステムコールに対応したコマンドも組み込まれている。

【利用例】

(4) cmd.zip ファイルの展開

LP49 はファイル圧縮 zip, unzip も備えている。いくつかの代表的コマンドは ZIP ファイルに圧縮して t/bin/cmd.zip として載せてある。以下の手順で、このファイルを /tmp に展開することができる。

【利用例】

```
LP49[/]: cd /usr
LP49[/tmp]: unzip -f /t/bin/cmd.zip <- - ブートCD上の t/bin/cmd.zip を解凍する。
LP4p[/tmp]: ls
```

【参考】ブート CD-ROM の内容

TAR ファイル LP49-yymmdd.tar には、CD-ROM イメージ lp49-boot.cd が用意されている。ブート CD-ROM イメージには、以下が含まれている。

第3章 サーバント

3.1 サーバントとは

サーバントはハードウェアデバイス, サービスの登録簿 (後述)、環境変数記憶、プロトコルスタックなど低位 サービスを提供する。Plan9 のカーネルデバイスファイルシステム (Kernel device file systems) に相当する。サーバントは LP49-CORE プロセス内のモジュールであり、attach(), init(), open(), read(), write(),,, boundarder bound

システムは、ルート ("/") から始まる名前空間 (Root file server) を持っている。各サーバやサーブレットも 個別に名前空間 (directry tree) を持っており、各要素はパス名で指定される。サーバやサーブレットの名前空間 を、自分の名前空間に"マウント" することにより、サービスにアクセスできるようになる。

3.2 サーバントの種類

サーバント (内部サーバ) の一覧を表 3.1 が示す。

サーバント名 機能 補足説明 #c コンソール /dev/cons #e 環境変数 /env #1 Ether ネットデバイス #f フロッピーディスク #I IP プロトコル /net proc ファイル #p /proc ループバックリンク #X /mnt, サーバをマウントする機構 Remote Procedure Call #Mパイプ #| / (Plan9 とは異なる) #RRoot ファイルシステム #S ストレッジデバイス /dev/sdC0, /dev/sdD0 サーバ登録簿 (Server registry) #s/srv #U USB ホストコントローラ VGA コントローラ #v

表 3.1: サーバント

3.3 サーバントの接続(バインド)

サーバントは、"bind コマンド" により、名前空間の指定マウントポイントに接続される。Unix では同一のマウントポイントに複数を接続した場合、以前のものは隠されて最後の接続のみが有効になるが、Plan9/LP49 では同一のマウントポイントに複数を接続することができる。これを ユニオンマウント と呼ぶ。ユニオンマウントの場合、同一の名前があれば前にあるものが見えるようになる。前に接続するか、後ろに接続するかは、bind/mountコマンドのオプションで指定する。

- -a "after" を意味し、既存のものの後ろに接続される。
- -b "before" を意味し、既存のものの前に接続される。

(無指定) 既存のものを置き換える。

また、 "-c" オプションにより、Read-only で接続するか writable で接続するを指定できる。"-C" オプションにより、Cache をするか否かを指定できる(まだ未実装)。

- -c 指定すれば writable になる。
- -C 指定すれば cache が有効化される(未実装)。

LP49 のデバッグシェル qsh は、初期設定時に下記のコマンドを発行して各サーバントを所定位置に接続しているので、始めから各サーバントは名前空間に現れている。

bind	-a #c /dev	コンソール
bind	#d /fd	dup ファイル記述し記録
bind	-c #e /env	環境変数記録簿
bind	-c #s /srv	サービス記録簿
bind	-ac #R /	Root ファイルシステム (後述)
bind	-a #f /dev	フロッピー
bind	-a #I0 /net	プロトコルスタック
bind	-a #l /net	Ether デバイス

ここで、"/" に接続された #R は RAM を使った Root ファイルシステム (Cf. src/9/port/devrootfs.c) である。これを使えば、ハードディスクを用いずとも、/tmp の下でファイルを create, write, read できる。

第4章 サーバ

4.1 サーバとサーバリンク

サーバは、9P プロトコルを喋れるユーザモードのプロセスである。9P プロトコルは、TCP 接続もしくは pipe を通して運ばれる。LP49 の pipe は両方向通信である。勿論 pipe は、同一ノード内でしか使えない。サーバにつながれた TCP 接続と pipe を合わせて「サーバリンク」と呼ぶことにする。サーバリンクにアクセスして 9P プロトコルをやり取りすることで、サーバからサービスを受ける。サーバリンクを登録しておく仕組みが「サーバ登録簿」である。LP49 は分散 OS なので、サーバ登録簿にはローカルサーバもリモートサーバも登録される。


サーバ登録簿は "#s" という名前のサーバントであり (ソースプログラムは $\mathrm{src}/9/\mathrm{port/devsrv.c}$)、初期設定により名前空間の "/ srv " に接続されている。サーバが登録されると "/ $\mathrm{srv}/\mathrm{dos}$ " (DOS ファイルサーバ)、"/ $\mathrm{srv}/\mathrm{ext}$ 2" (EXT2 ファイルサーバ) のように名前空間に現れる。

4.2 サーバ登録簿 (/srv)

サーバは、起動されると以下のような手法で、サーバリンクを生成・登録する。

(1) Pipe 方式


サーバが pipe サーバリンクを生成を生成して、その file descriptor を自ノードの "/srv" に登録する。



(2) Announce, listen, accept 方式と srv コマンド

サーバ側では、TCP のサービスポートを announce() して、サービス接続要求が来るのを listen() している。 クライアントからの接続要求に対し、受け入れ可能だったら accept() してサービスを提供する。

クライアントマシン側では、"srv" コマンド (プート CD の /t/bin/srv) を用いて、サーバに接続要求を送る。サーバ接続が成功すると、サーバリンク (TCP 接続) が生成され、その file descriptor がサーバ登録簿に登録される。



4.3 名前空間へのマウント

「サーバ登録簿」のサービスを名前空間にマウントすることにより、ローカル・リモートを問わずに同等にアクセスできるようになる。

```
*-- << mount command >> ------
   mount [オプション...] パス名 マウントボイント [位置指定]
1○オプション
| なし: 置き換える
    -a: after
    -b: before
    -c: create 可能
   -C: Cache 使用
10パス名
ex. /srv/ramfs
|○マウントポイント
ex. /work
1〇位置指定
   ファイルシステムのどの directory に接続するかを指定。
   ex. /dev/sdC0/ext2-0
|--【機能】-----
「パス名」で指定された対象が、現名前空間の「マウントポイント」にマウントされる。
|--【例】------
| mount -a /srv/u9fs /n
| mount -ac /srv/ext2 /work ""
| mount -ac /srv/ext2 /work /dev/sdC0/ext2-0
```

第II部 ストレッジサービス

第5章 RAMファイルサーバの使い方

5.1 RAM ファイルサーバの使い方 (その 1)

RAM ファイルサーバは、引数無で起動すると 直接 "/tmp" にマウントされる。

```
| 1. RAM ファイルサーバ RAMFS ( /t/bin/ramfs )を起動 (spawn) する
| LP49[/]: spawn /t/bin/ramfs
| RAMFS プロセスが生成され、/tmp にマウントされる。
| 引数 -D を付けると、9P プロトコルのやりとりも出力される。
| 2. ファイルをつくってみる
| LP49[/]: cd /tmp
| LP49[/tmp]: create -w zzz 0666
| FD が返る。ここでは 10 と仮定する。
| LP49[/tmp]: write 10 12345678901234567890
| LP49[/tmp]: pread 10 0
| 12345678901234567890
| LP49[/tmp]: close 10
| LP49[/tmp]: mkdir bb
| LP49[/tmp]: cp zzz bb
```


5.2 RAM ファイルサーバの使い方 (その 2 /srv)

RAM ファイルサーバは、引数 "-S サービス名" を付けて起動すると、サービス記述簿 に "/srv/サービス名" として登録される。これを名前空間の適当な場所にマウントすることができる。

```
| 1. RAM ファイルサーバ RAMFS ( /t/bin/ramfs )を起動 (spawn) する | LP49[/]: spawn /t/bin/ramfs -S ramfs | RAMFS プロセスが生成され、/srv/ramfs が登録される. | 2. RAM ファイルサーバ RAMFS を /work にマウントする | LP49[/]: mount -ac /srv/ramfs /work | RAM ファイルサーバ が /work に表れる。 | 3. ファイルをつくってみる | LP49[/]: cd /work | LP49[/]: cd /work | LP49[/work]: create -w zzz 0666
```

```
| FD が返る。ここでは 10 と仮定する。
| LP49[/]: write 10 12345678901234567890
| LP49[/]: pread 10 0
| 12345678901234567890
```

【図解】



第6章 ハードディスクの利用

6.1 ハードディスクドライバ

ATA ハードディスクは、 "#S" という名前を持ち、" $/\mathrm{dev}$ " に接続して使用する。 【手順】

```
HDD は、次のコマンドで名前空間/devに接続する。
LP49[/] bind -a #S /dev
    #S はハードディスクドライバを意味する
ハードディスクは /dev/sdC0 (あるいは sdD0 ?) に現れる
ls /dev/sdCO を打ち込むと、例えば次のように表示される。
LP49[/] ls /dev/sdC0
d r-xr-xr-x
                   sdCO/
this directory contains ...
                                  HDD の制御ファイル
- rw-r----
                   ctl .....
               0
                                  HDD の生ファイル
                   raw .....
         . . . . . . . .
                   data .....
                                  HDD 全体
                                  HDD のパーティション (DOS タイプ)
- rw-r----
                   dos-0 .....
                                   HDD のパーティション (ext2 タイプ)
                    ext2-0 .....
```

6.2 PC 機のパーティションと LP49 のパーティション

(1) パーティション設定済みのハードディスクの場合

PC 機では、ハードティスクの先頭 512 バイトに MBR (Master Boot Recorder) が載っており、MBR の後部にパーティションテーブルが載っている。

(現時点) PC 機のバーティションのうち、基本パーティションでタイプが dos, ext2,plan9 の ものだけが、LP49 にも見える。

 dos タイプのパーティションは、LP49 では /dev/sdC0 に dos -0, dos -1,,, という名前で見える

ext2 タイプのパーティションは、LP49 では /dev/sdC0 に ext2-0, ext2-1,,, という名前で 見える

(2) パーティション無設定のハードディスクの場合

 $\mathrm{LP49}$ は、ハードディスクにパーティションが設定されていないと、 $\mathrm{src/9/pc/pcf\text{-}config\text{-}14.c}$ の

char __bootargs[2048] =

"sdCOpart=dos 63 1000/plan9 1000 2000¥n"
....:

の内容に従って、LP49 のパーティションを設定する。ただし、ファイルシステムを構成しないと、DOS や EXT2 ファイルサーバでは使うことができない。

6.3 パーティションとファイルシステムの設定

(1) 実機の場合

(方法 1) Partition Magic などのプログラムで設定する。

(方法 2) Linux をイストールすると、パーティションがつくられ EXT2 ファイルシステムが設定れさる。

(方法 3) Windows をイストールすると、パーティションがつくられ DOS ファイルシステムが設定れさる。

(2) VMware の上で走らせる場合

(方法 1) Partition Magic などのプログラムで設定する。

- (方法 2) Linux をイストールすると、パーティションがつくられ EXT2 ファイルシステムが設定れさる。但し、インストールのときに Linux ではなく『その他』としておかないと、誤動作する?
- (方法 3) Windows をイストールすると、パーティションがつくられ DOS ファイルシステムが設定れさる。但し、インストールのときに Windows ではなく『その他』としておかないと、誤動作する?

第7章 EXT2ファイルサーバーの利用

【起動法】

```
| 1. EXT2 パーティションを持つハードディスクを接続する。(既に接続されていれば、本コマンドは不要)
   LP49[/]: bind -a #S /dev
   ==> ハードディスが /dev/sdC0 (あるいは sdD0 ?) に見えるようになる
| 2. EXT2 ファイルサーバを起動する
   LP49[/]: spawn /t/bin/ext2srv
     ==> EXT2 ファイルサーバが起動され、サービス記録簿 /srv に /srv/ext2 が登録される。
   オプション -D: 9P プロトコルの内容を印字。 9P プロトコルのやり取りが見えて面白い。
              -v: デバッグ情報を印字
              -r : Read Only
| 3. EXT2 ファイルサーバ (/srv/ext2) を例えば名前空間の /work にマウントする。
   LP49[/]: mount -c /srv/ext2 /work /dev/sdC0/ext2-0
   ==>ハードディスクの EXT2 パーティション /dev/sdC0/ext2-0 が、/work にマウントされる。
| 4. EXT2 ファイルシステムを使う。
   たとえば、Linux がインストールされていれば、------
   LP49[/]: cd /work/etc
   LP49[/work/etc]: cat hosts
               localhost.localdomain localhost
   LP49[/work/etc]: cd /work/bin
   LP49[/work/bin]: open -r sort
                                    Linux の /bin/ls ファイルを Open
       FD が返される。ここでは 10 と仮定する。
                                  先頭番地から 128 バイトをダンプする。
 LP49[/work/bin]: preadx 10 0 256
       バイナリ情報がダンプされる。
```

第8章 DOS ファイルサーバーの利用

【起動法】

```
| 1. ハードディスクを接続する。(既に接続されていれば、本コマンドは不要)
 LP49[/]: bind -a #S /dev
 ==> ハードディスが /dev/sdC0 (あるいは sdD0 ?) に見えるようになる
| 2. DOS ファイルサーバは、既に立ち上がっており、 /srv/dos が見えるはず。
   LP49[/]: ls /srv
     d r-xr-xr-x 0 srv/ ......
     this directory contains ....
      - rw-rw-rw 0 dos .....
| 3. DOS ファイルサーバ (/srv/dos) を例えば名前空間の /work にマウントする。
   LP49[/]: mount -cc /srv/dos /work /dev/sdC0/dos-0
   ==>ハードディスクの DOS パーティション /dev/sdCO/dos-0 が、/work にマウントされる。
| 4. DOS ファイルシステムが/work の下に見えるようになる。
                                               バグがあり。
   LP49[/]: ls /work
| 5. DOS ファイルを書いてみる
   LP49[/]: cd /work
   LP49[/work]: create -w z1 0666
      .... エラーメッセージを吐きながら FD の値を返す ..... ここでは FD=10 とする。
 LP49[/work]: write 10 AAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHH
| LP49[/work]: pread 10 0
     AAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHH
```

第9章 USBメモリの利用

USB は大変便利であるが、USB デバイスを使うためのプログラムは、簡単ではない。USB 規格には、USB-1.0 と USB-2.0 の規格がある。また、ホストコントローラインタフェースとして OHCI と UHCI がある。このうち、、 現 LP49 がサポートしているのは USB-1.0 の UHCI のみである。最近のパソコンは殆ど USB-2.0 がついているが、その場合でも USB-1.0 のハブを間にかませれば、使うことができる。

ソースプログラム: src/9/pc/devusb.c、src/9/pc/usbuhci、src/cmd/usb/usbd/*、src/cmd/usb/usbsfs/* 【起動法】

```
| 1. USB を接続する。(既に接続されていれば、本コマンドは不要)
   LP49[/]: bind -a #U /dev
   ==> USB が /dev/usb0 (あるいは usb1 ?) に見えるようになる
| 2. USB デーモンを起動する。
   LP49[/]: spawn /t/bin/usbd
      "usbd"プロセスが生成される。
│ 3. usbsfs プロセスを立ちあげる
   LP49[/]: spawn /t/bin/usbsfs
      "usbsfs"プロセスが生成され、"/ums" にマウントされる。
       /ums/ctl, /ums/raw, /ums/data などを確認できるはず。
| 4. DOS2 ファイルサーバを立ちあげる
   LP49[/]: spawn /t/bin/dos2 -f /ums/data:32 usbs
      "dos2"サーバが生成され、サーバ登録簿に /srv/dos2 が登録される。
| 4. usbsfs をマウントする
   LP49[/]: mount -ac /srv/usbs /work
   LP49[/]: ls /work
```

第III部 ネットワークサービス

第10章 マシン環境の設定

LP49 は、実機、Qemu エミュレータ、 VMware 仮想マシンなどで走らせることができる。

- (1) 現在の所、下記の Ether カードが利用可能である
- * AMD79c970 (Lance)
- * NE2000
- * Realtek 8139, 8168
- * DEC2114
- * Intel82557
- (2) LP49 は、自動的に probing して Ether カードを判別して適切なドライバを選択する
- (3) IP アドレスと Gateway アドレスの設定は、ipset コマンドを使う

| LP49[/]: ipsetup <IPaddress> <GatewayAddress> |

第11章 QEMUゲストオンリーNW(LP49-LP49 通信)の設定

(1) 位置づけ

ホスト OS 上では、ゲスト OS (LP49) の ネットワークは TUP インタフェースとして現れる。




図 11.1: LP49 間通信

(2) LP49-1 の起動

LP49 ディレクトリにブート CD/FD イメージ (lp49-boot.cd, lp49-boot-x2.fd) があるものとする。

(2-1) QEMU の起動

(2-2) LP49 が立ち上がったら、IP アドレスを設定する

(3) LP49-2 の起動

(3-1) QEMU の起動

*-----

| # cd LP49

(5) exportfs, import の実験

例えば LP49-1 の名前空間を LP49-2 にマウントする。

| LP49[/]: /t/bin/ping 10.0.0.5

```
*-- <<LP49-1>> -------*

| LP49[/]: /t/bin/listen1 tcp!*!55 /t/bin/exportfs & |
*-----*
```

これにより、ノード LP49-1 は、任意のノードから TCP のポート 55 番 (tcp!*!55) への要求を監視し、この要求がきたらプロセスを生成して /t/bin/exportfs (名前環境を export するサーバ) を実行させる。

これにより、ノード LP49-2 は、IP アドレス= 10.0.0.2 の名前空間 $/{
m t}$ を自分の名前空間の $/{
m n}$ にマウントする。"- ${
m a}$ " はユニオンマウントの ${
m after}$ を意味する。 $/{
m n}$ 以下を覗けば、相手マシンの $/{
m t}$ 以下をみることができる。

第12章 TUN/TAPを使った QEMU(LP49-ホストOS 通信) の設定


(1) 位置づけ

ホスト OS 上では、ゲスト OS (LP49) の ネットワークは TUP インタフェースとして現れる。

- (2) ホスト OS 側の設定
- (2-1) TUN モジュールをインストール

(2-2) "/etc/qemu-ifup" スクリプトを設定する

(2-3) "qemu-ifup" を実行できるよう、"visudo"コマンドを用いて "/etc/sudoers" ファイルに以下を追加






図 12.1: LP49-Linux 間通信

(3)	Qemu	コマン	ドにより、	LP49	を走ら	せる
-----	------	-----	-------	------	-----	----

| # sudo qemu -fda /home/maruyama/LP49/lp49-bootfd-x2.fd -net nic -net tap |
| password: <your-password> |
| *------

(4) LP49 上で、"ipsetup" コマンドにより IP アドレスと Gateway アドレスを設定する IP アドレスと Gateway アドレスを省略すると、(qemu に便利なように) 10.0.0.2 と 10.0.0.1 が設定される。

				> <gatewayaddress></gatewayaddress>	*
+	Ex				*
I	LP49[/]	ipsetup	10.0.0.2	10.0.0.1	1
١	LP49	[/] ipset	tup		1
*					*

第13章 VMwareの場合の設定

(1) VMware のプライベットアドレスを調べる

(2) IP アドレスと Gateway アドレスを設定する

第14章 サーバ登録簿

 ${
m LP49}$ では、サーバはサーバ登録簿 $(/{
m src/*})$ に登録されて、利用可能になる。サーバ登録簿については、第 1 部 を参照のこと。

第15章 離れたマシンの名前空間をマウントする

別のマシンの名前空間の任意のサブトリーを自分の名前空間のマウントボイントにマウントすることにより、別マシンのサブトリーにアクセスすることが可能にくなる。Plan9/LP49 ではデバイスを含めて全てのリソースはファイルシステムとして抽象化されているので、離れたマシンのデバイスも制御できる。

指定された名前空間へのアクセスの可否は、認証サービスの役目である。 ${
m LP49}$ では認証サービスは未実装である。




図 15.1: 名前空間とマウント

15.1 Export 側の設定

| 2. # qemu -cdrom lp49-boot.cd -std-vga -net nic -net socket,listen=localhost:1234

15.2 Import 側の設定

```
| 1. # cd LP49
| 2. # qemu -cdrom lp49-boot.cd -std-vga -net nic,macaddr=52:54:00:12:34:57 \(\frac{4}{5}\)
           -net socket,connect=localhost:1234
| 3. LP49 を立ち上げる
| 4. LP49[/]: ipsetup 10.0.0.5
    IP address is set to the specified value: 10.0.0.5
| 5. LP49[/]: t/bin/import -a 10.0.0.2 /t /n
    これは、マシン 10.0.0.5 のディレクトリー /t 以下の名前空間を
    自マシンのィレクトリー /n にマウントすることを要求している。
| 6. LP49[/]: cd /n
    /nに export マシンの名前空間 /t が見えるようになる。
| 7. LP49[/n]: ls
| 8. LP49[/n]: cd bin
| 9. LP49[/n/bin]: ex2
    export マシンの /t/bin/ex2 が実行される。
| 10.LP49[/n/bin]: cd
| 11.LP49[/n/bin]: unmount /n
```

第16章 U9FS: LinuxのファイルトリーをLP49マ ウントする

U9FS は、Linux のファイルトリーを LP49 の名前空間にマウントして、Linux 上のファイルをアクセスする機能である。Plan9 の u9fs を LP49 への移植である。

16.1 Qemu·VMwawe 上のLP49にホストOSのファイルをマウントする例

16.2 Linux 側の設定

Linux 側では、"u9fs" プログラムが走るように設定する。

1. 実行ファイル "u9fs" (LP49-yymmdd/src/cmd/unix/u9fs/u9fs に入っている) を"/usr/local/etc" にインストールする。

2. "/etc/services" に下記行を追加する


3. 以下を内容とするファイル "u9fs" を "/etc/xinetd.d/" に設ける。

```
service u9fs
 disable
              = no
 socket_type
               = stream
 protocol
               = tcp
 user
               = root
 wait
               = no
 user
               = root
 server
              = /usr/local/etc/u9fs
              = -Dz -a none -u maruyama /home/
 server_args
```

4. Firewall の tcp/564 ボートを空ける。

(FedoreCore の Firewall 設定には、結構苦心した)

5. xinetd をリスタートする



16.3 LP49 側の設定

 $\mathrm{LP49}$ では、" srv " コマンドを使って、 Linux 上の $\mathrm{u9fs}$ サーバへのサーバリンクをえる。" srv " コマンドは、ブートフロッピーに " $\mathrm{b/srv}$ " として載せてある。

- 1. LP49 を起動する
- 2. IP アドレスと Gateway ヲドレスを設定する。

```
*-----*
| LP49[/]; ipsetup <IPaddress> <GateWayAddress> |
|-【例】-----+
| Ex. ipsetup 10.0.0.2 10.0.0.1 |
*------
```

3. "srv"コマンド (ブートフロッピーの b/srv) を実行する。

```
*-----*

| LP49[/]; spawn /t/bin/srv tcp!10.0.0.1 u9fs |

*-----*
```

これにより、目的サーバの u9fs に対して TCP コネクションが張られ、サーバ登録簿に "/srv/u9fs" が登録される。

4. サービスを名前空間の "/n"にマウントする。

- 5. "/n" の下二、Linux のファイルトリーが現れる.
- 6. 仕事が終了したら、unmount する.

第IV部 qshシェルとrcシェル

第17章 QSHシェル

17.1 QSH シェルとは

qsh シェルは、LP49 のデバッグのために作った (dirty な) 簡易シェルであり、多くのシステムコールをコマンドレベルで試すことができるようになっている。本格的シェルとしては、Plan9 の "rc" シェルを移植中であり、これは qsh の中から起動できる。qsh は、以下のシーケンスで起動される。ブートフロッピー上のファイルを使うために、DOS ファイルサーバも起動している。

```
HVM process

--> PC process (core process)

--> QSH process

Cf. src/9/{pc, port, ip}

--> DOSSRV process

Cf. src/cmd/dossrv
```

qsh は、初期設定として以下の名前空間を作り、サーバント (拡張デバイス) などを接続する

ファイルサービスとしては、 $^n/t^n$ にブートフロピーが、 $^n/t^n$ に RAM ファイルサーバントがマウントされており、ハードディスクを使わずともファイル機能を試すことができる。

(a) "/t" にはブートフロピーをマウントされている

(b) "/" に ROOT ファイルサーバント#R (cf. src/9/port/devrootfs.c) がマウントされている

17.2 QSH の組込みコマンド (その 1: 通常コマンド)

```
O help
O unzip -f <zipfile>
  Ex. cd /usr
       unzip -f /t/bin/cmd.zip --- Now, you can see several commands on /tmp.
O tar [cxt][vo][F][f] <tarfile> [<files>...]
    -- Not yet implemented
O ls [ <path> ]
                     show the list of <path> directory
O lc [ <path> ]
                     short verion of 1s
O cd [ <path> ]
                     changes working directory to <path>
O pwd
                     show the current working directory
O echo <any_string> echo back any-string
O cat <path>
                     displays contents of the file <path>
O remove <name>
                     Delete a file
                                          Not-Yet-Implemented
O mkdir <dirname>
                    make a new directory
O fd2path <fd> <buf> <len> Not yet implemented
O bind [-abcC] <mountpoint>
   -a after
   -b before
   -c allow creattion
                        -ac, -bc
    Ex. bind -a #1 /net
         bind -a #SsdCO /dev
O mount [-abcC] <srvname> <mountpoint> <spec>
   -a after
   -b before
   -c allow creattion -ac, -bc
   -C
         mount -c /srv/dos /tmp /dev/fd0ctl
O unmount [<name>] <mntpoint>
O putenv <name> <value>
O getenv <name>
```

_	rfork
0	•
	exec <pathname></pathname>
O	exits <msg></msg>
0	1 1
0	<pre><pathname> <parameters></parameters></pathname></pre>
	Spawn a new process
0	<pre>ipsetup [<ipaddress> <gatewayaddress>]</gatewayaddress></ipaddress></pre>
	Setup the IPaddress and GatewayAddress.
	Default is: 10.0.0.2 10.0.0.1
0	usbsetup
	Setyup the USB memory
0	partition
	Get the partition table contents
[a	お遊び】
0	d vga マンデルブロー図
0	SL
0	pi pi-value
0	credits Contributors
17.3	QSH の組込みコマンド (その 2: ファイルサービステスト)
	・ ・
ØSII Ie	はアパック用フェルなので、以下のコマンドも組み込んでいる。
0	<pre>create [-rwWxc] <name> <permission></permission></name></pre>
0	open [-rwWxtcde] <name> <mode></mode></name>
	-r Read
	-w Write
	-x Executable
	••••
0	close <fd></fd>
0	seek {fd> <offset> <type></type></offset>
O	write <fd> <any_string></any_string></fd>
0	<pre>pwrite <fd> <offset> <any_string></any_string></offset></fd></pre>

O read <fd>

0	<pre>pread <fd> <offset></offset></fd></pre>		
0	<pre>preadx <fd> <offset> [<size>] show the contents in Hex and ascii of <fd> file</fd></size></offset></fd></pre>		
0	pipe		
0	dup <oldfd> <newfd< td=""><td>></td></newfd<></oldfd>	>	
0	put <txt></txt>	_write <text></text>	
0	putsl	_write \$sl	
0	get	displays contents _written	
0	give <txt></txt>	_write <text></text>	
0	givesl	_write \$sl	
0	take	displays contents _written	
0	maptest <size></size>	Test L4 fpage mapping	
0	pgmap <pre>procnr></pre>		
0	pgmap <pre> car> <a< td=""><td>drs> <len></len></td></a<></pre>	drs> <len></len>	
17.4	QSH の組込み	コマンド(その3: デバッグダンプ)	
0	kd	Enter into the L4 kernel bebugger	
0	dump <pre>cess-nr></pre>	<start-adrs> <size> Memory dump</size></start-adrs>	
	qsh は、デバッグダ *	ンプ機能として "d" コマンドをもっている。 *	
	d <pre>*</pre>		
0	d chan <chan-adrs< th=""><th>></th></chan-adrs<>	>	
0	d ch <chan-fid></chan-fid>		
0	d namec <path-nam< td=""><td>e> Dump the chan denoted by <path-name:< td=""></path-name:<></td></path-nam<>	e> Dump the chan denoted by <path-name:< td=""></path-name:<>	

O d dev <Dev-adrs> O d mount <mount-adrs> O d mhead <Mhead-adrs> O d mnt <Mnt-adrs> O d pgrp <Pgrp-adrs> O d fgrp <Fgrp-adrs> O d proc <Proc-adrs> O d up Dump the current Proc-table O d ns Dump the current name space (Mhead, Mount,,,,) O d nss dumpmount() in port/chan.c O d dirtab <Dirtab-adrs> O d walkqid <Walkqid-adrs>

第18章 RCシェル

rc シェルは、Plan9 rc シェルであり、大変強力な機能をもっている。現在 LP49 への移植を進めているところであり、部分的に動作する。rc シェルは、ブートフロッピーイメージ lp49-boot-x2.fd に bin/rc に載せてあるので、qsh から以下のようにして起動できる。

LP49:[/]: /t/bin/rc

path 変数は "(. /t/bin /bin)" に設定してあるので、プログラムサーチは現ディレクトリ, /t/bin, /bin の順でおこなう。

【メモ】 "rc" はコマンドのシンタックス分析に yacc を使っているが、Unix の yacc が short int を返すところを、Plan9 の yacc は int を返す (Unicode 対応?)。この違いに気がつくのが遅れ、時間をロスした。

第Ⅴ部

Makeの方法

第19章 Makeの仕方

19.1 LP49 tar ファイル

"LP49-yymmdd.tar" ファイルは、http://research.nii.ac.jp/H2O/LP49 からダウンロードしてください。 【Tar ファイル内のディレクトリ構造】

```
LP49-yymmdd/
            doc/
            include/
            lib/
                      --- symbolic links to libxxx.a files
           rootfs/
                    bin/
                            --- LP49 command files
                            Makefile
                                      -- build cmd.zip
                            cmd.zip
                                        -- command files
                    boot/
                            --- LP49
                            hvm.gz
                            pc.gz
                            qsh.gz
                            dossrv.gz
                    14/
                            kickstart.gz
                            14ka.gz
                            sigma0.gz
                     --- Source files
                    Makefie --- just "make clean; make"
                    Maketool
                            hvm/
                            pc/
                            port/
                            ip/
                            qsh/
                    cmd/ --- Command source files
                            ext2fs/
                            simple/
                            test/
                            usb/
                    lib*/
```

19.2 Make

(1) Makefile

Makefile の定義は、大きな抜けがあります (手が回らない)。特に ヘッダファイル (*.h) の更新に対しては無対処です。ヘッダファイルを修正した場合は、make clean してから make してください。

(2) システム全部の make

- 1. Chnge dir onto LP49-yymmdd/src/ directory
- 2. Clean up
- 3. Then make

Many warnings...

4. 構築されたバイナリを、"LP49-yymmdd/rootfs/boot, bin/"ディレクトリにコピーする。

LP49-yymmdd/rootfs/boot/* には、OS 本体が

LP49-yymmdd/rootfs/bin/* にはコマンド類がコピーされる。

5. Linux の mkisofs コマンドを使って rootfs/ から CD ブートファイルイメージを作る

LP49-yymmdd/mkcd を参照

```
[Linux] mkisofs -R -b boot/grub/stage2_eltorito -no-emul-boot \
-boot-load-size 4 -boot-info-table -o ../lp49-boot.cd rootfs
```

19.3 ブート CD、ブートフロッピーのイメージファイル

```
lp49-boot.fd : 1.44 MB floppy image lp49-boot-x2.fd : 2.88 MB floppy image
```

(1) 内容

```
1p49-boot.cd:
       14/
               kickstart-0804.gz --- L4 kernel startup
               14ka-0804.gz
                                    --- L4 micro kernel
               sigma0-0804.gz
                                    --- L4 root pager
       boot/
               dossrv.gz
                           --- DOS file server
                            --- (not) Hypervisory module
               hvm.gz
               pc.gz
                            --- LP49 core process
               qsh.gz
                            --- LP49 quasi (debugging) shell
               grub/
                       menu.lst --- Grub menu
                                 --- Grub stage-1
                       stage1
                       stage2
                                 --- Grub stage-2
       bin/
                          ---- ZIP file of LP49 commands.
               cmd.zip
```

各コマンド

(2) When LP49 startup, boot file is mounted at the /t directory. LP49[/]: ls /t

19.4 デバグ支援

(1) LP49/include/l4/_dbgpr.h ファイルは、デバッグ用機能を定義している。

```
extern int 14printf_b(const char*, ...);
extern char 14printgetc();

#define DBGPRN if(_DBGFLG) 14printf_b
#define DBGBRK if(_DBGFLG) 14printgetc
#define DD(x) if(_DBGFLG) 14printf_b("%s: %x \(\frac{1}{2}\)x", __FUNCTION__, x);

#define DPR 14printf_r
#define DPG 14printf_g
#define DPB 14printf_b
```

(2) _dbgpr.h の使い方

(3) QSH の "d" コマンド

ソースプログラムは、src/9/port/_dumptbl.c

19.5 実行時間計測

(check_clock() などの説明を付ける)

19.6 GCC について

GCC は version によって振る舞いが異なります。LP49 は FedoreCore Linux 搭載の GCC-3.2 と GCC-4.1 とでコンパイルをしている。GCC コンパイラによっては、make 時に $_$ stack $_$ chk $_$ fail が未定義というエラーに陥るもしれない。GCC-4 からは、スタック上に確保した配列のオーバフローを実行時に検出するスタック保護の仕組みを取り入れたからである。このエラーが出た場合は、とりあえづ $\mathrm{src}/\mathrm{Maketool}$ の CC の定義に $_$ nostack $_$ protectorを追加してみて下さい。

```
CC = gcc --nostack-protector
```

ただし、このオプションは gcc-3.* では理解できずエラーになる。Makefile の中でコンパイラの version をチェックして、オプションの着脱をおこなうべきである。